Laborator 4

Procese in linux: liste

comanda ps http://linuxcommand.org/lc3_man_pages/ps1.html

Ps are trei moduri paralele de exprimare a optiunilor

- 1. Modul Gnu/Linux
- 2. Modul BSD
- 3. Modul Unix

ps - procesele utilizatorului curent asociate sesiunii curente

PID - id-ul procesului

TTY - consola la care este atasat procesul

TIME - timpul de executie al procesului

CMD - numele comenzii executate

ps -A sau ps -e - toate procesele care ruleaza pe computer.

ps -x toate procesele care apartin userului curent

ps -u username- toate procesele care il au ca proprietar pe tmosuser1

Optiunile sunt complicate: retete:

ps aux - o versiune mai completa a informatiilor despre procese (toate procesele)

USER - numele userului care este proprietarul procesului

PID - id-ul procesului

%CPU - procentul din timpul procesorului ocupat

%MEM - procentul din memorie ocupat

VSZ - virtual memory size: cantitatea totala de memorie acccesibila unui proces, inclusiv bibliotecile de sistem, swap.

RSS - memoria procesului care se gaseste in RAM (stack + heap + biblioteci de sistem, etc.)

TTY - console la care este atasat procesul

STAT - starea procesului ()

- D uninterruptible sleep (usually IO)
- R running or runnable (on run queue)
- S interruptible sleep (waiting for an event to complete)
- T stopped, either by a job control signal or because it is being traced.
- X dead (should never be seen)
- Z defunct ("zombie") process, terminated but not reaped by its parent.

La care se adauga:

- < high-priority (not nice to other users)
- N low-priority (nice to other users)
- L has pages locked into memory (for real-time and custom IO)
- s is a session leader
- I is multi-threaded (using CLONE_THREAD, like NPTL pthreads do)
- + is in the foreground process group.

START - cand a fost pornit programul

TIME - timpul total ocupat de procesor cu acest program

COMMAND - comanda cu care a fost lansat programul

ps au - informatii despre procesele pornite de utilizatori. ps auf - informatii despre procesele utilizatorului curent afisate in arbore ps aufx - informatii despre toate procesele afisate in arbore ps auf -C bash - arbore de procese pornite de la procesul bash

ps ax --format uname,pid,ppid,cmd,cls,pri,rtprio

CLS:

TS SCHED_OTHER - the standard round-robin time-sharing policy
FF SCHED_FIFO - a first-in, first-out policy
RR SCHED_RR - a round-robin policy
B SCHED_BATCH - for "batch" style execution of processes
ISO SCHED_ISO - mini-realtime pentru procese din userspace
IDL SCHED_IDLE - for running very low priority background jobs

Sortare (c-ul pastreaza in ultima coloana doar numele programului, nu toata linia de comanda):

ps -auxc --sort -pcpu toate procesele sortate dupa ocuparea procesorului ps -auxc --sort -pcpu |head -n 10 - top 10 procese active

ps -auxc --sort -pmem |head -n 10 top 10 procese care ocupa memoria, cu memoria exprimata procentual

ps -T -p 7679 - afiseaza threadurile procesului 1123

pstree - afiseaza procesele in forma arborescenta

pstree doar procesele
pstree -p - procesele cu PID-ul
pstree -np - sortare a subproceselor dupa PID
pstree -u - afiseaza proprietarul unui proces
pstree root - afiseaza doar procesele lansate de root

Programe interactive

SHR - partea din memoria virtuala (VIRT) care poate fi partajata cu alte procese - memorie partajata sau biblioteci comune).

Taste utile:

- 1 afiseaza toate procesoarele
- H afiseaza threadurile
- F permite alegerea coloanelor afisate
- V afisaj ierarhic
- c afiseaza numele complet al comenzii
- i afiseaza doar procesele care ruleaza

htop - la fel ca top doar ca ecranul permite scroll

htop --sort-key help

Interfata /proc

Informatii generale

cat /proc/partitions - Lista tuturor partitiilor de pe dispozitivele de tip bloc recunoscute de sistemul de operare

cat /proc/devices - Lista tuturor dispozitivelor recunoscute de nucleu si configurate
 cat /proc/diskstats - Lista tuturor dispozitivelor de tip bloc (inclusiv dispozitive virtuale de tip loop)
 impreuna cu statisticile de utilizare

cat /proc/filesystems - Lista tuturor sistemelor de fisiere pe care nucleul le poate recunoaste. Cele care sunt precedate de 'nodev' nu sunt utilizate pentru dispozitive de tip bloc

cat /proc/interrupts - Lista tuturor intreruperilor disponibile pe arhitectura curenta

cat /proc/loadavg - Afiseaza incarcarea medie a procesoarelor pe trei perioade (1 minut, 5 minute si 10 minute), numarul de procese care ruleaza si numarul total de procese, ultimul id de proces utilizat

cat /proc/locks

Coloane:

- 1. Lock id
- 2. Tip lock (FLOCK si POSIX)
- 3. ADVISORY si MANDATORY (ADVISORY inseamna ca lockul nu impiedica accesarea datelor, doar obtinerea altor lockuri.)
- 4. READ sau WRITE ce actiune permite lockul, citire sau scriere
- 5. ID-ul fisierului care este incuiat in format major:minor:inode number
- 6. Inceputul regiunii incuiate
- 7. Sfarsitul regiunii incuiate.

cat /proc/modules - toate modulele incarcate in nucleu, utilizate sau nu

Coloane:

- 1. Numele modulului
- 2. Dimensiunea modulului, in octeti
- 3. Cate instante ale modulului sunt incarcate
- 4. Modulele de care depinde modulul curent

- 5. Starea de incarcare a modulului (Live, Loading, Unloading)
- 6. Adresa de memorie la care este incarcat modulul.

cat /proc/mounts - toate sistemele de fisiere (reale sau virtuale) care sunt mountate in sistem

cat /proc/mtrr (Memory Type Range Registers (MTRRs)

cat /proc/pagetypeinfo statistici despre paginile de memorie cat /proc/partitions partitii pe sistemul de fisiere cat /proc/softirqs (software interrupts, io requests) cat /proc/timer_list cat /proc/1123/cmdline cat /proc/1123/limits - afiseaza limitele pe care le impune nucleul procesului curent (limite ca: numarul maxim de fisiere deschise, memoria maxima ocupata, etc.) cat /proc/1123/sched

sum_exec_runtime cat timp de procesor a folosit procesul
vruntime virtual run time este un timp de rulare ponderat cu prioritatea procesului
nr_switches : 472 This is the # of context switches.
nr_voluntary_switches : 467 Switchuri datorita faptului ca procesul a fost blocat de o
operatie IO.

nr_involuntary_switches: 5

load.weight o exprimare a prioritatii procesorului aplicata de scheduler prio 0-99 sunt procese de tip real-time (intervine alt scheduler), 100-139 reprezinta prioritati ale schedulerului principal, care poate fi specificata de catre utilizator prin valoarea nice. 120 inseamna nice=0.

Cat /proc/cmdline (fara pid) - parametrii cu care a fost pornit nucleul sistemului de operare

Systemd - servicii

systemctl list-unit-files
systemctl list-unit-files |grep enabled
systemctl list-units
systemctl start firewalld
systemctl status firewalld
systemctl stop firewalld
systemctl restart firewalld
systemctl restart firewalld

systemctl poweroff