Declararea datelor, definire constante, operatori, macro-uri

Modificat: 22-Oct-23

De citit: capitolele4.1-4.4, 4.6-4.8, 6.1-6.3

Cuprins

- Sintaxa instrucțiunilor
- Semnificatia entitatilor unei linii de program
- Moduri de adresare
- Pseudo-operatori
- Macro-uri

• Eticheta:

- * Adresa instrucțiunii care urmează după etichetă
- * Util pentru instrucțiuni de salt și apel de rutine

Mnemonica(numele) instrucțiunii:

- * Nume simbolic dat unui cod de instrucțiune
- * Semnifică operatia elementară direct executabilă de CPU
- * Nu indica dimensiunile operanzilor (sunt inferate)
- * Aceeași instrucțiune poate avea mnemonici diferite(JZ JE)
- * Fiecărei instrucțiuni ASM îi corespunde strict o instrucțiune în cod mașină (relație biunivocă)

Operand:

- * camp care exprima un termen al operatiei elementare exprimate prin mnemonica
- Indica locul si modul de regasire al operandului (modul de adresare folosit)
- * tipuri de operanzi:
 - » registre interne aleCPU:
 - » date imediate (constante numerice)
 - » locații de memorie (variabile)
 - » porturi de intrare sau de ieşire (registre de I/E)

Registre interne:

- * Registre generale:
 - » (8 biti) AH,AL,BH,BL,CH,CL,DH,DL
 - » (16 biti) AX, BX,CX,DX, SI,,DI,SP, BP
 - » (32 biti) EAX, EBX,ECX,EDX, ESI,EDI,ESP, EBP
- * registrespeciale: CS,DS, SS, ES, FS,GS, GDTR, LDTR, CRo,..CR4, PSW


• Date imediate (constante):

- expresie aritmetico-logica evaluabila la un numar Valoarea este conținută in codul instrucțiunii
- * Lungimea constantei in acord cu lungimea celui de al doilea operand (octet, cuvant sau dublu-cuvant)
- * ex: 0, -5, 1234h, 0ABCDh, 11001010b, 1b, 8* 4 3
- * Adresele variabilelor din .data, .bss sunt cunoscute = imediate

- Locații de memorie: indicate cu [adresă]
 - * Operatorul [] semnifică dereferențierea
 - * Lungimea variabilei:
 - » in acord cu al doilea operand (dacă exista)
 - » se indica in mod explicit ('byte', 'word', 'dword')
 - » Nu există tipuri
 - » Adresa este pentru un octet (o..4GB)
 - * Adresa variabilei seg:offset
 - » adresa de segment:
 - specificata in mod implicit continutul registrului DS
 - exprimata in mod explicit: <reg_segment>:<variabila>
 - ex: CS:[Var1], ES:[100h]
 - » adresa de offset adresa relativa in cadrul segmentului

adresa de offset

- * pe 32 biţi (acest semestru)
- * exprimabilă in mai multe moduri:
 - » Imediat sau adresă cunoscută la momentul linkeditării
 - MOV AX, [100h] ; se încarcă doi octeți de la adresa ox100
 - MOV AX, [v1] ; AL:=octetul de la v1, AH:=octetul de la v1+1
 - MOV AX, [v1+1]; AL:=octetul de la v1+1, AH:=octetul de la v1+2
 - După linkeditare v1 și v1+1 au valori cunoscute ~ imediate
 - » Expresie evaluată la momentul execuției
 - '[<reg_baza>] [+<reg_index>*scale] [<deplasament>']'
 - MOV AX, [EBX+ECX*4+100h]
- * <reg_baza>:= EAX|EAX|ECX|EDX|ESI|EDI|EBP|ESP
- * <reg_index>:= EAX|EAX|ECX|EDX|ESI|EDI|EBP
- * scale := 1|2|4|8
- * Expresia produce adresa primului octet al unei variabile



Curs o8 - 09

Adresarea imediata:

- * Operandul este o constanta
- * Operandul este continut in codul instrucțiunii
- * Operandul este citit o data cu instrucțiunea
- * Instrucțiunea poate lucra cu o singura valoare
- * Lungimea constantei este in acord cu celalalt operand
- * MOV AL, 12h
- * MOV AL, 120
- * MOV AX, 12ABh
- * MOV AL, 260 warning, ajunge 4 în AH
- * MOV EAX, ceva ; adresa lui ceva este cunoscută

Adresarea de tip registru:

- * Operandul este continut intr-un registru
- * timp de acces mic; nu necesita transfer pe magistrala
- * Instrucțiune scurta (nu specifică operand)
- * Numar limitat de registre interne => nu toate variabilele pot fi pastrate in registre
- * Exista limitari in privinta registrelor speciale (ex: segment)
- * MOV EAX, EBX
- * MOV DS,AX
- * MOV BX, AL eronat
- * MOV DS, 1234H eronat

- Adresarea directa cu deplasament:
 - * Operandul este specificat printr-o adresa de memorie Adresa operandului este continuta in codul instrucțiunii
 - * Instrucțiunea poate lucra cu o singura locatie de memorie (octet, cuvânt, sau dublu-cuvânt)
 - * Necesita pasul data-fetch cu memoria =>timp mai mare exemple:
 - * MOV AL, [100h]
 - * MOV EBX, var1
 - * MOV CX, [1234h]
 - * MOV var2, SI; eroare

- Moduri indirecte de adresare:
- Adresarea indirecta prin registru:
 - » Adresa operandului se specifica intr-un registru
 - » Registrele folosite pt. adresare: ESI, EDI, EBX, EBP
 - » Instrucțiunea contine adresa registrului
 - » mod flexibil de adresare
 - » exemple:
 - » MOV AL, [ESI]
 - » MOV [EBX], CX

Adresarea (indirecta) indexata:

- * Adresa operandului se exprima printr-o adresa de baza, data de <deplasament>si un index dat de continutul unui registru
- mod de adresare folosit pentru structuri de date de tip sir, vector, tablou

Adresarea bazat indexata:

* Adresa operandului se exprima printr-o adresa de baza, data de un registru, un index dat de un registru si o adresa relativa data de <deplasament>

```
Modul cel mai flexibil de adresare, dar necesita 2 adunari
 sintaxa: <nume var>'['<reg baza>+<reg index>']'
                    '['<reg baza>+<reg index>+<deplasament>']'
*
*
   '['<reg baza>']''['<reg index>']''['<deplasament>']'
* exemple:
  MOV AX, [var+EBX+ESI]
 MOV CX, [EBX+ESI+100H]
* MOV [var + EBP+EDI], AL
 MOV [var + EBP+ESI], 1234H
* MOV [var + BP + DI], AL - eroare, necesită adresa pe 32biți
* MOV [100h + EBP + ESI], 1234H
```

Moduri de adresare (32 biți)

- Adresarea indexata, scalata:
 - * Permite multiplicarea registrului index cu un factor egal cu lungimea unui element din sir:
 - » 1 pt. octet, 2 pt. cuvant, 4 pt. Dcuvant si 8 pt. qcuvant
 - * Util pentru tablourilor cu elemente de 2/4/8 octeți

```
» '['<reg_index>*n']'
» '['<reg_index>*n+<deplasament>']'
» '['<reg_baza>+<reg_index>*n']'
» '['<reg_baza>+<reg_index>*n+<deplasament>']'
» MOV AX, [ESI*2]
» MOV DX, [EAX*4+12h]
» MOV CX, [100h + EBX + AX*1]; eroare dimensiune operanzi
```

- Moduri de adresare, observații
- nu există tipuri
- toate declarațiile (db, dw, dd, ...) sunt pointeri!
- numele este adresa primului octet al variabilei
- ☐ folosim numele când e necesară adresa
- ☐ folosim dereferențierea cu [] când e necesar conținutul

```
z dw 0x1234
; z = adresa octetului 0x34
; z nu are tip

mov ebx, z
; ebx conține adresa

mov ax, [z]
; ax conține 0x1234
; se cer explicit 2 octeți
; nu există tipuri
```

```
short z = 0x1234;
// z este variabilă cu tip 16bit

p = &z;
// p conține adresa lui z,
// necesită 4 octeți

short a = z;
// se copiaza 2 octeți (tipul)
// a conține 0x1234
```

demo

 Se folosește un schelet simplu hello.asm (curs-02) cu variabilele

```
v1 dd 0xabcd1234
v2 dd 0x7890aabb
```

Se adaugă instrucțiuni care exemplifică adresarea

```
    mov ebx, 0x56559026
    mov ebx, v1
    mov ebx, [v1]
    mov eax, v2
    mov bx, [eax]
```

demo

Ce este v1?

- este un imediat (calculat la momentul linkeditării)
- este adresa primului octet al unei variabile (instr. 2)
- este un pointer (instr. 3)
 - Operatorul [] indică un acces la memorie

• Scopul:

- Utilizarea unor nume simbolice in locul unor adrese fizice
- * rezervarea de spatiu in memorie si initializarea variabilelor
- * pt. verificarea utilizarii corecte a variabilelor (verificare de tip)
- Modul de declarare: prin directive
- Directiva (pseudo-instrucțiune):
 - entitate de program utilizata pentru controlul procesului de compilare, editare de legaturi si lansarea programului
 - * directivele NU SE EXECUTA; in programul executabil nu exista cod aferent pentru directive
 - * se folosesc pentru:
 - » Declararea variabilelor si a constantelor
 - » Declararea segmentelor si a procedurilor
 - » Controlul modului de compilare, editare de legaturi, etc.

define byte:

```
<nume_var> DB ?|<valoare>
```

- se rezerva o locatie de memorie de 1 octet;
- Locatia este initializata cu <valoare>, sau este neinitializata daca apare '?'
- <nume var> eticheta ce simbolizeaza adresa variabilei
- <valoare> valoare in intervalul [0..255] sau [-128..127]
- Poate pastra: un numar intreg fara semn, un numar intreg cu semn, un cod ASCII, 2 cifre BCD

20

define word :

```
<nume_var> DW ?|<valoare>
```

- se rezerva o locatie de memorie de 2 octeti;
- Locatia este initializata cu <valoare>, sau neinitializata '?'
- <nume_var> eticheta ce simbolizeaza adresa variabilei
- <valoare> valoare in intervalul[0..2^16-1] sau [- 2^15.. 2^15-1]
- Poate pastra: un numar intreg fara semn, un numar intreg cu semn, 2 coduri ASCII, 4 cifre BCD

define double word:

```
<nume_var> DD ?|<valoare>
```

- se rezerva o locatie de memorie de 4 octeti (int în C);
- Locatia este initializata cu <valoare>, sau neinitializata '?'
- <nume_var> eticheta ce simbolizeaza adresa variabilei
- <valoare> valoare numerica in intervalul [0..2^32-1] sau [-2^31..2^31-1]
- poatepastra: un numar intreg fara semn, un numar intreg cu semn, 4 coduri ASCII, 8 cifre BCD,

Exemple de declaratii de variabile simple

db erori • m db db 6 260 db dw al 23 -7 db db tt -130 255 • k db -23 • bits db 10101111b db 'A' car dw 1234h Cuv dw offffh Var dw Dcuv 12345678h

Variabile simple lungi:

- * dq (define QWORD/quad-word)
 - » variabilape 8 octeti; folosit pentru pastrarea intregilor f. mari sau a valorilor in flotant (dubla precizie)
- * dt (define TBYTE/ten-bytes)
 - » Variabila pe 10 octeti; format folosit pt. coprocesorul matematic; se reprezinta 10 cifre BCD (despachetat) sau nr. flotant pe 80 biti

Exemple comentate:

```
db 0x55
                        ; just the byte 0x55
db 0x55,0x56,0x57
                        ; three bytes in succession
db 'a', 0x55
                        ; character constants are OK
db 'hello',13,10,'$'
                        ; so are string constants
dw 0x1234
                        : 0x34 0x12
                        ; 0x61 0x00 (it's just a number)
dw 'a'
                        ; 0x61 0x62 (character constant)
dw 'ab'
dw 'abc'
                        ; 0x61 0x62 0x63 0x00 (string)
dd 0x12345678
                        : 0x78 0x56 0x34 0x12
dd 1.234567e20
                        ; floating-point constant
dq 0x123456789abcdef0
                        ; eight byte constant
dq 1.234567e20
                        ; double-precision float
dt 1.234567e20
                        ; extended-precision float
```

Declararea constantelor

- Scop: nume simbolic dat unei valori des utilizate
- Sintaxa:
 - * <nume constanta>equ|= <expresie>
- Semnificatia:
 - * la compilare<numeconstanta> se inlocuieste cu <expresie> ; este o constructie de tip MACRO
 - * sintaxa se verificadoar la inlocuire
 - * <expresie>este o expresiea ritmetico-logica evaluabila in momentul compilarii =>termenii sunt constante sau operatorul '\$'
 - * '\$' reprezinta valoarea contorului curent de adrese

Declararea constantelor

• Exemple:

- * trei equ 3
- * true equ o
- * text db 'acesta este un text'
- * lung_text equ \$-text
- * Adr_port equ 378h

Repetarea declaratiilor sau a instrucțiunilor

TIMES

* Este un prefix ce produce repetarea de un numar specificat de ori a instrucțiunii sau a declaratiei de date

• Exemple:

* Alocare 64 octeti:

zerobuf: times 64 db o

* Initializare si alocare pana la 64 octeti:

```
buffer: db 'hello, world'
times 64 – $ + buffer db ''
```

* Executie multipla a unei instrucțiuni (loop unrolling trivial)

times 100 movsb

Pseodo-operatori

- Expresii aritmetico-logice
 - * trebuie sa se evalueze in procesul de compilare
 - * contin constante si variabile de compilare
- \$ contorul de alocare la linia curentă

buffer: db 'hello, world'

len equ \$ - buffer

Echivalent cu

buffer: db 'hello, world'

endbuf:

len equ endbuf - buffer

Pseudo-operatori

- Operatori logici, la fel ca in C.
- In ordinea cresterii prioritatilor:
- Operatori pe biţi
 - * |, ^ , AND
- Operatori shiftare de biţi
 - * <<,>>
- Operatori binari:
 - * +,
 * *, /, // (signed), %, %% (signed)
- Operatori unari:
 - * +, -, ~,!, SEG (obtine segmentul unui simbol)

Forțare de tip (coercion)

<tip>poate fi: Exemplu BYTE (1 octet) mov dword [z], -1 :0x5655902a < z > : 0xff 0xff 0xff 0xffWORD (2 octeți) add byte [z], 1 DWORD (4 octeți) 0x5655902a < z > 0x00 0xff 0xff 0xff + ZF CF PF AFmov dword [z], -1 QWORD (8 octeți) :0x5655902a <z>: 0xff 0xff 0xff 0xff TBYTE (10 octeți) add word [z], 1 :0x5655902a <z>: 0x00 0x00 0xff 0xff + ZF CF PF AF mov dword [z], -1 :0x5655902a <z>: 0xff 0xff 0xff 0xff add dword [z], 1 0x5655902a < z > 0x00 0x00 0x00 + ZF CF PF AF

☐ Care este diferența față de cast în C?

Macro-uri

- forme prescurtate de scriere a unor secvențe de program care se repeta
- sintaxa:

```
%macro macro_name[para_count]
<macro body>
%endmacro
```

• Exemplu definire:

```
%macro multEAX_by_16
sal EAX,4
%endmacro
```

• Exemplu utilizare:

```
mov EAX,27
multEAX_by_16
```

Macro-uri cu parametri

- <para_count>specifica numarul de parametri
- «%n>identifica al n-lea parametru
- Exemplu definire:

```
%macro mult_by_16 1
sal %1,4
%endmacro
```

• Exemplu utilizare:

```
mult_by_16 DL
```

macro-ul se expandeaza la:

```
sal DL,4
```

Macro-uri vs Proceduri

• Macro-uri:

- * la fiecare apel se copiaza secventa de instrucțiuni
- nu sunt necesare
 instrucțiuni de apel
 (CALL) si de revenire din
 rutina (RET)
- * nu se foloseste stiva
- transferul de parametri se realizeaza prin copierea numelui

Proceduri:

- * o singura copie pt. mai multe apeluri
- * se folosesc instrucțiuni de apel si de revenire
- * se utilizeaza stiva la apel si la revenire
- * transferul de parametri se face prin registri sau stiva

Avantajele si dezavantajele macro-uri

Avantaje:

- * pot fi create "instrucțiuni" noi
- * poate duce la o programare mai eficienta
- * executie mai eficienta in comparatie cu apelurile de proceduri

Dezavantaje:

- * pot ascunde operatii care afecteaza continutul registrilor
- * utilizarea extensiva a macrourilor ingreuneaza intelegerea si mentenanta programului

Intrebari?

