Introducere în organizarea calculatoarelor și limbaje de asamblare (IOCLA)

Reprezentarea datelor în sistemele de calcul – Complement față de 2

Modificat: 22-Oct-23

Cuprins

- Reprezentarea numerelor cu semn
- Complementul față de 2
- Reprezentarea tipurilor de date de nivel înalt

Suport

- Introduction to Assembly Language Programming
 - * Anexa A, secțiunea A4.4

REPREZENTAREA NUMERELOR CU SEMN


Cât înseamnă oxFF?

- Depinde
 - * F*16+F = 255, pentru număr fără semn
 - * -1 pentru reprezentare cu semn
- Într-o reprezentare cu semn toți biții sunt parte a numărului (fiecare bit are o pondere valorică)

Ideea de reprezentare a numerelor cu semn

- Se alocă primul bit pentru semn
 - * o: număr pozitiv
 - * 1: număr negativ
- Restul biţilor dau valoarea

Intuiția reprezentării numerelor cu semn



Exemple de reprezentare cu semn

• 8 biţi * 0000000 (oxoo): o * **01111111** (0x7F): 127 (SCHAR MAX) * 10000000 (ox8o): -128 (SCHAR MIN) * 1111111 (oxFF): -1 16 biţi * 00000000 00000000 (oxoooo): o * **01111111 11111111 (**0x7FFF): 32767 (SHRT MAX) * 10000000 00000000 (ox8000):-32768 (SHRT MIN)

* 1111111 1111111 (oxFFFF): -1

Curs 05

Complement față de 2

- Îl vom numi C2
- Numerele pozitive rămân neschimbate
- Numerele negative
 - * Au ca prim bit 1 (bitul de semn)
 - * Algoritm
 - » 1. Se neagă tot șirul de biți reprezentând numărul în modul
 - » 2. Se adună 1 la valoarea respectivă, ca la adunările între numere întregi fără semn
 - » 3. Se trunchiază șirul de biți la dimensiunea inițială

Caracteristici C2

• Pentru o reprezentare pe N biţi, acoperă plaja $[-2^{N-1},2^{N-1}-1]$

- * Pentru 8 biţi: [-128, 127]
- * Pentru 16 biţi: [-32768, 32767]
- Dacă se incrementează fără semn MAX (reprezentarea maximă) se ajunge în MIN (reprezentarea minimă)
 - * Demo
- Reprezentarea lui -1 e echivalentul celui mai mare număr dacă ar fi reprezentarea fără semn (numai biţi de 1)

Exemple de reprezentare de numere în C2

- Pe 8 biţi
- -20 (not 20 + 1)
 - * 20:00010100
 - * not 20: 11101011
 - * -20 în C2 (not 20 + 1): 11101011 + 1: 11101100
- Ce reprezinta 11010101 (oxD5), dacă știm că numărul e cu semn?
 - * Primul bit: 1, negativ
 - * R-1: 11010101 1 = 11010100
 - * -N = not(R-1) = 00101011 = 43
 - * N = -43

Incrementări interesante în C2

- SCHAR_MAX + 1 = SCHAR_MIN
 - * 01111111 + 1 = 10000000
 - * signed_value(10000000) = (NOT 1000000 + 1) = (01111111 + 1) = - 10000000 = -0x80 = -128 (SCHAR_MIN)
- -1 + 1 = 0 (Duh!)
 - * 11111111 + 1 = 00000000

Operații aritmetice în C2

- SCHAR_MIN + SCHAR_MAX* 10000000 + 01111111 = 11111111 (-1)
- \bullet -1 + 10
 - * 11111111 + 00001010 = 00001001
- 100 + 100 (ambele numere cu semn)
 - * 01100100 + 01100100 = 11001000 -> -56
 - * se schimbă bitul de semn de la doi operanzi de semn opus
 - » se activează "overflow flag"
 - » informație că rezultatul este "incorect"

Ce înseamnă?

- oxFE
- (unsigned char) -1
- (int) oxff
- char c = oxff; int d = c;
- Curiozate: INT MIN % -1

C2 este MAGIC!

- Un singur circuit pentru adunare și scădere
 - * Adunare \$a + \$b
 - * Scădere a b = a + b + 1

- □ Rezultatul adunării e corect pentru operanzi
 - ☐ Signed / Unsigned
 - ☐ programatorul știe care este semnificația datelor
 - ☐ compilatorul știe care este semnificația datelor

Folosit de toate* procesoarele de azi

- gdb = calculator/convertor hex/binar/dec/C2
- Comanda set
 - * set \$a = (char)100
 - * set \$b = (3*\$a) & oxff
 - * whatis \$b
- Comanda p
 - * p/x afișează în hexa
 - * p/d zecimal
 - * p/u unsigned
 - * p/t binar

```
a> 127
* set $a = (char)150
* p/t $a
    10010110
* p/x $a
   0x96
* p/d $a
   -106
* p/u $a
    150
```

```
a <= 127
* set $b = (char)50
* p/t $b
   110010
* p/x $b
   0X32
* p/d $b
   50
* p/u $b
   50
* whatis $a + $b
   int
```

```
* set $c = (char) ($a + $b)
                                   Interpretările lui $c
* p/t $c
    10010110
                                   * $c fără semn? oxc8
* p/x $c
   0xc8
* p/d $c
                                   * $c cu semn?
   -56
                                   p/t $c & oB1000000 =
* p/u $c
                                   = 10000000 => bit de semn
    200
                                   * Aşadar negativ:
$c contine ambele rezultate:
                                   * p/t \sim c + 1
-106 + 50 = -56
                     Magic!
                                       » 56
150 + 50 = 200
```

```
* set $d = (char) ($a - $b)
* p/t $t
    1100100
* p/x $c
    0x64
* p/d $c
    100
* p/u $c
    100
signed: -106 - 50 = -156
nu se reprezintă în C2 (byte)
```

unsigned: 150 - 50 = 100

* Implementarea scăderii C2 în hardware:

*
$$a - b = a + -b + 1$$

*
$$b - a = b + \ a + 1$$

- * Să se efectueze cu și fără semn:
- * 10 + 10
- * 100 + 100
- * 10 11
- * 100 200
- * -100 + 120
- * 100 120
- * 150 + 160
- * 120 + 160
- * 150 160

- Demo în SASM/gdb:
 - * demo/curs-02 se încearcă diverse valori AH +- AL
 - * atenție la .gdbinit
 - * add, sub pe byte
 - * activare CF, OF
- ☐ Utilitar demo/curs-04
- print_flags adunare/scădere pe octeți, cu flag-uri

Extensia bitului de semn

• numere negative pe mai mulți octeți -

```
gdb> set $c = (char) -100
gdb> set $s = (short) -100
gdb> set $i = (int) -100
gdb>
gdb> p/x $c
$1 = 0x9c
gdb> p/x $s
$2 = 0xff9c
gdb> p/x $i
$3 = 0xffffff9c
```

movsx AX, BL

AL:=BL și AH se umple cu bitul de semn din BL

REPREZENTAREA TIPURILOR DE DATE DE NIVEL ÎNALT

Structuri

- Date contigue
- Date de diferite tipuri (dimensiuni, cu semn/fără semn)
- O dată este la un anumit deplasament (offset) față de adresa de început a structurii

Vectori (arrays)

- O înșiruire (de obicei compactă) de date
- Vector de întregi (32 de biți)
 - * La fiecare 4 octeți avem o nouă valoare întreagă
 - * A, A+1, A+2, A+3 (little sau big endian)
- sizeof(a): dimensiunea ocupată de toate elementele vectorului

Curs 05

Şiruri

- Vector de caractere
- Ultimul caracter este NUL-terminatorul ('\o', valoarea oxo)
- char s[] = "ana"; /* 4 bytes; NUL-terminated */
- Char *s = "ana"; /* rodata */
- char s[] = {'a', 'n', 'a'}; /* 3 bytes */
- char s[] = "\xbo\xcd\xd5"; /* string (non ASCII) */

Cuvinte cheie

- Numere cu semn
- Numere fără semn

- Complement față de 2
- Structuri, vectori, șiruri