PROGRAMAREA ORIENTATĂ OBIECT C++

Conf.univ.dr. Ana Cristina DĂSCĂLESCU Universitatea Titu Maiorescu

- ➤ Accesul la membrii protejați ai unei clase poate fi acordat unei funcții independente (nu este membră clasei), dacă acesta este declarată prin modificatorul **friend**.
- ➤ Pentru a defini o funcție de de tip **friend**, se include prototipul ei în clasă, dar se definește în altă parte a programului astfel:

```
class X{
    ...
    friend tip_returnat nume_functie(lista_argumente);
    };
    ....
    tip_returnat nume_functie (lista_argumente)
    {...}
```

- > Functia friend rămane externă, nefiind legată de clasă sau de un anumit obiect;
- ➤ Se declară în interiorul clasei, dar se definește în afara ei;
- ➢ Pentru a utiliza datele membre ale unui obiect, funcția friend primește ca parametru de intrare referința câtre obiectul respectiv;
- > Relația de prietenie nu este simetrică si nici tranzitivă.

> Exemplu

```
class Punct {
   double x, y;
   public:
   Punct (double x=0, double y=0) {
      this -> x = x;
                                                 Date inaccesibile
      this \rightarrow y = y; }
};
double distanta (Punct p1, Punct p2)
   return sqrt((p1.x-p2.x)*(p1.x-p2.x)
                 + (p1.y-p2.y)*(p1.y-p2.y));
```

```
class Punct {
   double x, y;
   public:
                                                Funcția distanta este declarată
   Punct (double x=0, double y=0) {
      this -> x = x;
                                                funcție prieten a clasei Punct
      this \rightarrow y = y; } };
   friend double distanta (Punct p1, Punct p2);
};
double distanta (Punct p1, Punct p2)
return sqrt((p1.x-p2.x)*(p1.x-p2.x)
              + (p1.y-p2.y)*(p1.y-p2.y));
                                                   Definiția funcției distanta.
                                                     Acces asupra datelor
```

- ➤O funcție friend poate fi și o metodă membră a unei alte clase
- ▶În acest caz, declararea funcției friend se face se realizează în clasa care oferă drepturi de acces.

Exemplu

```
class Medic
{...
  public:
    void consult(persoana &ob);
};
Class Persoana
{
    char nume[20];
    int varsta;
    friend void Medic::consult(Persoana &ob);
}
```

- ➤ Un **tip de date** defineşte un set de valori şi o mulţime de operaţii ce se pot efectua pe acesta. De exemplu, pentru un tip de date real (*float*, *double*) se pot aplica operatori aritmetici (+ ,- ,* , /), operatorul de incrementare (++), operatorul de decrementare (--) etc.
- ▶Problemă: pentru tipurile abstracte de date (TAD) nu se pot utiliza operatorii predefiniţi pentru tipurile fundamentale din limbaj. De exemplu, pentru tipul abstract de date Complex nu se pot aplica implicit operatorii aritmetici!
- >O soluţie: definirea unor metode membre/funcţii friend care să implementeze operaţiile necesare.

➤ Exemplu: definirea unor metode membre/funcții friend pentru adunarea și scăderea a două obiecte de tip Complex

```
class Complex {
 float re;
 float im;
 public:
  Complex (float re=0, float im=0);
  void afisare();
    Complex adunare (Complex z);
    friend Complex diferenta
      (Complex z1, Complex z2);
 } ;
 Complex::Complex (float re, float im)
   this->re = re;
   this -> im = im;
 void Complex::afisare()
    cout<<re<<" "<<im;
```

```
Complex Complex::adunare(Complex z)
  Complex rez;
  rez.re = this->re + z.re;
  rez.im = this->im + z.im;
  return rez;
Complex differenta (Complex z1, Complex z2)
  return Complex(z1.re-z2.re,z1.im-z2.im);
int main()
 Complex z1(2,1), z2(3,4), z;
 z=z1.adunare(z2); z=diferenta(z1,z2);
 return 0;
```

Alternativă

➤ Definirea operatorilor care să acționeze asupra obiectelor unei clase permite un mod mult mai convenabil de a manipula obiectele decât prin folosirea unor metode ale clasei.


$$z=z1+z2; z=z1-z2;$$

- ➤ O funcție care definește pentru o clasă o operație echivalentă operației efectuate de un operator asupra unui tip predefinit este numită **funcție operator.**
- ➤ Majoritatea operatorilor limbajului C++ pot fi supraîncărcaţi, şi anume:

+	_	*	/	8	^	&	
~	!	=	<	>	+=	-=	*=
/=	% =	^=	&=	=	<<	>>	>>=
<<=	==	! =	<=	>=	& &	11	++
	->*	,	->	[]	()	new	delete
new[]	delete[]						

Restricții privind supraîncărcarea operatorilor

- > Prin supraîncărcarea operatorilor **nu** se poate modifica:
 - aritatea operatorilor
 - asociativiatea
 - prioritatea
- > Se pot supraîncărca numai operatori existenți în limbaj!
- ➤ Nu pot fi supraîncărcați următorii operatori:



➤ Un operator se poate redefini prin funcții membre nestatice sau prin funcții externe unei clase.

SUPRAÎNCĂRCAREA OPERATORILOR FOLOSIND METODE MEMBRE

> Forma generală a funcţiilor operator membre ale clasei este următoarea:



- > O funcție membra de tip operator primește ca argument pointerul this.
- > Numărul de parametri este cu 1 mai mic decât aritatea operatorului.
- ➤ Argumentul transmis funcţiei operator este operandul din dreapta operaţiei, iar operandul din stânga este obiectul pentru care se apelează funcţia operator, adresat prin pointer *this*.

SUPRAÎNCĂRCAREA OPERATORILOR FOLOSIND FUNCȚII FRIEND

Sintaxa unei funcții operator de tip friend:

```
class IdClasa
{
    ...
    friend tip_rez operator simbol_operator (lista_parametri);
};

tip_rez operator simbol_operator (lista_parametri) { ... }
```

- ➤ Numărul de parametri este egal cu aritatea operatorului, fiind necesară transmiterea tuturor operanzilor, deoarece nu mai există un obiect al cărui pointer să fie transferat implicit funcţiei.
- > Primul operand este obiectul curent pentru care se apelează operatorul.
- > **Observație:** În multe cazuri, utilizarea fie a funcțiilor friend, fie a funcțiilor membre pentru supraîncărcarea unui operator nu provoacă diferențe funcționale programului. Totuși, în unele situații anumiți operatori se pot supraîncărca doar cu funcții membre, în timp ce alți operatori doar prin funcții friend.

SUPRAÎNCĂRCAREA OPERATORILOR - EXEMPLU

- ▶ Pentru clasa Complex, cu datele membre re (partea reală) și im (partea imaginară), vom defini mai multe operații:
 - suma a două numere complexe, folosind o metodă membră;
 - conjugatul unui număr complex, folosind o metodă membră;
 - înmulțirea unui număr complex cu un scalar, folosind o funcție independentă de tip friend;
 - opusul unui număr complex, folosind o funcție independentă de tip friend.

SUPRAÎNCĂRCAREA OPERATORILOR - EXEMPLU

```
class Complex {
  float re,im;
  public:
    Complex(float re=0, float im=0);
    void afisare();

  //Supraıncărcare cu metode membru
    Complex operator+(Complex z);

    Complex operator~();
```

Funcția supraîncarcă un operator binar. Argumentul transmis funcției este **operandul din dreapta operației**. Adresa operandului din stânga este obiectul pentru care se apelează funcția operator, accesat prin pointer-ul this.

Funcţia supraîncarcă un operator unar.

//Supraîncărcare cu funcții friend

```
friend Complex operator*(double v, Complex z2);

friend Complex operator-(Complex z);
};

Complex::Complex(float re, float im) {
   this->re = re;
   this->im = im;
}

void Complex::afisare() {
   cout<<re<<" "<<im;
}</pre>
```

Funcţia supraîncarcă un operator binar. Deoarece funcţia nu este membră a clasei, se transmit toţi operanzii necesari.

SUPRAÎNCĂRCAREA OPERATORILOR - EXEMPLU

```
Complex Complex::operator+(Complex z) {
 Complex rez;
 rez.re =this->re + z.re;
 rez.im = this->im + z.im;
 return rez;
Complex Complex::operator ~(){
                                                        OUTPUT
return Complex(re, -im);
                                                    7.0 6.0
                                                    24.5 21.0
Complex operator*(double v, Complex z2) {
 return Complex(z1.re*v,z1.im*v);
                                                    24.5 - 21.0
                                                    -24.521.0
Complex operator - (Complex z) {
 return Complex(-z.re,-z.im);
int main(){
Complex z1(4,5), z2(3,1), z;
                                            Echivalentă cu:
z=z1+z2; =
                                              z = z1.operator+(z2);
z=3.5*z1;
z=\sim z1;
                  Echivalentă cu:
z=-z1;
return 0;
                   z = operator(3.5, z1);
```

SUPRAÎNCĂRCAREA OPERATORILOR DE INCREMENTARE/DECREMENTARE

- Operatorii de incrementare ++ și decrementare -- sunt operatori unari care modifică operanzii.
- ➤ La supraîncărcarea operatorilor de incrementare sau decrementare (++, --) se poate diferenţia un operator prefixat de un operator postfixat folosind două versiuni ale funcţiei operator. Pentru varianta postfixată funcţia operator++ sau operator -- are un argument suplimentar.

Operator de incrementare prefixat (++z)

Operator de incrementare postfixat (z++)

• **prin funcție membru:** se modifică obiectul current, deci se va returna adresa acestuia (pointer-ul *this*)

```
class IdClasa{
  IdClasa& operator ++ ();
};
```

• **prin funcție de tip friend:** se modifică obiectul transmis ca parametru si se returnează

```
class IdClasa {
   IdClasa operator ++ (IdClasa &ob) ;
};
```

• **prin funcție membru:** se modifică obiectul curent, deci se va returna adresa acestuia (pointer-ul this)

```
class IdClasa{
   IdClasa& operator ++ (int n) ;
};
```

• **prin funcție de tip friend:** se modifică obiectul transmis ca parametru și se returnează

```
class IdClasa {
   IdClasa operator ++ (IdClasa &ob,
        int n) ;
}
```

SUPRAÎNCĂRCAREA OPERATORILOR DE INCREMENTARE/DECREMENTARE

```
class Complex {
 float re, im;
  public:
    Complex(float re=0, float im=0);
                                                     Operator de incrementare prefixat
     //supraîncărcare prin metode membre
     Complex operator++();
     Complex& operator++(int a); =
                                                      Operator de incrementare postfixat
    //supraîncărcare prin metode friend
     friend Complex operator -- (Complex &ob);
     friend Complex operator -- (Complex &ob, int a);
};
Complex::Complex(float re, float im) {
     this->re = re;
     this->im = im;
Complex::Complex operator++() {
 Complex crt = *this;
 this->++re;
 this->++im;
 return crt;
```

SUPRAÎNCĂRCAREA OPERATORILOR DE INCREMENTARE/DECREMENTARE

```
Complex&::Complex operator++(int a) {
 this->re++;
 this->im++;
 return *this;
Complex operator--(Complex &ob) {
 Complex crt = ob;
 this->--ob.re;
 this->--ob.im;
 return crt;
Complex operator -- (Complex &ob, int a) {
 this->ob.re--;
 this->ob.im--;
 return ob;
int main()
   Complex z1(1.2, 3.2), z2;
   ++z1;//preincrementare
   z2++;//postincrementare
  return 0;
```

Observație:

Pentru funcția operator++(int a)
parametrul a are valoarea 0.

➤ Pentru asignarea a două obiecte de același tip, în limbajul C++ se poate utiliza definiția implicită de asignare, prin care se realizează copierea la nivel de bit a datelor membre ale obiectului sursă.

```
Complex z1(1,2), z2;
z2=z1; //copiere la nivel de bit
```

Problemă: Dacă datele membre ale unei clase sunt alocate dinamic, copia bitwise, care se execută implicit la asignare, conduce la existența a doi pointeri care vor indica către aceeaşi zonă de memorie.

```
class X{
  public:
    char *p;

    X(char *p) {
       this->p=new char[10];
       strcpy(this->p,p);
    }

    void afisare() {
       cout<<p<<" ";
    }
};</pre>
```

```
int main() {
    X ob1("abc"),ob2("def");
    ob1=ob2;
    ob1.afisare();
    strcpy(ob2.p, "aaaa");
    ob1.afisare();
    ob2.afisare();
    return 0;
}
Modificarea ob2 conduce la
    modificarea ob1
Output: def aaa aaa
```

➤ Operatorul de asignare = se supraîncarcă numai prin funcție membru!

```
class IdClasa
{
   IdClasa& operator = (const IdClasa &ob);
}
```

- ➤ Pentru clasele cu date alocate dinamic, funcția **operator**= eliberează spațiul ocupat de obiectul pentru care se realizează asignarea, alocă un nou spațiu pentru obiectul care va fi copiat și realizează copia datelor membre ale obiectului sursă.
- ➤ Exemplu: Definim clasa String care conţine un pointer pstr la un şir de caractere şi o variabilă de tip întreg dim care memorează dimensiunea vectorului de caractere corespunzător.

```
class String{
     char *pstr;
     int dim;
                                                Constructor de copiere
     public:
      String(const char *p);
      String(const String& r);
                                                       Supraîncărcarea operatorului
     ~String();
                                                             de asignare
      String& operator=(const String &op2);
};
String::String(const char *p) {
   dim = strlen(p) + 1;
   pstr = new char[dim];
    strcpy(pstr, p);
String::String(const String& r) {
   dim = r.dim;
   pstr = new char[dim];
    strcpy(pstr, r.pstr);
```

```
String::String(const String& r) {
   dim = r.dim;
   pstr = new char[dim];
   strcpy(pstr, r.pstr);
String::~String() {
   if (pstr) delete []pstr;
   dim = 0;
}
String& String::operator=(const String &op2){
   if (str) delete []str;
   size = op2.size;
   str = new char[size];
   strcpy(str, op2.str);
   return *this;
int main(){
   String sir1("abc"), sir2("def");
                                         Apel constructor de copiere
   String sir3 = sir1; =
   sir2 = sir3;
                                Apel operator de asignare
```

CONCLUZII

- ➤ Supraîncărcarea funcțiilor și a operatorilor (*overloading*) sunt mecanisme importante în C++ care oferă flexibilitate și extensibilitate limbajului.
- > Se pot supraîncărca doar operatorii existenți în limbaj.
- ➤ Nu se pot supraîncărca opeartorii: . .* :: ?: sizeof
- ➤ Operatorii se pot supraîncărca prin metode membre sau prin funcții de tip friend.
- ➤ Sunt operatori care se pot supraîncărca doar prin metode membre (=, [] etc.) și operatori care se pot supraîncărca doar prin funcții friend (<<, >>).