

Curs 04

# Optimizarea rețelelor locale





#### **Objective**



- Rolul VLAN-urilor în rețele
- Stabilirea conectivității între VLAN-uri
- STP
- Etherchannel




# VLAN

Provocări în LAN
Porturi acces
Porturi trunchi
























Securitate

Eficiență

Administrare

Într-o rețea pot exista politici diferite (de securitate, de adresare, de control al calității) pentru departamente cu scop diferit, dar locație comună

Soluție: aplicarea unor politici per departament și nu per switch







Securitate

Eficiență

Administrare

Calitate (QoS)

Unele dispozitive (IP phones, Videoconferencing) necesită politici speciale pentru asigurarea calității

Soluție: separarea traficului pe o rețea dedicată, cu o politică proprie









Securitate

Eficiență

Administrare

Calitate (QoS)

Cost


Echipamentele folosite trebuie să asigure cerințele fără să necesite investiții mult prea mari

Soluție: găsirea unei metode software pentru a rezolva toate cerințele, folosind echipamentele existente



## Soluția







#### De ce nu un ruter?




- Uneori dispozitive de la departamente diferite pot fi situate în aceeași locație fizică
- Ruterele sunt mai scumpe
- Ruterele fac operații mai costisitoare deci impun o latență mai mare
- Segmentează domeniile de broadcast și vrem ca stațiile unui departament să fie în același domeniu



#### Ce este un VLAN?



- Virtual LAN
- Reprezintă un domeniu de broadcast compus doar din anumite porturi ale unor switch-uri
- Un VLAN este definit prin porturile ce îi aparțin






#### Ce este un VLAN?



- Dispozitive din două VLAN-uri diferite nu pot comunica între ele în absența unui dispozitiv de nivel 3 care să facă rutarea
- Un broadcast se va propaga doar în VLAN-ul respectiv:





#### Ce este un VLAN?



- VLAN-urile sunt identificate prin numere numite VLAN ID
- Un VLAN ID este reprezentat pe 12 biţi (1 4096)
- Intern, fiecare switch asociază unui port un VLAN ID
- Pe switch-urile Cisco, toate porturile aparțin inițial VLANului 1
- Un port ce aparține unui singur VLAN poartă numele de Access Port
- Pentru stațiile conectate la un Access Port, faptul că aparțin unui VLAN este transparent



## Configurarea VLAN-urilor




- Un VLAN trebuie creat pe un switch înainte să îi fie asociate porturi
- Pentru a comuta trafic aparținând VLAN-ului <X> un switch trebuie să aibă configurat VLAN-ul <X>



## **Trunking**



• Ce se întâmplă când două switch-uri trebuie să transporte date aparținând mai multor VLAN-uri între ele?



- Prea multe porturi folosite pentru a transporta toate VLANurile
- Soluţia: trunking



## **Trunking**



- Porturile nu pot funcționa doar ca Access Ports, ci și ca Trunk Ports
- Acestea au proprietatea că pot trimite trafic aparținând mai multor VLAN-uri pe același port
- O linie trunk trebuie să aibă la ambele capete port-uri configurate ca Trunk Ports






## **Trunking**



- Setul de VLAN-uri ce pot fi trimise pe o linie trunk este configurabil și trebuie stabilit de administrator
- Implicit, setul va include toate VLAN-urile
- Problemă: dacă switch-ul 1 trimite un cadru aparținând VLAN-ului 10, cum își dă seama switch-ul 2 în ce VLAN să-l plaseze?





#### Formatul 802.1q



- Soluția: 802.1q
- Recapitulare formatul Ethernet:



• Pentru a reține informația de VLAN, se introduce un câmp nou format din 4 octeți: 802.1q tag




 Noul format al cadrului poartă numele de formatul 802.1q și e folosit pe legăturile trunk



#### **VLAN** nativ




- O legătură trunk are un VLAN special numit VLAN nativ
- Cadrele aparținând VLAN-ului nativ circulă pe trunk în format Ethernet standard (nu 802.1q)
- Porturile de la capătul legăturii trebuie să aibă configurat același VLAN nativ






## Topologia exemplu












- A trimite un broadcast; la ce stații va ajunge respectivul broadcast?
- Pe ce cale ajunge la fiecare destinație?








- A trimite un broadcast; la ce stații va ajunge respectivul broadcast?
  - R: **B**
- Pe ce cale ajunge la fiecare destinație?
  - R: A  $\rightarrow$  SW1  $\rightarrow$  SW0  $\rightarrow$  SW2  $\rightarrow$  B








- Ce format va avea broadcastul anterior pe legătura SWO SW1?
- Ce format va avea broadcastul anterior pe legătura SWO SW2?








- Ce format va avea broadcastul anterior pe legătura SWO SW1?
  - R: Ethernet
- Ce format va avea broadcastul anterior pe legătura SWO SW2?
  - R: Ethernet



#### Exercițiul 2: Unicast E → C






- Stația E trimite un unicast către stația C; toate switch-urile au tabela CAM vidă; la ce dispozitive de rețea va ajunge unicast-ul?
- Ce format va avea cadrul pe legătura SW2 SW1? Dar pe legătura SW0 SW2



#### Exercițiul 2: Unicast E → C





- Stația E trimite un unicast către stația C; toate switch-urile au tabela CAM vidă; la ce dispozitive de rețea va ajunge unicast-ul?
  - R: SWO, SW1, SW2, C (switch-urile fac flood)
- Ce format va avea cadrul pe legătura SW2 SW1? Dar pe legătura SW0 SW2
  - R: Ethernet pe SW2 SW1, 802.1q pe SW0 SW2



## Rutarea Inter-VLAN


Rutare clasică Router-on-a-stick





#### Necesitatea rutării






- A vrea să comunice cu E; cum ar putea trimite un cadru către E în topologia de mai sus?
  - R: nu se poate, este necesar un Ruter



#### Ruterul



- Ruterul este un echipament ce funcționează la nivelul Rețea al stivei OSI
- Ruterul dirijează traficul între domenii de broadcast distincte





#### **Rutare Inter-VLAN**




- Putem folosi un ruter pentru a asigura conectivitatea între VLAN-uri diferite
- Traficul va intra în ruter pe un VLAN și va ieși pe un altul
- Există două soluții:
  - Soluția "clasică"
  - Soluția "router-on-a-stick"



### Soluția clasică






- Folosește multiple interfețe pe ruter
  - fiecare interfață se va găsi într-un VLAN diferit



## Soluția clasică: Exemplu






• A îi trimite un cadru lui E; switch-urile au tabele CAM complete



## Soluția clasică: Exemplu





- A îi trimite un cadru lui E; switch-urile au tabele CAM complete
  - A → SW1 → Fa0/1 R1
  - Are loc procesul de rutare în R1: Fa0/1 R1 → Fa0/2 R1
  - Fa0/2 R1 → SW1 → SW2 → E





## Soluția clasică

#### RL crunch it connected

#### **Avantaje:**

- Apartenența la VLAN-uri este transparentă ruterului
- Folosește eficient capacitatea de transfer a mediului






#### Dezavantaje:

- Interfețele pe rutere sunt puține și abordarea consumă un număr mare de interfețe
- Este necesară o cantitate mare de cabluri pentru a realiza legăturile
- Nu scalează



## Soluția Router-on-a-stick







- Folosește o singură interfață fizică
  - Interfața fizică este separată în mai multe interfețe logice numite subinterfețe




### Soluția Router-on-a-stick: Subinterfețe



- O interfață fizică poate fi împărțită în mai multe subinterfețe
- Abordarea router-on-a-stick presupune crearea unei subinterfețe pentru fiecare VLAN
- Fiecare subinterfață va avea adresa sa proprie de nivel 3
- Subinterfețele sunt identificate prin id-ul de subinterfață (de exemplu Fa0/1 poate avea subinterfața cu id-ul 42: Fa0/1.42








### Soluția Router-on-a-stick: Subinterfețe




- Legătura dintre switch și ruter va fi configurată ca trunk
- Fiecare subinterfață trebuie informată că traficul va veni în format 802.1q și nu Ethernet
- Când se configurează încapsularea 802.1q se asociază și VLAN-ul corespunzător subinterfeței





### Soluția Router-on-a-stick: Exemplu





- A îi trimite un cadru lui E; switch-urile au tabele CAM complete
  - A → SW1 → Fa0/1 R1
  - R1 vede în tag-ul 802.1q că VLAN-ul e 10 și primește pe Fa0/1.10
  - Are loc procesul de rutare în R1: Fa0/1.10 → Fa0/1.20
  - R1 trimite pe Fa0/1.20 cadrul în format 802.1q cu VLAN-ul 20
  - Fa0/1 R1 → SW1 → SW2 → E





### Soluția Router-on-a-stick



#### **Avantaje:**

- Este utilizată o singură interfață a ruterului
- Este necesar un număr redus de legături
- Scalează bine





#### Dezavantaje:

- Lățimea de bandă a interfeței fizice este împărțită între cele logice (poate apărea un bottleneck)
- Funcționalitatea nu este disponibilă pe toate ruterele
- VLAN-urile nu mai sunt transparente ruterului



# Spaning Tree Protocol





### **ARP**




- Când o stație vrea să trimită un pachet într-o rețea Ethernet, aceasta dispune de adresa IP dar nu și de adresa MAC
- Pentru a putea transmite cadrul și a fi acceptat la destinație este necesară determinarea acestei adrese
- Protocolul care determină adresa MAC pornind de la adresa IP poartă numele de ARP (Address Resolution Protocol)

10/11/23



## Redundanța în rețele






- Dacă legătura dintre SW1 și SW2 cade, stațiile nu mai pot comunica între ele
- Soluția este introducerea unei legături alternative ca backup în cazul căderii legăturii principale



### Redundanța în rețele






- Redundanța se poate implementa la niveluri diferite
  - La nivel de link (2 uplink-uri)
  - La nivel de dispozitiv de nivel 2 (multiple căi prin bucle fizice nivel 2)
  - La nivel de dispozitiv de nivel 3 (multiple gateway-uri HSRP, VRRP)



### Probleme introduse de redundanță - 1





• Cum va circula cadrul între switch-uri?


Dacă TTL inițial e 40, la ce pas va fi aruncat cadrul?

Т	1	2	3	4	5	6	7
Cadre	A → SW1	SW1 → SW3 SW1 → SW2	SW3 → SW2 SW2 → SW3 SW2 → B	SW2 → SW1 SW2 → B SW3 → SW1	$SW1 \rightarrow SW3$ $SW1 \rightarrow SW2$ $SW1 \rightarrow A$ $SW1 \rightarrow A$	SW3 → SW2 SW2 → SW3 SW2 → B	



### Probleme introduse de redundanță - 2






• R: Da, de o infinitate de ori.

Т	1	2	3	4	5	6	7
Cadre	A → SW1	SW1 → SW3 SW1 → SW2	SW3 → SW2 SW2 → SW3 SW2 → B	SW2 → SW1 SW2 → B SW3 → SW1	$SW1 \rightarrow SW3$ $SW1 \rightarrow SW2$ $SW1 \rightarrow A$ $SW1 \rightarrow A$	SW3 → SW2 SW2 → SW3 SW2 → B	



### Probleme introduse de redundanță - 3





• După câteva secunde, pe ce port crede SW1 că este stația A?

T	1	2	3	4	5	6	7
Cadre	A → SW1	SW1 → SW3 SW1 → SW2	SW3 → SW2 SW2 → SW3 SW2 → B	SW2 → SW1 SW2 → B SW3 → SW1	$SW1 \rightarrow SW3$ $SW1 \rightarrow SW2$ $SW1 \rightarrow A$ $SW1 \rightarrow A$	SW3 → SW2 SW2 → SW3 SW2 → B	



## Motivația pentru STP




- Avem nevoie de redundanță în rețea
  - ... dar creăm bucle (fizice și logice)
- Un broadcast storm este cauzat de buclele logice (din cauza modului în care funcționează switching-ul într-o buclă fizică)
  - trebuie deci eliminate buclele logice
- Ideea protocolului STP:
  - se acceptă existența unei bucle fizice (redundanță)
  - închiderea temporară a unei bucle logice prin închiderea la nivel logic a unui port din buclă
  - deschiderea portului blocat în cazul în care un uplink cedează



### **STP**



- Spanning Tree Protocol
- Specificat în standardul 802.1d
- Operează pe o rețea de switchuri
- Elimină buclele din rețea prin închiderea unor porturi
- Algoritmul STP poartă numele de STA (Spanning Tree Algorithm)
- Operație similară cu determinarea arborelui de acoperire pe un graf






### Rolurile switch-urilor



- În terminologia STP, switch-ul poartă numele de bridge
- Există două roluri pentru switch-uri:
  - Root bridge rădăcina arborelui de switch-uri
  - Non-root bridge toate celelalte switch-uri





### Rolurile porturilor



- Există trei roluri pentru porturi:
- Designated port trimite și primește trafic de date
- Root port trimite și primește trafic de date reprezintă calea cea mai eficientă spre root bridge
- Blocked port nu trimite și nu primește trafic de date
- Pe o legătură, există următoarele două perechi de roluri:
  - Designated Root:
    - Dacă legătura face parte din arborele de acoperire
  - Designated Blocked:
    - Dacă legătura nu face parte din arborele de acoperire



## Costurile legăturilor



Costul unei muchii din graful STA este dependent de lățimea de bandă a legăturii respective.

Lățime de bandă	Cost
10 Mbps	100
100 Mbps	19
1 Gbps	4
10 Gbps	2

Lățime de bandă	Cost
10 Mbps	2,000,000
100 Mbps	200,000
1 Gbps	20,000
10 Gbps	2,000


În cazul unor switch-uri cu legături mult mai rapide, se pot folosi alte sisteme de costuri.



## **Bridge ID**



- Fiecare switch are un ID unic (BID)
- Valoare pe 64 biţi
  - 16 biți **prioritatea**
  - 48 biţi adresa MAC
- Prioritatea este implicit 32768
- Switch-ul cu BID-ul cel mai mic va deveni root bridge





#### **BPDU**



- Mesajele folosite de STP pentru a comunica informații între bridge-uri
- Transmise o dată la două secunde pe toate porturile
- Informații transmise:
  - root bridge ID
  - cost până la root bridge
  - bridge ID
  - port ID
- Observație: blocked ports încă primesc BPDU-uri



## Pașii STA



1. Alegerea root bridge



2. Alegerea unui **root port** pe fiecare bridge (cu excepția root bridge)



3. Alegerea designated ports



4. Alegerea și închiderea **blocked ports** 



## Pasul 1 – Alegerea Root Bridge



- Bridge-urile trimit BPDU-uri până când toate cunosc cel mai mic BID din rețeaua de bridge-uri
- Bridge-ul cu ID-ul minim devine Root Bridge
- Cine ar deveni root bridge în fiecare din situațiile următoare?

Nume Prioritate		MAC
А	32768	00E0.A3C9.6AB8
В	32768	0001.97DA.86E8
С	32768	00D0.BC0C.844D
D	32768	0003.E496.C80E

Nume	Prioritate	MAC
Α	16384	00E0.A3C9.6AB8
В	32768	0001.97DA.86E8
С	8192	00D0.BC0C.844D
D	16384	0003.E496.C80E
Е	8192	0060.2F07.EB2B
F	8192	0060.7058.D0A5


• R: B în prima situație. E în a doua situație.



### Pasul 2: Root ports



• Fiecare switch non-root trebuie să aibă un root port






#### Pasul 2: tiebreaker



• Bridge-ul E va decide root port-ul pe baza BID-ul vecinului






### Pasul 3: Designated ports



• Un root port este cuplat pe link cu un designated port






### Pasul 3: Designated ports - tiebreaker



• Pe fiecare legătură trebuie să existe un designated port






### Pasul 3: Designated ports - tiebreaker



• Pe fiecare legătură trebuie să existe un designated port






### Pasul 4: Blocked ports




• Toate porturile rămase sunt blocked ports





## Topologie logică finală







#### Un ultim tiebreaker



• Poate apărea situația în care costurile și BID-urile sunt egale:



- Pentru această situație se definește conceptul de PID (Port ID), care este un număr format din:
  - prioritatea portului (configurată static de administrator)
  - indexul portului (de exemplu 7 pentru Fa0/7)
- Va fi folosită legătura care are PID-ul mai mic pe bridge-ul mai prioritar (root bridge, cost minim către root, BID mai mic)
- În cazul acesta, Fa0/9 devine root port deoarece Fa0/4 are un port id mai mic decât Fa0/7



### Stări Porturi în STP



• În decursul STA, un port face tranziția între mai multe stări:


Stare port	Acțiune la nivel de Switch	Acțiune la nivel de Port
Disabled	Nu se acceptă nici un fel de trafic	Nu se transmit cadre Nu se transmit BPDU-uri
Blocking	Se primesc doar BPDU-uri	Nu se transmit cadre Se primesc BPDU-uri
Listening	Se construiește topologia STP	Nu se transmit cadre Se transmit BPDU-uri
Learning	Se construiește tabela de adrese MAC	Nu se transmit cadre Se învață adrese MAC Se transmit BPDU-uri
Forwarding	Se transmite traficul normal	Se transmit cadre Se învață adrese MAC Se transmit BPDU-uri



## Timpi de tranziție



- Timere de tranziție
  - stabilite de root bridge
  - Hello time: 2 sec
  - Forwarding delay: 15 sec
  - Max Age: 20 sec




• timp total de convergență: 50 sec



## Exemplu





Nume	Prioritate	MAC
Α	16384	00E0.A3C9.6AB8
В	32768	0001.97DA.86E8
С	8192	00D0.BC0C.844D
D	16384	0003.E496.C80E
E	8192	0060.7058.EB2B
F	8192	0060.702E.D0A5

Root Port


Designated Port

Blocked Port



Exemplu





Nume	Prioritate	MAC
Α	16384	00E0.A3C9.6AB8
В	32768	0001.97DA.86E8
С	8192	00D0.BC0C.844D
D	16384	0003.E496.C80E
E	8192	0060.7058.EB2B
F	8192	0060.702E.D0A5

Root Port

Designated Port

Blocked Port



### **Variante STP**



- Deoarece calculele STP durează foarte mult, s-a introdus RSTP care are o viteză de calcul a arborelui mult mai bună
- Deoarece VLAN-urile separă domeniile de broadcast, deși există bucle fizice pot să nu fie bucle logice
- Pentru a funcționa în rețele cu VLAN-uri, au fost introduse variante noi de STP:
  - PVST, RPVST (Cisco)
  - MSTP (IEEE)



# Etherchannel





## Agregarea legăturilor




- Folosită la nivelul 2 legătură de date
- Mai multe legături fizice devin o singură legătură la nivel logic
- Evită problemele de convergență din STP și congestiile de trafic
- Procesul se numește EtherChannel



#### **Etherchannel**



- Două sau mai multe interfețe fizice agregate
- La nivel logic văzute ca o singură interfață
- Configurat prin diferite protocoale





### **Terminologie**



- Port-Channel/Channel Group interfețele logice
   EtherChannel create prin agregarea legăturilor fizice
- Member interface interfață fizică aparținând unui channel group
- **Protocol de negociere** protocol folosit pentru stabilirea unei legături agregate



### **Avantaje**



- Configurare per interfață logică
- Load balancing
- Channel Group-ul este văzut ca un singur link de către STP
- Oferă redundanță
- Lățime de bandă, costuri mici (nu sunt necesare porturi suplimentare)



### Restricții de implementare



- Maximum 8 interfețe fizice într-un Channel Group
- Interfețele fizice din același Channel Group trebuie să fie identice/aceleași caracteristici
  - Viteză
  - Duplex
  - Mod (trunk/access)
  - Allowed VLAN/Access VLAN
  - Native VLAN
  - Trunking protocol
- Numărul de interfețe logice EtherChannel depind de platformă



## **PAgP**



- Port Aggregation Protocol proprietar Ciscp
- Creează Channel Group-uri pe baza negocierilor active
- Pachetele PAgP sunt trimise o dată la 30 de secunde
- Modurile setate pe interfețe trebuie să fie compatibile în ambele părți ale legăturii fizice



## PAgP – moduri de negociere



#### On

- Interfața formează un channel fără PAgP
- Nu primește/trimite pachete PAgP
- Recomandat pentru switch-uri cu vendori diferiți

#### Desirable

- Interfața este într-o stare de negociere activă
- Inițiază negocieri cu alte interfețe trimițând pachete PAgP


#### Auto

- Interfața este într-o stare de negociere pasivă
- Răspunde la pachete PAgP primite, dar nu inițiază negocieri



## PAgP - negocieri





SwA	SwB	Channel Establishment
On	On	Yes
On	Desirable/Auto	No
Desirable	Desirable	Yes
Desirable	Auto	Yes
Auto	Desirable	Yes
Auto	Auto	No



#### **LACP**



- Link Aggregation Control Protocol
- IEEE 802.3ad (mai nou IEEE 802.1AX)
- Funcții similare cu PAgP, doar modurile diferă



### LACP – moduri de negociere



#### · On

- Interfața formează un channel fără LACP
- Nu primește/trimite pachete LACP
- Recomandat pentru switch-uri cu vendori diferiți

#### Active

- Interfața este într-o stare de negociere activă
- Inițiază negocieri cu alte interfețe trimițând pachete LACP


#### Passive

- Interfața este într-o stare de negociere pasivă
- Răspunde la pachete LACP primite, dar nu inițiază negocieri



## LACP - negocieri






SwA	SwB	Channel Establishment
On	On	Yes
On	Active/Passive	No
Active	Active	Yes
Active	Passive	Yes
Passive	Active	Yes
Passive	Passive	No



### Sumar





STA

Root