

Curs 05

## Protocolul IP





### **Obiective**



- Nivelul rețea
- Protocolul IPv4
- ARP



# Nivelul rețea

- Funcții
- Protocoale





### Necesitatea unei adresări globale




- Problemă: Adresele MAC sunt ineficiente pentru rețele mari:
  - Folosesc o schemă de adresare plată ce nu scalează
- Consecință: adresele MAC sunt folosite doar cu vizibilitate locală (în domeniul local de broadcast)
- Soluție: Este necesară folosirea unui alt set de adrese pentru adresare globală
  - Aceste adrese trebuie să fie organizate ierarhic pentru a putea fi gestionate de echipamentele de rețea



### Exemplu de adresare ierarhică



Codul poștal:



Stradă + număr: Splaiul Independenței, Nr. 313



### Funcțiile nivelului rețea





#### Adresare globală

- ✓ Introduce un protocol cu adresare ierarhică numit IP (Internet Protocol)
- ✓ Fiecare dispozitiv este identificat în mod unic la nivel global prin adresa sa IP



#### Comunicație end-to-end

- ✓ Protocoalele nivelului rețea sunt de tip best-effort și nu stabilesc conexiuni
- ✓ Stabilirea conexiunilor este responsabilitatea protocoalelor de nivel superior




#### **Rutare (dirijare)**

 Dispozitive intermediare numite rutere iau decizii de dirijare a traficului în funcție de destinație



## Protocoale de nivel rețea







# IPv4

- Funcții
- Antet
- Adresa IPv4
- Procesul de subnetare
- VLSM





### Funcțiile IPv4



- IPv4: Internet Protocol, versiunea 4
- Definit în RFC791, în anul 1981
- IPv4 oferă fiecărui dispozitiv din Internet o adresă unică:
  adresa IP
- IPv4 adaugă informația de adresare prin încapsulare
- PDU-ul (Protocol Data Unit) rezultat ca urmare a încapsulării
  IP poartă numele de pachet
- Pe baza informației de adresare conținută în antetul IP se realizează dirijarea traficului în Internet




#### Transmisii IPv4



**Unicast** 

**Broadcast** 

**Multicast** 





### **IANA**







### Formatul antetului



Version	Header length	Type of service	Total length				
Identification			Flags Fragment Offset				
Time t	o live	Protocol	Header Checksum				
Source IP Address							
Destination IP Address							
Options							
Data							



#### Asdresa IPv4



- Adresa IPv4 este formată din 4 octeți
- Formatul cel mai folosit este zecimal cu punct:

**141** . 85 . 241 . 139

• Utilă pentru calcule mai este reprezentarea adresei în format **binar**:

10001101 . 01010101 . 11110001 . 10001011



#### Transformări binar \(\operage\) zecimal



10000000	128
01000000	64
00100000	32
00010000	16
00001000	8
00000100	4
00000010	2
00000001	1



#### Adresa IPv4



- Adresa IPv4 este compusă din două părți:
  - Partea de rețea
  - Partea de host
- Dispozitivele ce au partea de rețea comună sunt situate în aceeași rețea și pot comunica fără să aibă nevoie de un ruter
- Părțile de rețea și de host se determină folosind masca de rețea (Subnet mask)
- Masca de rețea este o adresă IP specială ce este formată dintr-un șir continuu de 1 urmat de un șir continuu de 0:

```
1111111.11111111.1111111.00000000 = 255.255.255.0
```



### Masca de rețea



• Deoarece notația zecimală a unei măști de rețea este dificil de utilizat s-a introdus o notație specială:

- /24 poartă numele de prefixul rețelei și reprezintă numărul de 1 din masca rețelei
- O reprezentare completă a unui IP de stație împreună cu rețeaua din care face parte devine:

141.85.241.139/24



### Adresa de rețea



• Prin aplicarea operației de AND pe biți între mască și adresa IP se obține adresa de rețea:

Partea de rețea					Partea de host		
141	•	85	•	241	•	139	
10001101	•	01010101	•	11110001	•	10001011 AND	
11111111	•	11111111	•	11111111	•	00000000 AND	
10001101	•	01010101	•	11110001	•	00000000	
141	•	85	•	241	•	0	

- Adresele de rețea au toți biții din partea de host setați pe 0
- Adresa de rețea este folosită de stații pentru a determina dacă să trimită direct destinației sau gateway-ului pachetul



#### Adresa de broadcast



• Prin aplicarea operației de **OR** pe biți între inversa măștii și adresa IP se obține **adresa de broadcast** a rețelei:

Partea de rețea						Partea de host		
141	•	85	•	241	Υ •	139		
10001101	•	01010101	•	11110001	•	10001011 OR		
0000000	•	0000000	•	00000000	•	11111111		
10001101	•	01010101	•	11110001	•	11111111		
141	•	85	•	241	•	255		

- Adresele de broadcast au toți biții din partea de host setați pe 1
- Adresa de broadcast este folosită ca adresă destinație în pachete ce vrem să ajungă la toate dispozitivele din respectiva rețea



### Adresa de loopback



- O interfață specială a dispozitivelor de rețea este interfața de loopback
- Interfața de loopback este virtuală și nu are asociată vreo interfață fizică
- Interfața de loopback este caracterizată prin adresa IP de loopback:


127.0.0.1

• Prin folosirea acestei interfețe se poate testa integritatea stivei de protocoale de pe un sistem



## Topologia exemplu








### Exercițiul 1: Verificarea configurației



• Stațiile sunt configurate cu IP-urile și măștile din figură. Există vreo problemă cu această configurație?






### Exercițiul 1: Verificarea configurației



- Stațiile sunt configurate cu IP-urile și măștile din figură. Există vreo problemă cu această configurație?
  - R: Da; A are configurată o adresă de rețea și C are configurată o adresă de broadcast; în plus, C are o mască de rețea diferită de A și B






### **Exercițiul 2: Broadcast A**



 Adresele IP greșite au fost corectate. A dă un broadcast. Ce adrese IP sursă și destinație vor fi incluse în antetul IP?

Care este adresa de reţea a lui A?






### **Exercițiul 2: Broadcast A**



- Adresele IP greșite au fost corectate. A dă un broadcast. Ce adrese IP sursă și destinație vor fi incluse în antetul IP?
  - R: Sursă: **192.168.17.1**; destinație: **192.168.17.63**
- Care este adresa de reţea a lui A?
  - R: 192.168.17.0





#### Clase de adrese



- Adresele IP au fost istoric clasificate în 5 clase de adrese (A, B, C, D și E), fiecare cu o mască specifică
- Inițial dispozitivele luau în considerare aceste clase pentru a determina masca rețelei
- IANA atribuia unei organizații un întreg bloc classful de adrese, însă cele de clasa **A** erau deseori prea mari și cele de clasa **C** prea mici
- În rețelele moderne clasele de adrese nu mai sunt relevante



#### Clase de adrese



• Clasele sunt identificate după primii biți ai primului octet

Clasă	Primul octet	Gama de adrese	Mască	Scop
А	0	0.0.0.0 – 127.255.255.255	/8	-
В	10	128.0.0.0 – 191.255.255.255	/16	-
С	110	192.0.0.0 – 223.255.255.255	/24	-
D	1110	224.0.0.0 – 239.255.255.255	-	Multicast
Е	1111	240.0.0.0 – 255.255.255.255	-	Experimental



### Adrese publice și private




- Pentru a economisi adrese, RFC1918 a alocat trei spații de adrese pentru rețele private:
  - 10.0.0.0/8 10.255.255.255/8
  - 172.16.0.0/12 172.31.255.255/12
  - 192.168.0.0/16 192.168.255.255/16
- Adresele private nu pot fi atribuite unei organizații și nu pot fi folosite în Internet
- Pentru a conecta o stație cu adresă privată la Internet aceasta trebuie translatată la o adresă publică, proces numit NAT (Network Address Translation)





• Istoric, un **subnet** reprezenta o rețea obținută prin deplasarea la dreapta a unei măști de rețea classful:



• Rețelele actuale au abandonat ideea de rețele classful și folosesc **VLSM** (Variable Length Subnet Mask); în acestea un subnet nu este cu nimic diferit de o rețea.






• O definiție actuală pentru subnet ar putea fi orice rețea ce face parte din spațiul de adresă a unei rețele mai mari

 Procesul de subnetare (subnetting) constă în a împărți o rețea mai mare în mai multe rețele ce respectă un set de

cerințe







- Înțelegerea procesului de subnetare ne ajută să răspundem la întrebările:
  - Este blocul de adrese cumpărat suficient pentru cerințele organizației?
  - Putem organiza rețelele astfel încât să fim pregătiți pentru extinderea numărului de stații?
  - Este necesară o atribuire optimă a spațiilor de adresă sau este suficientă împărțirea egală între departamente?
  - Putem optimiza tabelele de rutare dacă avem o rețea mare?
- Există două tipuri de subnetare:
  - În subnet-uri egale
  - Optimă (cu pierdere minimă de adrese)





- Exemplu: Să se subneteze spațiul de adrese 192.168.10.0/24 pentru a acomoda trei rețele având 60, 30 respectiv 15 stații. Subrețelele obținute să fie egale ca dimensiune.
  - Avem nevoie de 3 subrețele deci trebuie împrumutați 2 biți pentru partea de subrețea a adresei IP

```
Rețeaua de subnetat: 192 . 168 . 10 . 0 /24
```

Primul subnet: 11000000.10101000.00001010.00000000/26

Al doilea subnet: 11000000.10101000.00001010.01000000 / 26

Al treilea subnet: 11000000.10101000.00001010.10000000 / 26





Rețeaua de subnetat: 192 . 168 . 10 . 0 /24

Primul subnet: 11000000.10101000.00001010.00000000 / 26

Al doilea subnet: 11000000.10101000.00001010.01000000 / 26

Al treilea subnet: 11000000.10101000.00001010.10000000 / 26


- Cerințele de subrețele erau de 60, 30 și 15 stații. Sunt suficient de mari subrețelele obținute?
  - R: Da. Necesarul este de 6, 5, respectiv 5 biți de stație. De ce sunt 5 biți necesari pentru ultima subrețea?
- Cât de multe adrese IP de stații au fost pierdute?
  - R: 62 60 = 2; 62 30 = 32; 62 15 = 47; Total: 81



#### **VLSM**




- Putem reduce pierderea de adrese folosind subnetare bazată pe VLSM
- VLSM permite creare de subnet-uri ce nu mai au măști de aceeași lungime








- Reluăm exemplul anterior: Să se subneteze spațiul de adrese
   192.168.10.0/24 pentru a acomoda trei rețele având 60, 30 respectiv 15 stații. Subnetarea să risipească un număr minim de adrese.
  - Se observă că pentru cele trei rețele avem nevoie de 6, 5 respectiv 5 biți de host
  - Putem reprezenta arborescent divizarea ierarhică a ultimului octet:









- Cât de multe adrese IP de stații au fost risipite?
  - R: 62 60 = 2; 30 30 = 0; 30 15 = 15; Total: 17



### Exercițiu




- Să se subneteze optim spațiul de adrese **172.18.240.0/23** astfel încât să fie acomodate cerințele:
  - O rețea cu 200 de host-uri
  - O rețea cu 90 de host-uri
  - Două rețele cu 20 de host-uri
  - O rețea cu 6 host-uri
  - Trei rețele cu 4 host-uri



## Exercițiu



• Cerințe: 200; 90; 20; 20; 6; 4; 4; 4





# Exercițiu



- R:
  - 172.18.240.0/24
  - 172.18.241.0/25
  - 172.18.241.128/27
  - 172.18.241.160/27
  - 172.18.241.192/29
  - 172.18.241.200/29
  - 172.18.241.208/29
  - 172.18.241.216/29



## Dezavantaje IPv4



Adrese insuficiente pentru a face față creșterii numărului de dispozitive cu acces la Internet

Antet complicat

Nu suportă pachete de dimensiuni foarte mari

Suport redus pentru Multicast și IPsec

NAT introduce multe probleme



# ARP

Antet Proxy ARP





#### **ARP**



- Când o stație vrea să trimită un pachet într-o rețea Ethernet, aceasta dispune de adresa IP dar nu și de adresa MAC
- Pentru a putea transmite cadrul și a fi acceptat la destinație este necesară determinarea acestei adrese
- Protocolul care determină adresa MAC pornind de la adresa IP poartă numele de ARP (Address Resolution Protocol)

10/11/23



#### Formatul cadrului



Hardware Type	
Protocol Type	
Protocol Address Length	Hardware Address Length
Operation (1 = request; 2 = reply)	
Sender Hardware Address (48 bits)	
Sender Protocol Address (32 bits)	
Target Hardware Address (48 bits)	
Target Protocol Address (32 bits)	




## Exemplu ARP



• Doar stația cu IP-ul respectiv va răspunde, restul vor ignora

mesajul






## **Proxy ARP**



- Tehnică de ARP
- Ruterul răspunde cu propria sa adresă MAC pentru o adresă
  IP aflată în afara rețelei emițătorului





# **Default gateway**




- Stația sursă verifică dacă destinația se află în aceeași rețea
- Dacă da, cererea ARP va conține adresa IP destinație
- Dacă nu, cererea ARP va conţine adresa IP a default gateway-ului
- Ce se întâmplă în cazul în care sursa nu știe adresa default gateway-ului?
  - R: Va trimite un cadrul ARP de broadcast la care îi va răspunde ruter-ul de la ieşirea din reţea doar dacă are serviciul de proxy ARP activat.



#### **Tabele ARP**






- Un ruter va avea câte o tabelă ARP pe fiecare interfață multiacces activă.
- Câte tabele ARP are un switch? De ce?
  - R: 0



#### ARP - Exemplu







# DHCP

- Funcționare
- DHCP Relay




10/11/23 48



#### **DHCP**




- Dynamic Host Configuration Protocol
- Folosit de o stație pentru a-și determina automat adresa IP
- Este necesar un server DHCP
  - Acesta poate fi un ruter sau un calculator dedicat din rețea
- De ce este util DHCP?





#### **DHCP**







## DHCP - 1. Discovery



1. Discovery

2. Offer

3. Request

- Clientul trimite un broadcast UDP pe rețeaua locală
- Serverele DHCP din rețea au configurate DHCP pools care reprezintă de fapt seturi de adrese ce pot fi asignate clienților
- La primirea unui **DHCP discover**, fiecare server rezervă pentru clientul respectiv o adresă IP
- Pe un server pot fi configurate mai multe **DHCP pools**; rețeaua din care va fi alocată adresa este aleasă în funcție de IP-ul interfeței pe care sa primit cererea



#### DHCP - 2. Offer



1. Discovery

2. Offer

3. Request

- După rezervarea IP-ului, serverul trimite un răspuns unicast clientului
- Răspunsul trebuie să conțină următoarele câmpuri:
  - Adresa MAC a clientului
  - Adresa oferită de server
  - Masca de rețea a adresei
  - Durata lease-ului
  - Adresa serverului de DHCP
- Lease-ul reprezintă durata de timp pentru care adresa IP este rezervată clientului



## DHCP - 3. Request



1. Discovery

2. Offer

3. Request

- Clientul trimite un broadcast pentru a spune dacă oferta este acceptată
- Clientul știe adresa IP a serverului. De ce este necesar un mesaj de broadcast?
  - R: Pot exista multiple servere DHCP în rețea. Toate trebuie informate de alegerea clientului pentru a putea elibera adresele rezervate în primele două faze.



# DHCP – 4. Acknowledgment



1. Discovery

2. Offer

3. Request


- Serverul îi transmite clientului că procesul s-a încheiat și adresa i-a fost atribuită pe durata lease-ului
- Dacă lease-ul se apropie de expirare, clientul poate cere o prelungire
- Există posibilitatea ca la expirare clientul să ceară adresa pe care a avut-o înainte
  - De ce este utilă păstrarea adresei?
- În Ack pot fi trimise și alte informatii cerute de client:
  - Default gateway
  - Servere DNS




# **DHCP** relay



- Există situații în care serverul DHCP nu este în rețeaua locală
- Deoarece mesajul este un broadcast către 255.255.255.255 acesta nu poate fi transmis în alte rețele
- Redirectarea unei cereri DHCP se poate face prin configurarea DHCP Relay pe ruterul din rețeaua locală
- Cererea DHCP va fi redirectată către IP-ul serverului de DHCP din altă rețea







10/11/23