PROGRAMAREA ORIENTATĂ OBIECT C++

Conf.univ.dr. Ana Cristina DĂSCĂLESCU Universitatea Titu Maiorescu

Supraincărcarea operatorilor

- Supraîncărcarea operatorilor de incrementare/decrementare
- Supraîncărcarea operatorului de asignare
- Supraîncărcarea operatorului de indexare
- Supraîncărcarea operatorului de comparație

Supraîncărcarea operatorilor de inserție și extragere

SUPRAÎNCĂRCAREA OPERATORILOR FOLOSIND METODE MEMBRE

> Forma generală a funcţiilor operator membre ale clasei este următoarea:



- > O funcție membra de tip operator primește ca argument pointerul this.
- > Numărul de parametri este cu 1 mai mic decât aritatea operatorului.
- ➤ **Argumentul transmis funcției operator este operandul din dreapta operației**, iar operandul din stânga este obiectul pentru care se apelează funcția operator, adresat prin pointer *this*.

SUPRAÎNCĂRCAREA OPERATORILOR FOLOSIND FUNCȚII FRIEND

Sintaxa unei funcții operator de tip friend:

```
class IdClasa
{
    ...
    friend tip_rez operator simbol_operator (lista_parametri);
};

tip_rez operator simbol_operator (lista_parametri) { ... }
```

- ➤ Numărul de parametri este egal cu aritatea operatorului, fiind necesară transmiterea tuturor operanzilor, deoarece nu mai există un obiect al cărui pointer să fie transferat implicit funcţiei.
- > Primul operand este obiectul curent pentru care se apelează operatorul.
- > **Observație:** În multe cazuri, utilizarea fie a funcțiilor friend, fie a funcțiilor membre pentru supraîncărcarea unui operator nu provoacă diferențe funcționale programului. Totuși, în unele situații anumiți operatori se pot supraîncărca doar cu funcții membre, în timp ce alți operatori doar prin funcții friend.

SUPRAÎNCĂRCAREA OPERATORILOR - EXEMPLU

- Pentru clasa Complex, cu datele membre re (partea reală) și im (partea imaginară), vom defini mai multe operații:
 - suma a două numere complexe, folosind o metodă membră;
 - conjugatul unui număr complex, folosind o metodă membră;
 - înmulțirea unui număr complex cu un scalar, folosind o funcție independentă de tip friend;
 - opusul unui număr complex, folosind o funcție independentă de tip friend.

SUPRAÎNCĂRCAREA OPERATORILOR - EXEMPLU

```
class Complex {
  float re,im;
  public:
    Complex(float re=0, float im=0);
    void afisare();

  //Supraıncărcare cu metode membru
    Complex operator+(Complex z);

    Complex operator~();
```

Funcţia supraîncarcă un operator binar. Argumentul transmis funcţiei este **operandul din dreapta operaţiei**. Adresa operandului din stânga este obiectul pentru care se apelează funcţia operator, accesat prin pointer-ul this.

Funcţia supraîncarcă un operator unar.

//Supraîncărcare cu funcții friend

```
friend Complex operator*(double v, Complex z2);

friend Complex operator-(Complex z);
};

Complex::Complex(float re, float im) {
   this->re = re;
   this->im = im;
}

void Complex::afisare() {
   cout<<re<<" "<<im;
}</pre>
```

Funcţia supraîncarcă un operator binar. Deoarece funcţia nu este membră a clasei, se transmit toţi operanzii necesari.

SUPRAÎNCĂRCAREA OPERATORILOR - EXEMPLU

```
Complex Complex::operator+(Complex z) {
 Complex rez;
 rez.re =this->re + z.re;
 rez.im = this->im + z.im;
 return rez;
Complex& Complex::operator ~() {
                                                        OUTPUT
    this->im = -im;
    return *this;
                                                    7.0 6.0
                                                    24.5 21.0
Complex operator* (double v, Complex z2) {
                                                    24.5 - 21.0
 return Complex(z1.re*v,z1.im*v);
                                                    -24.521.0
Complex operator - (Complex z) {
 return Complex(-z.re,-z.im);
int main() {
Complex z1(4,5), z2(3,1), z;
                                            Echivalentă cu:
z=z1+z2; =
                                              z = z1.operator+(z2);
z=3.5*z1;
\simz1;
                  Echivalentă cu:
z=-z1;
return 0;
                    z = operator(3.5, z1);
```

SUPRAÎNCĂRCAREA OPERATORILOR DE INCREMENTARE/DECREMENTARE

- Operatorii de incrementare ++ și decrementare -- sunt operatori unari care modifică operanzii.
- ➤ La supraîncărcarea operatorilor de incrementare sau decrementare (++, --) se poate diferenţia un operator prefixat de un operator postfixat folosind două versiuni ale funcţiei operator. Pentru varianta postfixată funcţia operator++ sau operator -- are un argument suplimentar.

Operator de incrementare prefixat (++z)

Operator de incrementare postfixat (z++)

• **prin funcție membru:** se modifică obiectul current, deci se va returna adresa acestuia (pointer-ul *this*)

```
class IdClasa{
  IdClasa& operator ++ ();
};
```

• **prin funcție de tip friend:** se modifică obiectul transmis ca parametru si se returnează

```
class IdClasa {
   IdClasa operator ++ (IdClasa &ob) ;
};
```

• **prin funcție membru:** se modifică obiectul curent, deci se va returna adresa acestuia (pointer-ul this)

```
class IdClasa{
   IdClasa& operator ++ (int n) ;
};
```

• **prin funcție de tip friend:** se modifică obiectul transmis ca parametru și se returnează

```
class IdClasa {
   IdClasa operator ++ (IdClasa &ob,
        int n) ;
}
```

SUPRAÎNCĂRCAREA OPERATORILOR DE INCREMENTARE/DECREMENTARE

```
class Complex {
 float re, im;
  public:
    Complex(float re=0, float im=0);
                                                      Operator de incrementare prefixat
     //supraîncărcare prin metode membre
     Complex& operator++(); =
     Complex& operator++(int a); =
                                                      Operator de incrementare postfixat
    //supraîncărcare prin metode friend
     friend Complex operator -- (Complex / &ob) ;/
     friend Complex operator -- (Complex &ob, int a);
};
Complex::Complex(float re, float im) {
     this->re = re;
     this->im = im;
}
Complex&::Complex operator++() {
 this->++re;
 this->++im;
 return *this;
```

SUPRAÎNCĂRCAREA OPERATORILOR DE INCREMENTARE/DECREMENTARE

```
Complex&::Complex operator++(int a) {
  Complex cap = *this;
  this->re++;
  this->im++;
  return cap;
}

int main()
{
   Complex z1(1.2,3.2), z2;
   ++z1;//preincrementare
   z2++;//postincrementare
  return 0;
}
```

Observație:

Pentru funcția operator++(int a)
parametrul a are valoarea 0.

➤ Pentru asignarea a două obiecte de același tip, în limbajul C++ se poate utiliza definiția implicită de asignare, prin care se realizează copierea la nivel de bit a datelor membre ale obiectului sursă.

```
Complex z1(1,2), z2;
z2=z1; //copiere la nivel de bit
```

Problemă: Dacă datele membre ale unei clase sunt alocate dinamic, copia bitwise, care se execută implicit la asignare, conduce la existența a doi pointeri care vor indica către aceeaşi zonă de memorie.

```
class X{
  public:
    char *p;

    X(char *p) {
       this->p=new char[10];
       strcpy(this->p,p);
    }

    void afisare() {
       cout<<p<<" ";
    }
};</pre>
```

```
int main() {
    X ob1("abc"), ob2("def");
    ob1=ob2;
    ob1.afisare();
    strcpy(ob2.p, "aaaa");
    ob1.afisare();
    ob2.afisare();
    return 0;
}
Modificarea ob2 conduce la
    modificarea ob1
Output: def aaa aaa
```

➤ Operatorul de asignare = se supraîncarcă numai prin funcție membru!

```
class IdClasa
{
   IdClasa& operator = (const IdClasa &ob);
}
```

- ➤ Pentru clasele cu date alocate dinamic, funcția **operator**= eliberează spațiul ocupat de obiectul pentru care se realizează asignarea, alocă un nou spațiu pentru obiectul care va fi copiat și realizează copia datelor membre ale obiectului sursă.
- ➤ Exemplu: Definim clasa String care conţine un pointer pstr la un şir de caractere şi o variabilă de tip întreg dim care memorează dimensiunea vectorului de caractere corespunzător.

```
class String{
    char *pstr;
    int dim;
                                                Constructor de copiere
    public:
      String(const char *p);
      String(const String& r);
                                                       Supraîncărcarea operatorului
     ~String();
                                                             de asignare
      String& operator=(const String &op2);
};
String::String(const char *p) {
   dim = strlen(p) + 1;
   pstr = new char[dim];
   strcpy(pstr, p);
}
String::String(const String& r) {
   dim = r.dim;
   pstr = new char[dim];
   strcpy(pstr, r.pstr);
```

```
String::String(const String& r) {
   dim = r.dim;
   pstr = new char[dim];
   strcpy(pstr, r.pstr);
}
String::~String() {
   if (pstr) delete []pstr;
   dim = 0;
}
String& String::operator=(const String &op2) {
   if (pstr) delete []str;
   dim = op2.dim;
   str = new char[dim];
   strcpy(str, op2.pstr);
   return *this;
}
int main(){
   String sir1("abc"), sir2("def");
                                          Apel constructor de copiere
   String sir3 = sir1; =
   sir2 = sir3;
                                Apel operator de asignare
```

> Supraîncărcare operatorului de indexare

- Operatorul de indexare poate fi supraîncărcat pentru tipuri de date definite de programator
- Funcția operator de indexare nu poate fi decât o metodă membră nesatică a clasei
- Sintaxa

```
tip_returnat operator[](int index)
{
   return val;
}
```

■ Exemplu pentru clasa String

```
char String::operator[](int i) {
    return str[i];
}
```

> Supraîncărcarea operatorilor relaționali

- Operatorii relaţionali (==, <, <=, >, >=, !=) pot fi supraîncărcaţi
 pentru tipuri de date definite de programator prin funcţii operator
- O funcția operator de relație specifică criteriul de comparație
- Exemple:
 - Două obiecte de tip Persoana se pot compara din punct de vedere lexicografic după nume
 - Două obiecte de tip Produs se pot compara în raport cu prețul lor
 - Două obiecte de tip Firma se pot compara în raport cu cifra de afaceri

➤ Supraîncărcarea operatorului de extragere < <</p>

Se consideră o clasă definită class C {...}
C ob;
cout<<ob; //eroare</pre>

- Operatorul de extragere nu este supraîncărcat implicit pentru tipuri de date definite de utilizator
- Operatorul de extragere este binar, operandul din dreapta este de tipul
 ostream, iar operandul din stânga este de tipul
- Operatorul de extragere se poate supraîncărca doar printr-o funcție de tip friend!!!

```
friend ostream& operator<<(ostream &out, C ob);</pre>
```

➤Supraîncărcarea operatorului de inserţie >>

Se consideră o clasă definită class C {...}
C ob;
cin>>ob; //eroare

- Operatorul de inserţie nu este supraîncărcat implicit pentru tipuri de date definite de utilizator
- Operatorul de inserție este binar, operandul din dreapta este de tipul
 istream, iar operandul din stânga este de tipul
- Operatorul de inserție se poate supraîncărca doar printr-o funcție de tip friend!!!

```
friend istream& operator>>(istream &out, C &ob);
```

> Exemplu

```
class String
      friend ostream& operator<<(ostream &out, String ob);</pre>
      friend istream& operator>>(istream &in, String &ob);
  ostream& operator<<(ostream &out, String ob)</pre>
      out << ob. pstr;
      return out;
  istream& operator>>(istream &in, String &ob)
      char sir[50];
      in.get(sir, 50);
      strcpy(ob.pstr, sir);
      return in;
```

- ➤ Supraîncărcarea funcțiilor și a operatorilor (*overloading*) sunt mecanisme importante în C++ care oferă flexibilitate și extensibilitate limbajului.
- > Se pot supraîncărca doar operatorii existenți în limbaj.
- ➤ Nu se pot supraîncărca opeartorii: . .* :: ?: sizeof
- ➤ Operatorii se pot supraîncărca prin metode membre sau prin funcții de tip friend.
- ➤ Sunt operatori care se pot supraîncărca doar prin metode membre (=, [] etc.) și operatori care se pot supraîncărca doar prin funcții friend (<<, >>).