


# iPhone 连接自己的 VPS

由于经常使用Android，后来换了iOS 也开始慢慢习惯了，但是发现使用国际网络很不方便。于是乎在Gemini的帮助写下这篇教程。希望帮助到有需要的人。

在此之前，你需要：

- iOS US账号
- 会使用 `xshell` 等可以连接VPS的工具
- 拥有自己的VPS（且使用 *Sing-Box*）
- 可用的国际网络
- Windows 笔记本（因为需要开热点）
- 或者一台ROOT了的Android手机。但是我手机没有root，如果你root了你可以去下载下面这个软件可以代替步骤一，具体用法得自己寻找其他教程，也不难

使用。



关于转区，我的账号之前也一直是国区，后来转的美区。目前来说，只要你连接了US的国际网络，就很方便的转区，很可能不需要借记卡。

在进行操作之前，⚠️ 提醒你注意：

- 本教程仅供个人技术交流。请勿将其用于任何违反您所在地法律法规及网络服务商 (ISP) 条款的活动。
- 网络配置涉及系统底层修改，操作不当可能导致服务器 IP 被封禁、iOS账号、VPS 账号被暂停或数据丢失。作者不对因按照本教程操作产生的任何直接或间接后果负责。
- 本教程基于作者当时的实际操作经验编写，不保证在所有网络环境、硬件设备或软件版本下均完全有效。请在操作前做好数据备份。
- 转载请注明出处，并保留本免责声明。

如果你执行了这个教程，则说明同意以上条款。

我现在有两个办法转区：


1. 重新注册或者买一个美区账号
2. 使用自己的小号转区（但是需要梯子），不能保证100%使用。

我是使用第二个方法，但是这就要求你自己想办法让你的iPhone连接到国际网络，且该网络最好是干净的。

## 步骤一

对于转区这里有一个办法可参考，如果你有ROOT安卓手机则更简单，但需要参考其他教程。

在可以开热点的PC使用Clash Verge软件进行流量转发。



按照图中办法的顺序打开，然后一下命令查看本机的IPv4.

```
ipconfig
```

我这里是WLAN2，你们的可能与我的不一样

```
命令提示符

媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

无线局域网适配器 本地连接* 12:

媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

无线局域网适配器 WLAN 2:

连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
IPv4 地址 . . . . . : 10.17.129.
子网掩码 . . . . . : 255.255.255.
默认网关 . . . . . : 169.254.1.1

以太网适配器 以太网:

媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

以太网适配器 vEthernet (Default Switch):

连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
本地链接 IPv6 地址 . . . . . : fe80::...
IPv4 地址 . . . . . : 172.17.0.
子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
默认网关 . . . . . :

C:\Users\win11_leon>
```

记住红色框中的IPv4地址，打开Verge的“系统代理”，然后连接到一个WIFI最好就连接到同一个网段下的WIFI。

然后打开手机的“设置”->“无线局域网”->“当前已连接的WIFI 蓝色 感叹号”->“配置代理”->“手动”。

依次填入IPv4和Verge的端口（可以在设置中查看，一般是7897，具体与你们的为主）。

最后“认证”不需要打开，之后保存。在iPhone打开浏览器输入google.com查看是否可以正常打开。




正常则进行转区，剩下的步骤是和网上步骤是一样的。其实到这里已经可以使用国际网络了，不过不太方便。

---

## 步骤二

转完区去后，连接你的VPS服务器输入 `sb -n`，复制红色框框中的配置信息（绿色的JSON信息）。一般会有多个节点比如 `TUIC`、`Hysteria2`、`vless` 等等，具体看你的节点开放了哪些。我这里是复制了 `TUIC` 节点的配置信息





```
        "strategy": "ipv4_only",
        "detour": "direct"
    },
    {
        "tag": "dns_resolver",
        "address": "223.5.5.5",
        "detour": "direct"
    },
    {
        "tag": "dns_success",
        "address": "rcode://success"
    },
    {
        "tag": "dns_refused",
        "address": "rcode://refused"
    },
    {
        "tag": "dns_fakeip",
        "address": "fakeip"
    }
],
"rules": [
    {
        "outbound": "any",
        "server": "dns_resolver"
    },
    {
        "rule_set": "geosite-geolocation-!cn",
        "query_type": [
            "A",
            "AAAA"
        ],
        "server": "dns_fakeip"
    },
    {
        "rule_set": "geosite-geolocation-!cn",
        "query_type": [
            "CNAME"
        ],
        "server": "dns_proxy"
    }
]
```

```

    },
    {
        "query_type": [
            "A",
            "AAAA",
            "CNAME"
        ],
        "invert": true,
        "server": "dns_refused",
        "action": "route-options",
        "disable_cache": true
    }
],
"final": "dns_direct",
"independent_cache": true,
"fakeip": {
    "enabled": true,
    "inet4_range": "198.18.0.0/15",
    "inet6_range": "fc00::/18"
}
},
"route": {
    "rule_set": [
        {
            "tag": "geosite-geolocation-!cn",
            "type": "remote",
            "format": "binary",
            "url":
"https://raw.githubusercontent.com/SagerNet/sing-geosite/rule-  
set/geosite-geolocation-!cn.srs",
            "download_detour": "direct"
        },
        {
            "tag": "geoip-cn",
            "type": "remote",
            "format": "binary",
            "url":
"https://raw.githubusercontent.com/SagerNet/sing-geoip/rule-  
set/geoip-cn.srs",
            "download_detour": "direct"
        }
    ]
}

```

```
    }
  ],
  "rules": [
    {
      "inbound": "tun-in",
      "action": "sniff"
    },
    {
      "protocol": "dns",
      "action": "hijack-dns"
    },
    {
      "port": 853,
      "network": "tcp",
      "action": "reject"
    },
    {
      "port": 443,
      "network": "udp",
      "action": "reject"
    },
    {
      "rule_set": "geosite-geolocation-!cn",
      "outbound": "proxy"
    },
    {
      "rule_set": "geoip-cn",
      "outbound": "direct"
    },
    {
      "ip_is_private": true,
      "outbound": "direct"
    }
  ],
  "final": "proxy",
  "auto_detect_interface": true
},
"inbounds": [
  {
    "type": "tun",
```


```
        "tag": "tun-in",
        "address": [
            "172.16.0.1/30",
            "fd00::1/126"
        ],
        "mtu": 1492,
        "auto_route": true,
        "strict_route": true,
        "stack": "system"
    }
],
"outbounds": [你需要替换的地方],
"experimental": {
    "cache_file": {
        "enabled": true,
        "path": "cache.db",
        "store_fakeip": true,
        "store_rdrc": true
    }
}
}
```

替换好后，保存为 `.json` 格式。名字随便但最好还是不要中文名。


将保存好的json文件发到手机上，然后去Store下载Sing-box VT。



打开SingBox VT软件，按照下面顺序操作：



最后最后在仪表启用即可。



看看状态栏是否有对应的标识，最后访问一下google.com是否正常。

