Параллельные структуры данных

Дамаскинский Константин

7 декабря 2021 г.

Что требуется?

- Контейнеры
 - Список (стек, очередь)
 - Множество

Модели доступа

- Single producer, multiple consumers
- Multiple producers, multiple consumers
- Single consumer, multiple producers

Параллельное выполнение операций

- Чтение
 - Чтение разрешено
 - 2 Изменение запрещено
- Изменение
 - Чтение запрещено
 - Изменение запрещено

От метода синхронизации доступа зависит, **на какую составляющую контейнера** накладываются указанные ограничения

Множество на связном списке


Coarse-grained synchronization

- Блокирование доступа ко всему контейнеру при чтении (поиске элемента)
- Блокирование доступа ко всему контейнеру при записи
- Хорошо работает при небольшом количестве параллельных читателей
- Наименее эффективный метод синхронизации

Fine-grained synchronization

- Блокирование доступа к каждому элементу списка по отдельности **по достижении**
- Позволяет итерироваться нескольким потокам одновременно
- Необходимо сначала получать доступ к очередному интересующему элементу, а затем освобождать доступ к текущему

Fine-grained synchronization



Optimistic synchronization

- Проблема fine-grained sync. Поток, который читает второй элемент, заблокирует поток, который читает пятый элемент
- Решение. Контейнер не блокируется при поиске нужного элемента при чтении
- После нахождения требуемого элемента проверяется производится блокирование элемента. Затем проверяется, изменился ли элемент между моментом обнаружения и блокировки. Если не изменился, чтение успешно завершается

Lazy synchronization

 Трудоёмкие операции выполняются в ленивом режиме. Конкретно: при удалении взводится флаг "удалён", а физическое извлечение из памяти производится позже (после снятия блокировки)

Lock-free очереди

Lock-free и wait-free

- Lock-free структура данных гарантирует, что некоторый поток закончит выполнение операции над объектом за конечное число шагов вне зависимости от результата работы других потоков (даже если эти другие потоки завершились крахом)
- Wait-free структура данных гарантирует, что все потоки закончат выполнение операции над объектом за конечное число шагов

Lock-free. Как это работает?

- Отказ от примитивов синхронизации
- Использование атомарных операций
 - CAS compare and swap bool CAS(int *pAddr, int nExpected, int nNew)
 - TAS test and set
 int TAS(int *pAddr)
 - FAA fetch and add
 int FAA(int *pAddr, int nIncr)

АВА-проблема

- Поток 1: прочитал А
- Поток 2: заменил А на В
- Поток 2: заменил В на А

Возникает, когда первый поток держит указатель на удаляемый объект A, а в это время второй поток удаляет A, вставляет B, а затем опять возвращает A

АВА-проблема

Thread Y
NodeType * pTop = Pop() pTop == вершине стека, то есть A Pop() Push(pTop)
Теперь вершина стека — снова А Заметим, что A->next изменилось

Как бороться? Отложенное удаление

САЅ успешен, но полю тор->next присваивается значение, несуществующее в стеке, так как поток Y вытолкнул из стека А и А->next, а локальная переменная next хранит старое значение A->next

Особенности реализации lock-free очереди

- Общий концепт: пытаться прилинковать новый элемент к очереди в вечном цикле, пока CAS не завершится успехом
- Управление двумя указателями с помощью одного CAS (dCAS существуют не во всех реализациях x86-64)
- Для решения ABA-проблемы использовать, например, Epoch-based reclamation или Hazard pointer (ссылка)

Источники

- M. Herlihy, N. Shavit, The Art of Multiprocessor Programming, Morgan Kaufmann, 2008
- Э. Уильямс, Параллельное программирование на С++ в действии, ДМК Пресс,2012
- Атомарные примитивы (кликабельно)
- Lock-free стек (кликабельно)
- Lock-free очередь (кликабельно)