

Betriebssysteme

Kapitel 8 Multiprozessorsysteme




Moore's Law: Rechenleistung verdoppelt sich alle 12-24 Monate (technisch: im betrachteten Zeitraum verdoppelt sich die Anzahl der Transistoren etwa alle zwei Jahre)

Moore's Law: The number of transistors on microchips doubles every two years Our World

Our World in Data






- Single-Core Systeme erreichen Technologiegrenzen
- Probleme: Verlustleistung, physikalische Grenzen
- 2010: Koomey's Law misst die Anzahl der Berechnungen pro Joule dissipierter* Energie

Dissipation (lat.) =Zerstreuung; (hier verlorene Wärme)

OurWorldinData.org - Research and data to make progress against the world's largest problems



Steve Jurvetson: Tesla Has Done Something No Other Automaker Has: Assumed The Mantle Of Moore's Law (08/2021)



Tesla introduced its D1 chip for the DOJO Supercomputer.

Steve Jurvetson: Tesla sorgt mit KI-Chip für Weiterbestehen von Moore's Gesetz

Tesla AI Day:
https://www.youtub
e.com/watch?v=j0z
4FweCy4M&t=634
0s

https://www.flickr.com/photos/jurvetson/51391518506/



Rechenleistung

- Wunsch:
 - immer mehr CPU-Zyklen bzw.
 - immer höhere Prozessorgeschwindigkeiten
- Vergangenheit: Erhöhung Prozessortakt
- Einstein spez. Relativitätstheorie: kein elektrisches Signal kann sich schneller fortbewegen als das Licht, das bedeutet
 - Lichtgeschwindigkeit in Vakkum 30cm/ns und in Kupfer 20 cm/nsec
 - Beispiel (Signal innerhalb eines Zyklus von einem zum anderen Ende):
 - 10 GHz-CPU → ein Takt entspricht 2 cm Laufweg
 - 100 Ghz-CPU → 2 mm Laufweg
 - 1000 Ghz-CPU → 0,2 mm Laufweg
 - Entwicklung eines solch kleinen Computers ist möglich, aber das Problem ist die Hitze.
 - Je schneller der Computer ist, desto größer ist die Hitzeabstrahlung; je kleiner er ist, desto schwieriger ist die Hitzeableitung (siehe auch Kühler der x86-Systeme)



Lösungsansatz für mehr Rechenleistung

- Nicht die Geschwindigkeit erhöhen, sondern die Parallelisierung
 - Verwendung von sehr vielen Prozessoren gleichzeitig (jede einzelne hat eigene, ,normale' Gechwindigkeit)
 - Zusammen haben sie viel mehr Rechenleistung als eine einzelne CPU
 - Beispiel:
 - HPC Parallelrechner (HPC=High Performance Computer)
 - Clusterrechner (Server-Cluster, Storage-Cluster, Datenbank-Cluster, usw.
 - Grid-Systeme (viele lose über Netzwerke miteinander verbundene Rechner stellen ungenutzte Kapazität für Anwendungen mit hohem Ressourcenbedarf zur Verfügung)
 - Mehr-Kern-Prozessoren (Multi-Cores)
 - Anwendungsbeispiele (lange Rechenzeiten mit vielen unabhängigen CPUs):
 - Wettervorhersage
 - Modellierung des Luftstrom um Flugzeugflügel
 - Simulation der Weltwirtschaft
 - Hochrechnung für Lebensversicherungen
- Schnelle Entwicklung des Internets ermöglichte das Verbinden von Tausenden von Rechnern weltweit



Lösungsansatz für mehr Rechenleistung: Parallele Architekturen

Cluster:

Mehrere unabhängige Rechner, nur durch Netzwerk verbunden

Multi-Prozessor:

Mehrere CPUs auf einer Hauptplatine

- Weniger effiziente (ältere) Variante von Multi-Core-Systemen
- Betriebssystem sieht mehrere echte CPUs

Hyper-Threading:

mehrere logische CPUs in einem CPU-Chip (auch kombinierbar mit Multi-Core)

- Multi-Threaded-CPUs sind mehrfädige (engl. multithreading) Prozessor- kerne mit mehreren Programmzählern und Registersätzen. Sie melden sich gegenüber dem System als mehrere Kerne.
- Intel nennt sie in einigen Prozessorlinien Hyper-Threading, AMD Simultanous Multithreading (SMT)
- IBM SMT nennt sie Symmetrisches Multi-Threading (SMT) z.B. IBM Power5-Prozessor ist z. B. ein Doppelkernprozessor mit zwei Threads pro Kern

Multi-Core:

Mehrere Cores in einem CPU-Chip



Lösungsansatz für mehr Rechenleistung: Parallele Architekturen

Multi-Core-Prozessor

- Mehrkernprozessoren (auch Multicore-Prozessoren oder Multikernprozessoren) bezeichnen einen Mikroprozessor/Prozessor mit mehr als einem vollständigen Hauptprozessor auf einem einzigen Chip. Sämtliche Ressourcen mit Ausnahme des Bus und eventuell einiger Caches sind repliziert. Es handelt sich also um mehrere vollständige.
- Mikroprozessoren mit einem Hauptprozessor sind als Einzelkernprozessor (auch Single-Core-Prozessor) bekannt.
- Dual-Core-Prozessor ist ein Mehrkernprozessor mit zwei Hauptprozessoren.
- Vierkernprozessor ist Quad-Core-Prozessor...
- Grund der Entwicklung von Mehrkernprozessoren: Kosten
 Mit der gleichen Anzahl an Chip-Sockeln und Chips kann theoretisch eine
 vervielfachte Rechenleistung erzielt werden (das n-fache bei n Kernen)
 → abhängig von Parallelisierbarkeit der Software

Aufgabe/Frage



Annahme1: Es stehen 1000 Computer in einem Raum

Annahme2: Es stehen 1000 Computer auf der ganzen Welt verteilt

Es gibt sicherlich technische Unterschiede zwischen den Installationen, welche zwei Unterschiede sind sofort erkennbar?

Bedingung:

→ ad hoc






Kommunikation zwischen elektronischen Komponenten

- Kommunikation beruht auf Senden von Nachrichten (wohldefinierte Bit-Zeichenketten)
- Unterschiede liegen:
 - Im Zeitmaßstab
 - Im Entfernungsmaßstab
 - In der verwendeten logischen Organisation



- Implementierung von Multiprozessorsystem mit gemeinsamem Speicher
 - Mit physisch getrennten CPUs
 - Mit mehreren Kernen auf einer CPU oder
 - durch Kombination der beiden
- Multiprozessorsystem mit gemeinsamem Speicher




- Jede CPU hat gleichermaßen Zugriff auf den gesamten physischen Speicher
- Einzelne Wörter werden mit LOAD und STORE-Befehlen gelesen bzw. geschrieben
- Zugriff auf Speicherwort benötigt i.d.R. zwischen 1 und 10 nano-sec
- Intensiver Nachrichtenaustausch notwendig
- Heute: Mehr als ein Prozessorkern auf einem CPU-Chip
 - Kerne haben gemeinsamen Zugriff aufs RAM
 - manchmal Teilung des Caches



Kategorisierung der Multiprozesssorsysteme

Multicomputersystem mit Nachrichtenaustausch




- CPU-Speicher-Paare sind durch ein Hochgeschwindigkeitsverbindung untereinander verknüpft
- Jede Speichereinheit ist lokal mit einer CPU verbunden
- Zugriff nur über diese CPU
- CPUs kommunizieren mit Mehrwort-Nachrichten über die Hochgeschwindigkeitsverbindung
- Kurze Nachricht kann in 10 bis 50 micro-sec verschickt werden
- Kein gemeinsamer Speicher
- Leichter zu realisieren als Multiprozessorsystem mit gemeinsamem Speicher, Aber schwerer zu programmieren
- Enge Kopplung (tightly coupled)



Kategorisierung der Multiprozesssorsysteme

Großräumig verteiltes System



- Verbindung ganzer Computeranlagen über ein WAN, z.B. Internet
- Verteiltes System
- Jeder Computer hat seinen eigenen Speicher
- Kommunikation der Systeme durch Nachrichtenaustausch
- Senden der Nachrichten von 10 bis 100 micro-sec
- Verzögerung bedingt eine lose Kopplung (loosely coupled)


Unterschied in der Länge der Zeitverzögerung bei den drei Modellen um Faktor 1000



- Multiprozessorsysteme mit gemeinsamem Speicher
 - Multiprozessor-Betriebssysteme sind ,normale Betriebssysteme
 - Behandlung von Systemaufrufen
 - Verwaltung von Speicher,
 - Verfügbarmachen eines Dateisystems
 - Steuerung von Ein-/Ausgabegeräten
 - Sie haben auch einzigartige Eigenschaften
 - Synchronisation von Prozessen
 - Die Ressourcenverwaltung
 - das Scheduling




- Multiprozessorsysteme mit gemeinsamem Speicher
 - Shared Memory System
 - Zwei oder mehr CPUs teilen sich ein gemeinsames RAM
 - Kommunikation erfolgt über diesen Adressraum
 - Jede CPU sieht den gesamten virtuellen Adressraum
 - Eine CPU schreibt Daten in den Speicher und eine andere liest die Daten aus → Grundlage für Interprozesskommunikation
 - UMA-Multiprozessoren: Speicherzugriff auf alle Speicherbereiche gleich schnell (UMA=Uniform Memory Access)
 - NUMA-Multiprozessoren (sprich non-UMA, Non-Uniform Memory Access)






- Multiprozessorsysteme mit gemeinsamem Speicher
 - UMA und Bus-basierte Architekturen
 - Zwei oder mehrere CPUs benutzen gemeinsam denselben Bus zur Kommunikation
 - Prüfen vor Speicherzugriff, ob der Bus belegt ist
 - Falls frei, legt CPU die Speicheradresse auf den Bus, fügt ein paar Steuersignale hinzu und wartet auf den Inhalt



- Falls Bus belegt, wartet CPU bis Bus frei ist
- Wettstreit um den Bus
 - Bandbreite des Buses beschränkt das System
 - ➤ CPUs meist im Leerlauf (→ Beschränkung Anzahl CPU < 32)</p>




- Multiprozessorsysteme mit gemeinsamem Speicher
 - UMA und Bus-basierte Architekturen
 - Lösung: Reduzierung Zugriff auf Bus
 - I. Cache für jeden Prozessor
 - > Ort:
 - Innerhalb des CPU-Chips
 - Neben dem CPU-Chip
 - Auf Hauptplatine
 - Viele Lesezugriffe aus dem lokalen Cache → wenige Buszugriffe
 - Wenn Wort referenziert, dann laden eines ganzen Blocks (Cache-Line) in den Cache der betreffenden CPU
 - Management vom Cache notwendig
 - Sicherstellung, daß bei Mehrprozessorsystemen mit mehreren CPU-Caches verhindert wird, dass die einzelnen Caches für dieselbe Speicheradresse unterschiedliche (inkonsistente) Daten zurückliefern (Cache-Kohärenz)
 - o Markieren Cache-Block = nur zum Lesen (in mehreren Caches gleichzeitig) ODER
 - Markieren Cache-Block = zum Lesen und Schreiben (ausschließlich in einem Cache)
 - Beispiel:
 - Schreibversuch auf Wort, das in einem oder mehreren fremden Caches liegt
 - Bushardware erkennt dies und informiert alle Caches über den Schreibvorgang
 - o Gibt es unveränderten Cache-Block, → ok,
 - Gibt es veränderte Cache-Blöcke → zurückschreiben in Speicher oder direkter Transfer zum Schreiber bevor der Schreibvorgang fortgesetzt wird
 - → Regeln heißen: Cache-Kohärenz-Protokoll






- Multiprozessorsysteme mit gemeinsamem Speicher
 - UMA und Bus-basierte Architekturen
 - Lösung: Reduzierung Zugriff auf Bus
 - > II. Privater Speicher für jeden Prozessor
 - Jede CPU hat nicht nur einen Cache sondern auch lokalen privaten Speicher
 - > Dedizierter Zugriff über einen dedizierten (privaten) Bus
 - Privater Speicher nur für lokale Variablen, Programmtext, Zeichenketten, Konstanten, die nur gelesen werden
 - Unterstützung durch Kompiler notwendig





Kategorisierung der Multiprozesssorsysteme

- Multiprozessorsysteme mit gemeinsamem Speicher
 - UMA unter Verwendung von Kopplungsfeldern (crossbar switch)
- siehe auch Netze in Telefonvermittlungszentralen zum Verbinden von Mengen von eingehenden mit einer Menge von ausgehenden Leitungen
- Einfache Art n CPUs mit k Speichermodulen zu verbinden → Koppelfelder
- spezielle Hardware auf Chip



- An jeder Kreuzung von einer horizontalen (eingehenden) und einer vertikalen (ausgehenden) Leitung befindet sich ein Kreuzschalter
- Kreuzschalter=elekr. Schalter
- Der Schalter wird elektronisch geöffnet oder geschlossen, je nachdem eine horizontale oder vertikale Leitung verbunden werden soll


https://de.rbth.com/geschichte/84341-telefone-russland-geschichte



- Multiprozessorsysteme mit gemeinsamem Speicher
 - UMA unter Verwendung von Kopplungsfeldern (crossbar switch)
 - spezielle Hardware auf Chip
 - Vorteile:
 - Mehr als 32 CPUs
 - Nicht blockierende Zugriffe
 - Keiner CPU wird jemals eine benötigte Verbindung zu einem Speichermodul verwehrt, weil ein Kreuzschalter oder eine Leitung bereits besetzt ist
 - Jede CPU kann auf den zugeteilten Speicher zugreifen
 - Wettstreit ist möglich, wenn zwei CPUs gleichzeitig auf dasselbe Speichermodul zugreifen wollen
 - → Aufteilung des Speichers in n Einheiten reduziert die Konkurrenz-Situation um Faktor n im Vergleich zu den busbasierten Architekturen



- Anzahl der Kreuzschalter wächst mit n hoch 2 (für 1000 CPUs und 1000 Speichermodule → 1 Mill. Kreuzschalter
- Nicht praktikabel
- o nur für mittelgroße Systeme realisierbar (<100)





- Multiprozessorsysteme mit gemeinsamem Speicher
 - UMA mit Mehrstufigen Schaltnetzwerken (multistage switching network)
 - spezielle Hardware auf Chip
 - Schalter hat 2 Ein- und 2 Ausgänge
 - Eingehende Nachrichten können jeder ausgehenden Leitung zugeteilt werden





Abbildung 8.4: (a) 2×2 -Schalter mit zwei Eingangsleitungen, \mathcal{A} und \mathcal{B} , und zwei Ausgangsleitungen, \mathcal{X} und \mathcal{Y} (b) Nachrichtenformat




- Beispiel: Mit zwölf Schaltern werden acht CPUs mit 8 Speichermodulen verbunden
- CPU 011 will ein Speicherwort von 110 lesen
- CPU sendet einen READ-Befehl an den Schalter 1D, der den Wert 110 im Modulfeld enthält
- Schalter verarbeitet das erste Bit (links) von 110 und verzweigt nach 2D (0 verzweigt nach oben, 1 nach unten)
- Schalter 2D verarbeitet das zweite Bit und zweigt aufgrund der 1 nach unten → 3D
- Schalter 3D verarbeitet das dritte Bit und zweigt aufgrund der 0 nach oben ab → 110
- Nach Verarbeitung durch das Netzwerk wird das am weitesten links stehende Bit nicht mehr benötigt.
- Speicherstelle wird benutzt, um die ankommende Leitung aufzuzeichnen, so dass die Antwort den Weg zurückfindet.
- Ergebnis: Pfad a = 0, 1, 1

Aufgabe/Frage



Wir haben den Pfad a gerade durchgespielt. Zusätzlich will CPU 001 ein Wort in das Speichermodul 001 schreiben.



Frage 1:Wie sieht der Pfad nach 001 aus?

Frage 2: Was passiert, wenn gleichzeitig CPU000 auf den Speicher 000

zugreifen will?

Bedingung:

→ 5 min

5 min



- Multiprozessorsysteme mit gemeinsamem Speicher
 - NUMA (NON Uniform Memory Access)
 - Nicht alle Speichermodule haben die gleiche Zugriffszeiten
 - Drei Schlüsseleigenschaften von NUMA Systemen
 - 1. Ein einziger Adressraum, der für alle CPUs sichtbar ist
 - 2. Zugriff auf entfernten Speicher mittels der Befehle LOAD und STORE
 - 3. Zugriff auf entfernten Speicher ist langsamer als auf lokalen Speicher
 - Zwei Varianten
 - NC-NUMA = No-Cache-Coherent NUMA, Zugriffszeit auf entfernten Speicher nicht durch Caches verborgen (z.B. kein Cache vorhanden)
 - CC-NUMA == Cache-Coherent-NUMA
 - Ansatz für große CC-NUMA-Systeme
 - Grundgedanke: Verwaltung einer Datenbank als Verzeichnis, in dem jede Cache-Line mit ihrem status geführt ist.
 - Verzeichnisbasierte Multiprozessorsysteme = directory based multiprocessor
 - Nachschauen in der Datenbank bei jedem Zugriff auf den Cache, wo sich Cache-Line befindet und ob unverändert (clean) oder modifiziert (dirty)
 - Extrem schnelle Hardware notwendig, die innerhalb eines Bruchteils eines Buszyklus antworten kann



- Multicore-Systeme (Mehrkernsysteme)
 - Immer mehr Transistoren auf einem einzigen Chip (Gordon Moore, Mitbegründer von Intel)
 - Erinnerung:
 - Multiprozessoren: Rechner mit mehreren Prozessoren
 - Multikernprozessoren: Prozessoren mit mehreren Kernen (cores)
 - Multicomputer: Zusammenschluss mehrerer Rechner über eine Netzwerk
 - Mehrkernchips sind Kleine Multiprozessor-Systeme
 - Jeder physische Kern hat L1-Befehlscache und einen L1-Datencache (>= 32 KB)
 - Jeder physische Kern hat L2-Cache (>=256 KB)
 - Jeder physische Kern hat einen L3-Cache (>= 30MB)
 - Arbeitsspeicher wird geteilt
 - Falls ein Wort in zwei oder mehreren Cache-Speichern liegt und eine der CPUs dieses Wort ändert, wird es durch spezielle Hardwareschaltkreise automatisch aus all den anderen Caches gelöscht, um konsistent zu sein (Snooping).



Kategorisierung der Multiprozesssorsysteme

- Multicore-Systeme (Mehrkernsysteme)
 - CMP (Chip-Level-Multiprozessor)

➤ Jede CPU eines busbasierten Multiprozessors hat ihren eigenen Cache (z.B. AMD)

Kern 2

Kern 4

Kern 1

Kern 3



- Entwickeln von Software
 - Parallele Programmierung
 - Aufteilung von Tasks auf mehrere Pakete
- Race Conditions und Deadlocks
 - > werden zu Alpträumen
 - Semaphore sind keine Lösungen
- Es gibt neue Anforderungen an Betriebsysteme
 - → Betriebssysteme für Multiprozessoren



Betriebssystemarten für Multiprozessoren

Jede CPU hat eigenes Betriebssystem




Abbildung 8.7: Aufteilung des Speichers auf vier CPUs unter Verwendung nur einer einzigen Kopie des Betriebssystemcodes. Kästen, die mit Daten beschriftet sind, stellen die privaten Daten des Betriebssystems für jede CPU dar.

- Unterteilung des Speichers in so viele Partitionen, wie es CPUs gibt
- Jede CPU erhält Ihren eigenen Speicher und ihre eigene Kopie des Betriebssystems
- N CPUs arbeiten wie n unabhängige Computer
- Nachteile:
 - Löst ein Prozess einen Systemaufruf aus, wird dieser von der eigenen CPU abgefangen und unter Verwendung der Datenstrukturen in den eigenen Tabellen des BS behandelt
 - Jedes BS hat seine eigenen Tabellen, damit hat es auch seine eigene Prozessmenge (Prozesse können die CPUs nicht verlassen)
 - Physische Speicherseiten werden nicht gemeinsam genutzt (z.B. CPU1 hat freie Speicherseiten, CPU2 lagert ständig aus)
 - → Heute: keine Verwendung mehr



Betriebssystemarten für Multiprozessoren

Master-Slave-Multiprozessoren




Abbildung 8.8: Master-Slave-Multiprozessormodell

- Kopie des Betriebssystems und seiner Tabellen befindet sich nur auf CPU 1
- Systemaufrufe werden auf CPU 1 umgeleitet und dort bearbeitet
- Vorteile:
 - Eine einzige Datenstruktur (Liste oder Menge von Listen) für Verwaltung von Prozessen
 - → Die Einschränkungen von 'Jede CPU hat eigenes BS' verschwinden
- Nachteile:
 - Master (CPU 1) wird zum Engpass
 - Annahme: 10% der Rechenzeit zur Behandlung von Systemaufrufen.
 - 10 CPUs lasten die CPU 1 aus, 20 CPUs überlasten die CPU 1
 - → Kleine Multiprozessorsysteme, für Große nicht



Betriebssystemarten für Multiprozessoren

SMP Multiprozessoren (Symmetric Multiprocessor)




Abbildung 8.9: Das SMP-Multiprozessormodell

- Es gibt nur eine Kopie des Betriebssystems im Speicher; Jede CPU kann sie ausführen
- Jede CPU kann bei Systemaufruf in Kernmodus wechseln und auf Speicher zugreifen
- Es gibt nur ein Satz an Betriebssystemtabellen
- Umgehung des Master-Engpass erzeugt neue Probleme
 - Es gibt jetzt einen Wettstreit um die Ressource Betriebssystem
 - Mutex sperrt das ganze BS als eine kritische Region → Jede CPU kann wohl das Betriebssystem ausführen, jedoch immer nur eine zu einer Zeit
 - Verbesserung: Unterteilung des BS in verschiedene unabhängige kritische
 Regionen (z.B. Scheduler, Systemaufruf des Dateisystems, Verwaltung Seitenfehler)
 - → Moderne Multiprozessorsystem benutzen diese Aufteilung



Betriebssystemarten für Multiprozessoren

- SMP Multiprozessoren (Symmetric Multiprocessor)
 - Die meisten modernen Multiprozessorsysteme benutzen Aufteilung in unabhängige verschiedene kritische Regionen
 - Schwierig:
 - Aufteilen des Betriebssystems in die kritischen Regionen, die parallel von verschiedenen CPUs ausgeführt werden können ohne sich gegenseitig zu stören
 - Jede Tabelle, die von mehreren kritischen Regionen benutzt wird, muss durch einen Mutex geschützt werden
 - Jeder Code, der diese Tabelle benutzt, muss den Mutex richtig verwenden
 - Deadlocks müssen vermieden werden
 - Weitere Funktionen, die notwendig sind:
 - Synchronisation der CPUs in einem Multiprozessor
 - Multiprozessor-Scheduling

_

_




Synchronisation in Multiprozessor-Systemen

- Erinnerung: Auf Einprozessor-Machinen kann man einfach die Interrupts sperren, um ausschließlichen Zugriff auf kritische Kerntabellen bei Systemaufrufen zu ermöglichen.
- Bei Multiprozessor-Systemen betrifft diese Sperrung nur die CPU, von der aus der Aufruf kommt. Andere CPUs können weiterhin auf kritische Tabellen zugreifen
- **Lösung:** Verwendung geeignetes Mutex-Protokoll, das von allen CPUs respektiert wird, um wechselseitigen Ausschluss zu gewährleisten.
 - Spezieller Befehl f
 ür Lesen und Schreiben in einer einzigen atomaren Operation ist TSL (Test and Set Lock)
 - TSL liest ein Speicherwort aus und speichert seinen Inhalt in einem Register.
 Gleichzeitig schreibt er eine 1 (oder was anderes ungleich 0) ins
 Speicherwort
 - Es werden 2 Buszyklen fürs Lesen und Schreiben benötigt



Synchronisation in Multiprozessor-Systemen

- Beispiel:
 - Speicherwort 1000 (wird als Sperre verwendet) hat anfangs den Wert 0
 - Schritt 1: CPU 1 liest das Wort und erhält eine 0
 - Schritt 2: CPU 2 liest auch das Wort zurückgeschrieben und auf 1 gesetzt hat
 - Schritt 3: CPU 1 schreibt nun 1 in das Wort.
 - Schritt 4: CPU 2 schreibt auch eine 1 ins Wort
 - Beide CPUs bekamen vom TSL-Befehl eine 0 zurückgeliefert, beide haben nun Zugang zur kritischen Region
 - → Wechselseitiger Ausschluss ist fehlgeschlagen
 - Lösung: Der TSL (Test and Set Lock) Befehl wird verändert.
 - TSL sperrt zuerst den Bus, um anderen den Zugriff zu verwehren
 - Beide Speicherzugriffe werden ausgeführt
 - Bus wird wieder freigegeben





- Problem:
 - Erinnerung Einprozessor-Systeme: Welcher Thread/Prozess soll als nächstes ausgeführt werden?
 - Multiprozessor-Systeme: Welcher Thread/Prozess soll auf welcher CPU als n\u00e4chstes ausgef\u00fchrt werden?
 - → Zwei-dimensionales Problem!
 - → Zusätzlich könnten die Threads noch voneinander abhängen
- Time-Sharing
 - Scheduler behandelt unabhängige Threads (später abhängige Threads)
 - Nutzung einer systemweiten Datenstruktur für rechenbereite Threads
 - Die Datenstruktur ist vielleicht eine einfache Liste, wahrscheinlich eine Menge von Listen von Threads
 - Wie bei Einprozessor-System, aber....



- Time-Sharing
 - Beispiel:
 - Die Datenstruktur ist eine Menge von Listen für Threads mit verschiedenen Prioritäten
 - 16 CPUs sind aktuell beschäftigt
 - Eine priorisierte Menge von 14 Threads (A-N) wartet auf die Ausführung
 - CPU 4 beendet ihre momentane Arbeit
 - CPU 4 sperrt die Scheduling Warteschlangen und wählt den Thread mit höchster Prio aus (A)
 - Als nächstes wird CPU 12 frei und wählt B aus
 - Wenn Threads unabhängig voneinander sind → OK




Abbildung 8.12: Verwendung einer einzigen Datenstruktur für das Scheduling auf Multiprozessorsystemen



- Time-Sharing
 - Unabhängige Threads
 - Nachteile
 - Wettstreit um die Datenstruktur bei wachsender Anzahl von CPUs
 - üblicher Aufwand für Kontextwechsel, wenn ein Thread einer Ein-/Ausgabeoperation blockiert wird
 - > Hier eventuell über CPU Grenzen hinweg
 - Kontextwechsel kann auch auftreten, wenn ein Thread sein Zeitquantum überschreitet
 - Beispiel 1:
 - Ein Thread auf einem Multiprozessor hält eine Sperre, wenn sein Quantum abläuft
 - Andere Threads warten auf Freigabe dieser Sperre
 - Diese Threads verschwenden ihre Zeit mit unnötigem Warten bis der Scheduler den Thread erneut auswählt und Sperre freigibt
 - Lösung: Smart Scheduling
 - Einem Thread, der aktuell eine Sperre hat, wird nicht angehalten, sondern es wird ihm mehr Zeit gegeben, um die kritische Region zu verlassen




- Time-Sharing
 - Unabhängige Threads
 - Beispiel 2:
 - Ein Thread läuft einige Zeit auf CPU x
 - → viele Blöcke für diesen Prozess sind im Cache von CPU x
 - Kontext-Wechsel auf die CPU y ist teuer, da der Cache von CPU x auf CPU y transferiert werden muss
 - Lösung: Affinity-Scheduling
 - Affinity Scheduling versucht den Prozess auf der gleichen CPU laufen zu lassen, auf der er vorher schon lief



Scheduling in Multiprozessor-Systemen

- Space-Sharing
 - Scheduling mehrerer Threads zur gleichen Zeit und über mehrere CPUs hinweg nennt man Space-Sharing
 - Wenn Threads voneinander abhängen (z.B. viel miteinander kommunizieren), ist es sinnvoll diese gleichzeitig laufen zu lassen
 - Es kommt häufig vor, daß zu einem einzelnen Prozess mehrere Threads gehören, die zusammenarbeiten.
 - Beispiel:
 Eine Gruppe von n Threads soll gleichzeitig gestartet werden
 - Lösung:
 - Nur wenn n CPUs frei sind, wird die Gruppe gestartet
 - Nach dem Start bleiben die einzelnen Threads mit ihrer CPU verbunden.



→ Partitionierung der CPU


Abbildung 8.13: 32 CPUs, in vier Partitionen aufgeteilt, und zwei verfügbare CPUs

- Die Menge der CPUs (32) ist statisch in eine Anzahl von Partitionen aufgeteilt, von denen jeweils eine Partition mit 4, 6, 8 und 12 CPUs darstellt.
- Zwei der CPUs sind nicht zugewiesen.
- Im Laufe der Zeit werden sich Anzahl und Größe der Partitionen ändern, wenn neue Threads erzeugt und alte beendet werden.



Heute: Verteilte Systeme

- Verwandlung einer lose verbundenen Ansammlung von Computern in ein kohärentes System
- Vereinheitlichung des Systems
 - Beispiel: Unix
 - Alle Ein-/Ausgabegeräte sehen wie Dateien aus, d.h. der Umgang mit Tastaturen, Drucker und seriellen Schnittstellen ist viel einfacher als wenn sie alle konzeptionell unterschiedlich wären
- Einführung einer Softwareschicht oberhalb des Betriebssystems, um eine Einheitlichkeit der unterschiedlichen zugrunde liegenden Hardware und Betriebssysteme zu erreichen
 - → Softwareschicht Middleware (eine Art Betriebssystem für verteilte Systeme)
- Die Schicht stellt bestimmte Datenstrukturen und Operationen zur Verfügung, die es Prozessen und Benutzern auf weit verstreuten Maschine erlaubt, konsistent zu interagieren
 - Entfernung (zeitlich, räumlich) der Prozessoren wird groß
 - Verwendung von Netzwerkdiensten und -protokollen



Anhang



Semiconductor & Computer Engineering:


https://en.wikichip.org/wiki/WikiChip

Operating Systems | News, how-tos, features, reviews, and videos:

https://www.computerworld.com/category/operating-systems/




DIE einer Sandy Bridge CPU (2011)



Ein Die ist in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik die Bezeichnung eines einzelnen, ungehäusten Stücks eines Halbleiter-Wafers. Ein solches Die wird üblicherweise durch Sägen oder Brechen des fertig bearbeiteten Wafers in rechteckige Teile gewonnen. In der Regel befindet sich auf einem Die ein Bauteil,



Mehrkernprozessoren ARM Cortex-A57



Diskussion





Frohe Weihnachten

Viel Erfolg bei den anstehenden Klausuren.

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich.

Wir sehen uns im Frühling 2023 wieder.

Bitte melden Sie sich wegen des Refresh-Termins.