

Betriebssysteme

Kapitel 5 Ein- und Ausgabe

Ziele der Vorlesung



- Einführung
- -Historischer Überblick
 - -Betriebssystemkonzepte
- Prozesse und Threads
 - -Einführung in das Konzept der Prozesse
 - -Prozesskommunikation
 - -Scheduling von Prozessen
 - -Threads
- Speicherverwaltung
 - -Einfache Speicherverwaltung
 - -Virtueller Speicher
 - -Segmentierter Speicher
- Dateien und Dateisysteme
 - -Dateien
 - -Verzeichnisse
 - -Implementierung von Dateisystemen

- Grundlegende Eigenschaften der I/O-Hardware
 - -Festplatten
 - -Terminals
 - -Die I/O-Software
- Deadlocks/Verklemmungen
- Virtualisierung und die Cloud
- Multiprozessor-Systeme
- IT-Sicherheit
- Fallstudien



- Hardware-Geräte zur Ein- und Ausgabe
 - Physische Komponenten der Ein-/Ausgabegeräte
- Software zur Ein- und Ausgabe
 - Kommandos, die die Hardware kennt,
 - Funktionen
 - Mögliche Fehlermeldungen
- Programmierung von Ein-/Ausgabengeräten ist oft eng mit deren internem Aufbau verbunden



- Betriebssystem verwaltet Ressourcen
 - E/A-Geräte sind auch Ressourcen
 - Betriebssystem steuert auch alle Ein- und Ausgabegeräte, z.B.
 - Weiterleitung von Kommandos an die E/A-Geräte
 - Abfangen von Unterbrechungen (Interrupts) der E/A-Geräte
 - Behandlung von Fehlern
 - Abstraktion als wesentlicher Teil des Betriebssystems
 - Programmierbarkeit von E/A-Geräten soll vereinfacht werden
 - Geräteunabhängigkeit soll gewährleistet werden



- Zwei Klassen
 - Blockorientierte Geräte (block devices)
 - Informationen werden in Blöcken fester Größe abgespeichert
 - Jeder Block besitzt eine Adresse
 - Blockgrößen in der Regel von 512 Byte bis 65536 Byte
 - Jede Übertragung läuft in Einheiten von einem oder mehreren ganzen aufeinadnerfolgenden Blöcken ab
 - Jeder Block kann unabhängig von anderen Blöcken gelesen oder geschrieben werden
 - → Bsp: Festplatte, USB-Stick, CD-ROM, ...
 - Zeichenorientierte Geräte (character devices)
 - Zeichenströme werden erzeugt oder akzeptiert
 - ohne interne Blockstruktur
 - Nicht adressierbar und ohne Suchfunktion
 - → Bsp: Tastatur, Maus, Netzwerkkarte, ...



Hardware zur Ein- und Ausgabe

Vernetzungstechniken				
Technik	- Reichweite im Gebäude	Datenrate auf Medium	- typische Datenrate auf Anwendungsebene	
TV-Kabel (Koax)	bis 600 Meter Kabellänge	max. 200/500 MBit/s	30 bis 200 MBit/s	
Telefonkabel (Zweidrahtleitung)	bis 600 Meter Kabellänge	max. 200/500 MBit/s	80/200 MBit/s	
Powerline (HomePlug AV)	bis 200 Meter Kabellänge	max. 200/500 MBit/s	20 bis 200 MBit/s	
Bluetooth 3.0	typisch 20 Meter	max. 3 MBit/s (54 MBit/s ¹)	0,9 bis 2,7 MBit/s (5 bis 20 MBit/s ¹)	
WLAN IEEE 802.11g	typisch 20 Meter	max. 54 MBit/s	5 bis 20 MBit/s	
WLAN IEEE 802.11n	typisch 20 Meter	max. 72 / 144 / 300 / 450 / 600 MBit/s ²	40 bis 200 MBit/s	
WLAN IEEE 802.11ac	typisch 20 Meter	max. 87 / 180 / 390 / 867 / 1333 6933 MBit/s ²	50 bis 400 MBit/s	
WLAN IEEE 802.11ad	typisch 5 Meter (Zimmer)	max. 4620 / 6757 MBit/s	noch unbekannt ³	
Ethernet (Fast/Gigabit /10GBaseT)	bis 100 Meter Kabellänge	100/1000/10 000 MBit/s	93/930/9300 MBit/s	
¹ mit WLAN als sekundärem Medium ² abhängig von Implementierung und Konfiguration (1 bis 8 Antennen, 20 bis 160 MHz Kanalbreite) ³ erste Geräte erscheinen voraussichtlich noch in 2013				

Typische Datenraten				
Anwendung	Datenrate	Charakteristik		
Chatten	< 0,0001 MBit/s	schubweise		
Internet-Telefonie	0,016 bis 0,080 MBit/s	durchgehend		
Musik-Streaming	0,03 bis 0,3 MBit/s	durchgehend		
DivX/Xvid-Video (MPEG-4)	1 bis 1,3 MBit/s	durchgehend		
unkomprimiertes CD-Audio	1,5 MBit/s	durchgehend		
Websurfen, E-Mail	1 bis 6 MBit/s	schubweise		
DivX/Xvid in HD	4 bis 8 MBit/s	durchgehend		
DVD-Video (MPEG-2)	5 bis 10 MBit/s	durchgehend		
HD-Video (H.264, MPEG-2)	10 bis 20 MBit/s	durchgehend		
UHD-Video (H.264, H.265)	10 bis 40 MBit/s	durchgehend		
Backup, Daten kopieren	90 bis 900 MBit/s	schubweise		
unkomprimiertes HD-Video (1080p, 24 Bit/Pixel)	3000 MBit/s	durchgehend		
unkomprimiertes UHD-Video (2160p, 24 Bit/Pixel)	12 000 MBit/s	durchgehend		

https://silo.tips/download/netzwerke-netzwerke-nas-statt-server-komplettpaket-test-und-technik-software-fr



Hardware zur Ein- und Ausgabe

- Ziel
 - Einheitliches System für Ein- und Ausgabe
 - Einheitliche Schnittstelle
 - Unabhängig von den vielen unterschiedlichen Geräten
 - Beispiel:


```
FILE fd = fopen("/dev/something","rw");
for (int i = 0; i < 10; i++) {
  fprintf(fd,"Count %d\n",i);
}
close(fd);</pre>
```



Das Programm greift auf ein Gerät zu, welches eine Standard-Schnittstelle (Interface) implementiert hat



Ziel: Einheitliches System für Ein- und Ausgabe




(a) Ohne eine Standardschnittstelle für Treiber; (b) Mit einer Standardschnittstelle für Treiber



Ziel: Einheitliches System für Ein- und Ausgabe

- Ein-/Ausgabe-Einheiten bestehen häufig aus
 - einer mechanischen und
 - einer elektronischen Komponente
- Mechanische Komponente = Gerät
- Elektronische Komponente = Controller
 - PC: Chip oder Steckkarte





- Controller
 - Controllerkarte hat meist Steckverbindung um Kabel mit dem Gerät zu verbinden
 - Controller k\u00f6nnen mehrere identische Ger\u00e4te verwalten
 - Spezielle Hardware, oft mit eigenem Mikroprozessor
 - Besitzt einige Register für Kommunikation
 - Betriebssystem schreibt in die Register, um Befehle zu erteilen
 - Betriebssystem erhält Informationen über das Gerät
 - Besitzt evtl. einen Datenpuffer
 - Betriebssystem kann lesen und schreiben
 - Steuert das Gerät weitgehend autonom
 - Kann interrupts melden
 - Bietet vereinfachte (aber noch komplexe) Schnittstelle




- Controller
 - Schnittstelle zwischen Controller und Gerät ist oft standardisiert (offizieller oder De-Facto-Standard)
 - Offizieller Standard: IEEE, ISO,....
 - De-Facto-Standard:SATA-, SCSI-, USB-Schnittstellen
 - Firmen können Geräte produzieren, die auf diesen Schnittstellen aufsetzen
 - Schnittstelle ist oft maschinennah
 - Beispiel:
 - Festplatte mit 2 Mill. Sektoren, 512 Byte formatiert
 - Festplatte liefert seriellen Bitstrom (Präambel, 4096 Sektor, Prüfsumme oder fehlerkorrigierenden Code (ECC))
 - Präambel festgelegt bei Formatierung, enthält Zylinder- und Sektornummer, Sektorgröße, Synchinfos usw.
 - Controller konvertiert seriellen Bitstrom in Byteblöcke und führt Fehlerkorrekturen durch
 - Block wird in Puffer des Controllers Bit für Bit gesammelt
 - Prüfsumme OK → Kopieren in Arbeitsspeicher

Aufgabe/Frage



Wie muss man sich die Arbeit des Controllers für einen LCD-Monitor vorstellen?



Aufgabe/Frage



Im Computer gibt es verschiedene Controller für verschiedene Einund Ausgabegeräte.

Die Geräte bzw. die Controller werden durch das Betriebssystem verwaltet

Frage:

Wie kommuniziert der Prozessor mit den Kontrollregistern und mit


den Datenpuffern der Geräte?



Hardware zur Ein- und Ausgabe

- Kommunikation Controller <--> Betriebssystem
 - Über Eingabe/Ausgabeport-Nummern (I/O port number)
 - Jedes Kontrollregister erhält eine E/A-Port-Nummer
 - Nur durch Betriebssystem zugreifbar mit Hilfe spezieller Befehle
 - Bsp.:
 IN REG, PORT (Prozessor liest von PORT in eine Register REG?
 OUT PORT, REG (schreibt das Register REG in PORT)
 - Unterschiedlicher Adressraum für Arbeitsspeicher und E/A-Geräte (fast alle Großrechner)

Zwei Adressen






Hardware zur Ein- und Ausgabe

- Kommunikation Controller <--> Betriebssystem
 - Speicherbasierte E/A (memory mapped I/O)
 - Einblenden der Controller-Register in den Adressraum
 - Jedes Controller-Register erhält eindeutige Speicheradresse, zu der kein Arbeitsspeicher vorhanden ist
 - > Zugriff auf die Geräte wie bei Zugriff auf Arbeitsspeicher
 - Vorteile:
 - Gleiche Routine wie bei Speicherzugriff; jeder Befehl, der Speicheradressen ansprechen kann, kann auch Kontrollregister adressieren
 - Weniger Assembler Code als bei E/A-Port-Nummern
 - Kein spezieller Schutzmechanismus notwendig, der Benutzerprogramme vom Zugriff auf E/A-Geräte abhält
 - → Betriebssystem darf keine Teile des Adressraums mit den Kontrollregistern in den virt. Adressraum von Benutzerprozessen einblenden
 - → Anzahl der Zugriffe auf Register kann reduziert werden

Ein Adressraum




E/A-Adressraum liegt auch im Arbeitsspeicher




Hardware zur Ein- und Ausgabe


- Kommunikation Controller <--> Betriebssystem
 - Speicherbasierte E/A (memory mapped I/O)
 - Einblenden der Controller-Register in den Adressraum
 - Nachteile:
 - Rechner können Speicherwörter zwischenspeichern; das Cachen eines Kontrollregisters wäre jedoch fatal
 - → Hardware muss selektives Ausschalten von Caching unterstützen, BS muss es verwalten
 - Bei nur einem Adressraum müssen alle Speichermodule und alle Ein-/Ausgabegeräte jeden einzelnen Speicherzugriff untersuchen, um festzustellen, wer mit der Adresse angesprochen wird.
 - Einfach bei einem Bus



PCs haben eigenen Hochgeschwindigkeitsbus für Speicherzugriff








E/A-Adressraum liegt auch im Arbeitsspeicher



Hardware zur Ein- und Ausgabe

- Kommunikation Controller <--> Betriebssystem
 - Speicherbasierte E/A (memory mapped I/O)
 - Problem bei getrennten Speicherbussen ist, dass die Ein-/Ausgabegeräte die Adressen auf dem Speicherbus nicht sehen und deshalb nicht reagieren können
 - Beispiel Mehrbussystem x86:
 - Optimierung Speichergeschwindigkeit ohne Kompromisse für langsame Ein-/Ausgabegeräte
 - Speicher, PCIe, SCSI, USB



PCIe=Peripheral Component Interconnect Express SCSI=Small Computer System Interface SATA=Serial AT Attachment USB=Universal Serial Bus DMI=Direct Media Interface

Aufbau eines ausgebauten x86 Systems




- Kommunikation Controller <--> Betriebssystem
 - Bisher: CPU ist für das Holen der Daten vom Controller verantwortlich
 - Direct Memory Access (DMA)
 - Annahme CPU greift auf alle Geräte auch den Speicher über ein einziges Bussystem zu
 - Hardware muss DMA Controller haben (heute auf der Hauptplatine)
 - DMA-Controller hat immer Zugriff auf Systembus
 - DMA-Controller mehrere Register
 - Speicheradressregister,
 - Bytezählregister und
 - Ein oder mehrere Kontrollregister
 - bestimmen den Ein-/Ausgabeport
 - Die Richtung der Datenübertragung
 - Die Übertragungseinheit der Daten, die in einem Zyklus übertragen werden



- Kommunikation Controller <--> Betriebssystem
 - Bisher: CPU ist für das Holen der Daten vom Controller verantwortlich
 - Direct Memory Access (DMA)
 - Lesen ohne DMA
 - Plattencontroller liest den Block Byte für Byte von Platte, bis der gesamte Block im internen Puffer des Controllers liegt.
 - Berechnung einer Prüfsumme (keine Lesefehler aufgetreten)
 - Controller erzeugt Interrupt
 - Sobald Betriebssystem Rechenzeit bekommt, wird der Plattenblock aus dem Speicher des Controllers gelesen
 - Schleife liest Zeichen oder Wort aus dem Geräteregister und legt es im Arbeitsspeicher ab




- Kommunikation Controller <--> Betriebssystem
 - Bisher: CPU ist für das Holen der Daten vom Controller verantwortlich
 - Direct Memory Access (DMA)
 - Lesen mit DMA
 - Prozessor programmiert die Register des DMA-Controllers, damit er weiß, was er wohin transportieren soll
 - Kommando an Platttencontroller, damit dieser die Daten von der Platte in seinen internen Speicher einliest
 - Prüfsumme wird getestet
 - Sobald gültige Daten im Speicher des Plattencontrollers vorliegen, kann die Übertragung per DMA beginnen
 - DMA-Controller gibt Lesebefehl
 über den Bus zum Plattencontroller (Schritt 2)
 - Plattencontroller kann nicht unterscheiden, ob der Befehl vom DMA-Controller oder von CPU stammt





- Kommunikation Controller <--> Betriebssystem
 - Bisher: CPU ist für das Holen der Daten vom Controller verantwortlich
 - Direct Memory Access (DMA)
 - Lesen mit DMA (ff.)
 - Typischerweise liegt die Speicheradresse des Ziels auf den Adressleitung des Busses, damit der Plattencontroller weiß, wohin er das nächste Zeichen aus dem Puffer schreiben soll
 - Schreiben in den Speicher ist Standard-Buszyklus (Schritt 3)
 - Sobald das Schreiben beendet ist, schickt der Plattencontroller ein Signal zur Bestätigung über den Bus zum DMA-controller (Schritt 4)



- Der DMA-Controller erhöht die Speicheradresse und verringert die Anzahl der noch zu übertragenden Zeichen.
- Anzahl > 0, werden Schritt 2 bis 4 wiederholt
- Anzahl = 0: Interrupt vom DMA-Controller
- CPU weiß jetzt, daß Übertragung abgeschlossen
- Nimmt das Betriebssystem wieder die Arbeit auf, ist der gewünschte Datenblock bereits im Speicher



Wir kennen jetzt die Hardware und verschiedene Möglichkeiten die Controller der Hardware in das Betriebssystem einzubinden.

Zur Verwendung der Hardware muss auch Software bereitgestellt werden.

Frage:

Welches sind die Anforderungen an die Software? Nennen Sie mindestens 2 Anforderungen.





- Es gibt verschiedene Ansätze zur Durchführung von E/A
 - Programmierte E/A
 - Prozesssor hat die gesamte Arbeit
 - Der Auftrag wird an Controller geschickt und aktiv auf das Ergebnis gewartet (busy-wait)
 - Ausgabe auf einem Drucker

- Nachteil: Prozessor ist komplett belegt
 - Aktives Warten (busy-wait)



- Ansätze zur Durchführung von E/A
 - Interrupt-gesteuerte E/A
 - Der Prozess beauftragt den Controller und kehrt sofort zurück
 - Auftraggebender Prozess wird ggfs. blockiert
 - Wenn der Auftrag erledigt ist, sendet der Controller einen Interrupt
 - Gerät ist nun wieder bereit
 - Interrupt wird behandelt
 - Auftraggebender Prozess wird ggfs. wieder auf Running gesetzt
 - Sinnvoll bei langsamen E/A-Geräten



Software zur Ein- und Ausgabe

- Ansätze zur Durchführung von E/A
 - Interrupt-gesteuerte E/A
 - Beispiel: Ausgabe auf Drucker
 - Systemaufruf für die Ausgabe der Zeichenkette
 - Puffer wird in den Kernadressraum kopiert
 - Erste Zeichen wird zum Drucker geschickt, sobald dieser bereit ist
 - > Aufruf Scheduler, Schduler teilt CPU anderen Prozess zu
 - Prozess, der das Drucken der Zeichenkette beauftragt wird solange blockiert, bis die gesamte Ausgabe beendet ist (a)

Ausführung beim Systemaufruf zum Drucken

```
copy_from_user{buffer, p, count};
enable_interrupts();

while (*printer_status_read_reg___!= READY);

// ein Zeichen ausgeben
*printer_data_register = p[0];
// aktuellen Prozess blockieren
scheduler();
```

(a)



Software zur Ein- und Ausgabe

- Ansätze zur Durchführung von E/A
 - Interrupt-gesteuerte E/A
 - Beispiel: Ausgabe auf Drucker
 - Wenn Drucker mit dem Drucken des Zeichens fertig ist und für das nächste Zeichen bereit ist: Interrupt
 - Interrupt hält den gesamten Prozess an und speichert dessen Zustand
 - Ausführung Unterbrechungsroutine für den Drucker (b)
 - Keine Zeichen mehr zum Drucken: blockierte Benutzerprozess kann weiterabreiten
 - Andernfalls: nächstes Zeichen wird gedruckt, der Interrupt bestätigt und der Prozess läuft an derselben Stelle weiter, an der er unterbrochen wurde.

 Ausführung bei Unterbrechung (Interrupt-Handler)

Nachteil: Interrupterzeugung kostet Zeit

```
if (count==0) {
  unblock_user();
}
else {
  // ein Zeichen ausgeben
  *printer_data_register = p[i];
  count = count -1;
  i=i+1;
}
// interrupt bestätigen
  acknowledge_interrupt();
return_from_interrupt();
```



- Ansätze zur Durchführung von E/A
 - DMA-basierte E/A
 - DMA-Controller koordiniert die Datenübertragung
 - Ohne CPU zu belasten
 - DMA-Controller schreibt nacheinander die Zeichen in das Datenregister des Druckers, ohne Prozessorbeteiligung
 - Die Datenübertragung wird durch Controller gestartet
 - Parameter sind Geräte-Adresse, Startadresse, Länge der Daten und Transferrichtung an DMA-Controller
 - Nach Beendigung wird vom DMA-Controller ein Interrupt gesendet
 - Vorteile:
 - Verringerung der Interrupts
 - Entlastung der CPU
 - > Sinnvoll bei Übertragung größerer Datenblöcke
 - → DMA-Controller oft langsamer als CPU



Software zur Ein- und Ausgabe

- Ansätze zur Durchführung von E/A
 - DMA-basierte E/A
 - Beispiel: Ausgabe auf Drucker (vgl. Interrupt-gesteuerte E/A)

Ausführung beim Systemaufruf zum Drucken

```
copy_from_user{buffer, p, count};
setup_DMA_controller();

// aktuellen Prozess blockieren
scheduler();
```

Ausführung bei Unterbrechung nach Datenübertragung


```
acknowledge_interrupt();
unblock_user();
return_from_interrupt();
```



- Allen Ansätzen gemeinsam
 - Funktionen sind als Systemaufrufe an die Geräte realisiert
 - Oft mit Unterbrechungsroutinen
- Wie schaut eine E/A-Softwarearchitektur aus?



- Schichten-Architektur der E/A-Software
 - 4 Schichten
 - Jede Schicht hat eine genau festgelegte Aufgabe und
 - eine wohldefinierte Schnittstelle zu den angrenzenden Schichten





- Schichten-Architektur der E/A-Software
 - Unterbrechungsroutinen
 - Interrupt blockiert den Treiber, der die Ein-/Ausgabeoperation gestartet hat.
 - Treiber kann sich selbst blockieren, in dem er beispielsweise ein down auf einen Semaphor macht, ein wait auf einer Zustandsvariablen oder ein receive bzgl. Einer Nachricht ausführt.
 - Unterbrechungsroutine behandelt den Interrupt
 - Danach wird blockierter Treiber freigegeben, durch
 - Up-Operation auf einen Semaphor
 - ,signal' auf eine Zustandsvariable im Monitor oder
 - durch das Senden einer Nachricht an den blockierten Treiber



- Schichten-Architektur der E/A-Software
 - Gerätetreiber
 - Jedes Ein-/Ausgabegerät, das an einen Computer angeschlossen ist, hat geräteabhängige Steuersoftware (Gerätetreiber, device driver)
 - Der Gerätetreiber wird vom Hersteller des Gerätes codiert
 - Beispiel:
 - SCSI-Treiber verwaltet meist mehrere SCSI-Platten verschiedener Größen und unterschiedlciher Geschwindigkeiten
 - Maus und Joystick sind so unterschiedlich
 verschiedene Treiber



Wir hatten gerade gesagt, daß jedes Ein-/Ausgabegerät, das an einen Computer angeschlossen ist, geräteabhängige Steuersoftware (Gerätetreiber) hat.

Frage:

Kennen Sie eine universelle Bustechnologie, an die sehr viele Devices angeschlossen werden können?


Wie funktioniert das Ihrer Meinung nach?





Software zur Ein- und Ausgabe

Schichten-Architektur der E/A-Software



Logische
Positionierung der
Gerätetreiber.
In Realität erfolgt
jede Kommunikation
zwischen Treibern
und den Controllern
über den Bus.



Zusammenfassung

- E/A-Hardware: Controller
- Kommunikation Controller und CPU
 - Direct Memory Access (DMA)
- Anforderungen an E/A-Software
 - Geräteunabhängigkeit
- Durchführung der E/A
 - Programmierte E/A, Interrupts, DMA
- Schichtenmodell der E/A-Software



Hardware von Plattenspeichern

 Vergleich der Parameter eines Standardspeichermediums des originalen IBM-PC mit den Parametern einer Festplatte, die 30 Jahre später hergestellt wurde

Parameter	360-KB-Diskette von IBM	WD-18300-Festplatte
Anzahl der Zylinder	40	10.601
Spuren pro Zylinder	2	12
Sektoren pro Spur	9	281 (ca.)
Sektoren pro Platte	720	35.742.000
Bytes pro Sektor	512	512
Plattenkapazität	360 KB	18,3 GB
Zugriffszeit (benachbarter Zylinder)	6 ms	0,8 ms
Zugriffszeit (Durchschnitt)	77 ms	6,9 ms
Rotationszeit	200 ms	8,33 ms
Motoranlauf- und -auslaufzeit	250 ms	20 s
Übertragungszeit eines Sektors	22 ms	17 μs

Abbildung 5.18: Plattenparameter der ursprünglichen 360-KB-Diskette des IBM-PCs und einer WD-18300-Fest-platte von Western Digital (Forts.)



Hardware von Plattenspeichern

- Geometrie, die von der Treibersoftware verwendet wird, weicht vom physischen Format ab
- Früher: Anzahl der Sektoren pro Spur für alle Zylinder gleich
- Heute: Einteilung in Zonen, wobei die äusseren Zonen mehr Sektoren als die Inneren haben
- Anzahl der Sektoren pro Spur wächst mit jeder Zone von innen nach außen (ca. 4%)




Abbildung 5.19: (a) Physische Geometrie einer Platte mit zwei Zonen (b) Eine mögliche virtuelle Geometrie für diese Platte

- Kleine Platte mit 2 Zonen
 - Außere Zone besitzt 32 Sektoren pro Spur
- Innere Zone besitzt 16 Sektoren pro Spur
- Beide Platten haben 192 Sektoren,
- nach außen gezeigte Anordnung ist anders als die reale Anordnung
- Eine reale Platte hat typischer-weise 16 oder mehr Zonen




RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) RAID (Redundant Array of Independant Disks)

- Prozessorgeschwindigkeit wächst exponentiell (alle 18 Mon verdoppelt)
- Festplattengeschwindigkeit ist gering gestiegen (ca. 50 bis 100 ms)
- Lösung: Parallelverarbeitung (nicht nur bei CPU)
- Vorschlag von Patterson et al. (1988) sechs verschiedene Plattenorganisationen
- Mit RAID Zusammenschaltung mehrerer physikalischer Festplatten zu einem großen logischen Laufwerk
- Definition der verschiedenen Möglichkeiten in RAID-Leveln
- Offiziell: 8 RAID-Level (0 bis 7), nur Level 0 bis 5 sind spezifiziert.
- Durchgesetzt haben sich: RAID-Level 0, 1 und 5
- RAID-Level 2, 3 und 4 spielen in der Praxis keine Rolle.



RAID 0

- RAID0 ist eigentlich kein RAID; es ist wohl ein Array, aber nicht redundant.
- RAID0 meint Striping: Verteilung der Daten gleichmäßig auf alle Platten. Es entsteht sehr große virtuelle Festplatte.
- Sektoren 0 bis k-1 sind Stripe 0, k bis 2k-1 sind Stripe 1, usw.
- Bei RAID-Level 0: Schreiben der aufeinanderfolgenden Stripes nach Round Robin
- Striping bedeutet vor allem Performancegewinn
- Sicherheit: Geringer als bei einzelnen Festplatten → Ausfall einer Platte bedeutet Verlust aller Daten.




RAID 0 mit 4 Festplatten, z.B. jede Platte hat mittlere Lebensdauer von 20.000 h

- → alle 5.000 h fällt eine Festplatte aus
- → alle Daten verloren




- RAID1 bedeutet Spiegelung
- RAID 1 verdoppelt die Sicherheit
- Schreiben der Daten ohne Unterschied auf beiden Platten
- Schreibzugriff: genauso schnell wie bei einer einzelnen Platte
- Lesezugriff: Controller liest die eine Hälfte der Daten von der einen Platte, die andere Hälfte von der anderen.
- Fehlertoleranz ist ausgezeichnet, bei Ausfall einer Platte → Kopie vorhanden
- Kaputte Platte wird ersetzt; Danach Kopieren der Daten von Sicherungslaufwerk auf neu ersetzte Platte
- Verdopplung der Kosten





- RAID0 und RAID1: Stripes von Sektoren
- RAID2: auf Wortbasis, evtl. auf Byte-Basis
- Armpositionierung und Plattenrotation sollten synchron arbeiten



RAID 2




- RAID3: vereinfachte Version von RAID2
- Berechnung eines einzelnen Paritätsbit für jedes Datenwort und Schreiben auf Paritätsplatte
- Exakte Synchronisierung der Festplatten (wie bei RAID2)
- RAID3: Verwendung einer einzigen Parity-Platte → Senkung der Kosten der Redundanz gegenüber der Spiegelung
- Die Parity-Platte sorgt dafür, dass die Quersumme aller Platten für jedes einzelne Bit gerade bleibt
- Die Daten werden auf die restlichen Platten geschrieben (Striping)
- Fällt eine Platte aus, kann sie aus allen anderen neu berechnet werden



RAID 3



- RAID4 arbeitet wieder mit Stripes anstatt mit einzelnen Wörtern und Paritäten
- Keine synchronisierten Laufwerke notwendig
- Entspricht RAID0, allerdings mit einer Stripe-zu-Stripe-Parität, die auf eine Paritätsplatte geschrieben wird
- Wenn eine Platte zerstört wird, können die verlorenen Bytes von der Paritätsplatte wieder berechnet werden, in dem alle Platten gelesen werden
- Geschwindigkeit bei kleinen Änderungen ist schlecht
- Paritätsplatte kann zum Engpass werden




RAID 4



RAID 5

- RAID5 arbeitet wie RAID4
- Keine Synchronisierten Laufwerke notwendig
- RAID5 schreibt die Parity-Informationen gleichmäßig im Round Robin-Verfahren über alle Festplatten
- RAID5 ist dadurch beim Schreiben schneller, indem es den Flaschenhals beim Schreiben der Parity auf eine einzige Platte vermeidet
- Wiederherstellung nach einem Plattenausfall ist aufwendig




RAID 4

Ernst Lohnert



RAID Zusammenfassung





RAID Zusammenfassung




Abbildung 5.20: RAID-Level 0 bis 5. Die Sicherungs- und Paritätslaufwerke sind dunkler dargestellt.



RAID Zusammenfassung

RAID-Level	Lesegeschwindigkeit	Schreibgeschwindigkeit	Datensicherheit	Speicherkapazität
RAID 0	++	+ +		+
RAID 1	++	+	++	
RAID 5	+	-	+	-

Bewertungen sind ein Vergleich zu einer einzelnen Platte (neutral oder Null).

- RAID 0: Nicht ausfallsicher, dafür schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeit
- RAID 1: Ausfallsicher, aber teuer
- RAID 5: Ausfallsicher, je nach Controller langsame Schreibgeschwindigkeit

RAID-Level im Vergleich

Betrieb	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 6
Redundanz	nein	ja	ja	ja
min. Datenträger	2	2	3	4
Rechenaufwand	sehr gering	sehr gering	mittel (XOR)	hoch
Datentransferrate	höher als Einzelplatte	beim Lesen höher als Einzelplatte	*abhängig vom Controller	*abhängig vom Controller
Kapazität bei 2 Platten	2	1	nicht möglich	nicht möglich
Kapazität bei 3 Platten	3	nicht möglich	2	nicht möglich
Kapazität bei 4 Platten	4	2	3	2
Kapazität bei 5 Platten	5	nicht möglich	4	3

Tabelle: Elektronik-Kompendium, https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1001011.htm

Aufgabe/Frage



Allgemeine Fragen:

Auf was zielt RAID ab?

Welche Arten von RAID gibt es?

 Warum ist RAID 0 eigentlich kein RAID-Level (Hinweis: es fehlt etwas Wichtiges!)



Aufgabe/Frage



Wir haben jetzt einige RAID-Level kennengelernt.

Frage:

Was versteht man unter dem RAID-Level 15?

Wieviel Festplatten sind notwendig?








Abbildung 5.30: (a) Eine Plattenspur mit einem fehlerhaften Sektor (b) Ersetzung des defekten Sektors durch einen Reservesektor (c) Verschiebung des Sektors, um den fehlerhaften Sektor zu umgehen



Zusammenfassung

- RAID: (Redundant Array of Inexpensive Disks)
 RAID (Redundant Array of Independant Disks)
- Zusammenschaltung mehrerer physikalischer Festplatten zu einem großen logischen Laufwerk
- Definition der verschiedenen Möglichkeiten in RAID-Leveln
- Durchgesetzt haben sich: RAID-Level 0, 1 und 5