

#### Каналы

Обеспечивают передачу информации в виде потока байтов без сохранения границ сообщений.

Каналы бывают:

- неименованные (каналы)
- именованные (FIFO-файлы)

### Нет имени.

Взаимодействовать при помощи неименованных каналов могут только родственные (имеющие общего родителя или родитель и дочерний процесс) процессы.

#### Системные вызовы

int pipe(int fd[2]);

int pipe2(int fd[2], int flags);

O\_NONBLOCK (O\_NDELAY)
O\_CLOEXEC

## Последовательность действий

- Создать канал
- Создать процесс
- В каждом из процессов закрыть неиспользуемый дескриптор
- По окончании работы закрыть используемый дескриптор

Каналы предназначены только для передачи информации в одном направлении.

Каждый процесс должен иметь для каждого канала только один открытый дескриптор.

Для двустороннего обмена информацией следует использовать два канала.

#### Правила для каналов (1)

При чтении меньшего числа байтов, чем находится в канале, возвращается требуемое число байтов, остаток сохраняется для последующих чтений.

#### Правила для каналов (2)

• При чтении большего числа байтов, чем находится в канале, возвращается доступное число байтов. Необходимо правильно обрабатывать данную ситуацию.

#### Правила для каналов (3)

• Если канал пуст и ни один процесс не открыл его на запись, при чтении будет прочитано ноль байтов. Если хотя бы один процесс имеет дескриптор канала, открытый на запись, то читающий процесс будет заблокирован.

#### Правила для каналов (4)

• Операция записи числа байтов меньшего емкости канала является атомарной. Данные от нескольких процессов, пишущих в канал, не перемешиваются.

#### Правила для каналов (5)

- Операция записи числа байтов большего емкости канала блокирует процесс до освобождения места в канале.
- Запись в канал, не открытый ни одним процессом на чтение, приводит к посылке процессу сигнала SIGPIPE.

Режим без блокировки При создании канала или при помощи системного вызова fcntl файловый дескриптор может быть переведен в неблокирующий режим. В этом случае соответствующие системные вызовы возвращают специальную ошибку EAGAIN.

#### Именованные каналы (1)

Сначала необходимо создать файл типа FIFO. Команда shell mkfifo или системный вызов mknod. При первом открытии этого файла создается канал. Другие процессы, открывая файл, присоединяются к существующему каналу.

#### Именованные каналы (2)

При открытии именованного канала в блокирующем режиме процесс может быть переведен в состояние ожидания до появления другого процесса, открывающего тот же самый канал для противоположной операции.

#### Именованные каналы (3) В режиме без блокировки одностороннее открытие именованного канала возможно только на чтение. При попытке открытия именованного канала на запись при отсутствующем дескрипторе на чтение приведет к ошибке ENXIO.


#### Именованные каналы (4) После получения файлового дескриптора работа с именованным каналом ничем не отличается от неименованного. Канал уничтожается после того, как последний процесс закроет файловый дескриптор.

#### Именованные каналы (5) Удаление файла типа FIFО не влияет на уже работающие с данным каналом процессы.

# Конвейер команд Командный интерпретатор shell использует механизм неименованных каналов при создании конвейера команд:

\$ cat myfile | wc

# Создание канала в конвейере команд





#### Блокировки файлов

Обязательные (mandatory lock)

Рекомендательные (advisory lock)

#### Блокировки файлов

Разделяемые (чтение)

Монопольные (чтение и запись)

#### Поля структуры flock

- short l\_type тип блокировки F\_RDLCK, F\_WRLCK, F\_UNLCK
- short l\_whence точка отсчета, как в lseek()
- off t1 start начало записи
- off t l len длина записи
- pid\_tl\_pid pid процесса

# Системный вызов fcntl int fcntl(int fd, int flag, struct flock \* lock);

flag: F\_SETLK, F\_SETLKW, F\_GETLK



#### Драйверы устройств

- Символьные драйверы
- Блочные драйверы
- Драйверы низкого уровня

#### Символьные драйверы Устройства с побайтовым обменом данными: модемы, терминалы, принтеры, мышь и т.п.

Отсутствует буферный кэш. У терминалов специальная буферизация. (ниже)

#### Блочные драйверы

Обмен данными с устройством фиксированными порциями (блоками). Диски.

Используется буферный кэш.


На данных устройствах можно создавать файловые системы.

#### Драйверы низкого уровня

Второй интерфейс блочных драйверов для обмена данными с устройством в обход буферного кэша.

Обмен может осуществляться порциями, не равными размеру блока, или побайтово.

#### Драйверы устройств UNIX



#### Программные драйверы

/dev/kmem /dev/ksyms /dev/mem /dev/null /dev/zero /dev/full /dev/random

#### Архитектура драйверов

Старший номер (major number) адресует драйвер.

Младший номер (minor number) передается в качестве параметра драйверу и им интерпретируется.

#### Доступ к драйверу

Коммутатор устройств — структура, содержащая указатели на точки входа (функции) драйвера.

Два коммутатора — для символьных и блочных драйверов.

# Элемент массива коммутатора устройств (1)

```
struct bdevsw[] { /* блочный драйвер*/
int (*d open)();
int (*d_close)();
int (*d strategy)();
int (*d size)();
int (*d xhalt)();
} bdevsw[];
```

# Элемент массива коммутатора устройств (2)

```
struct bdevsw[]{ /* символьный драйвер*/
int (*d open)();
int (*d_close)();
int (*d read)();
int (*d write)();
int (*d ioctl)();
} bdevsw[];
```

#### Вызов функции драйвера

(\*bdevsw[major].d\_open) (major, minor, ...);

major и minor могут быть получены с помощью специального макроса из пременной типа dev\_t

# Драйвер как набор функций

Не все функции поддерживает каждый драйвер. В этом случае используется заглушка.

Все функции имеют двухсимвольный префикс, например mmopen() — функция open() драйвера kmem.

### Некоторые функции (1) ххореп() — все типы драйверов. Реинициализация физического устройства и внутренних данных драйвера. Например, размещение дополнительных буферов.

### Некоторые функции (2) xxclose() – все типы драйверов. Вызывается, когда число ссылок на драйвер становится равным нулю. Может вызывать физическое отключение устройства.

# Некоторые функции (3)

xxread(), xxwrite() — не поддерживается блочными драйверами.

Обеспечивает операции чтения и записи с устройством.

# Некоторые функции (4)

xxioctl() — не поддерживается блочными драйверами.

Обеспечивает общий интерфейс управления устройством. Может определять набор команд управления, передаваемых в драйвер с помощью системного вызова ioctl().

### Некоторые функции (5) xxintr() — все типы драйверов. Вызывается при поступлении прерывания от устройства. Асинхронная функция для устройств, обслуживаемых по прерыванию.

Некоторые функции (б) ххроll() – все типы драйверов. Производит опрос устройства на предмет наличия новых данных для чтения или готовности приема данных для записи. Асинхронная функция для устройств, не поддерживающих прерывания.

# Некоторые функции (7) xxhalt() — все типы драйверов. Останов драйвера при останове системы или выгрузке драйвера.

# Некоторые функции (8)

xxstrategy() — не поддерживается символьными драйверами.

Обеспечивает операции блочного ввода/вывода. Может обеспечивать собственную стратегию выполнения операций целью оптимизации.

## Некоторые функции (9) xxprint() — все типы драйверов. Выводит сообщения драйвера на консоль при загрузке или изменении состояния драйвера.


## Обращение к драйверу

- Автоконфигурация
- Ввод/вывод
- Обработка прерываний
- Специальные запросы ioctl()
- Реинициализация/останов


### Три контекста вызова

- Контекст задачи (по запросу процесса)
- Системный контекст (по запросу подсистемы ядра, например, страничный демон)
- Контекст прерывания (обработчик прерывания)

# Доступ к драйверу символьного устройства



# Доступ к драйверу блочного устройства



# Синхронная и асинхронная части драйвера


Синхронная (верхняя часть) — по запросу процесса в контексте процесса (доступна u-area).

Асинхронная часть (нижняя часть) — по запросу ядра (прерывания) в другом контексте.


## Файловый интерфейс

Используется специальный тип файловой системы devfs (specfs). Часть функций реализуется vnode файловой системы, содержащей файл устройства, а часть – vnode специальной файловой системы.

# Работа с простым драйвером




# Работа с драйвером реального устройства



#### Клоны

Специальные устройства, работа с которыми требует создания структур данных для каждого процесса: псевдотерминалы (рty), сетевые протоколы (ip, icmp, arp, le, tcp, udp). Младший номер генерируется автоматически.

#### Работа с клонами



### Связь драйвера с ядром

• Статические драйверы

• Динамические драйверы

# Динамическая установка драйвера (1)

- Размещение и динамическое связывание символов драйвера
- Инициализация драйвера и устройства
- Добавление точек входа драйвера в коммутатор устройств


# Динамическая установка драйвера (2)

Установка обработчика прерываний драйвера

# Доступ к блочным драйверам

- Два интерфейса:
- С использованием буферного кэша
- Напрямую к устройству без буферизации

#### Различные типы доступа



# Буферизация при работе с символьным драйвером

Если устройство поддерживает прерывания, то используется функция xxintr()

Если устройство не поддерживает прерывания, то — xxpoll()

# Архитектура терминального доступа

Последовательный интерфейс, называемый терминальной линией.

Дисциплина линии — предварительная обработка данных после ввода или перед выводом.


### Два режима работы

- Канонический (в виде законченных строк с использованием дисциплины линии)
- Прозрачный (напрямую с устройством)

#### Дисциплина линии

- Построчный разбор введенных последовательностей
- Обработка символов стирания и удаления всего ввода
- Отображение вводимых символов (эхо)
- Расширение вывода (табуляция)


## Работа драйвера терминала



### Псевдотерминалы

Эмулятор терминала. Драйвер состоит из двух частей: обычный терминальный драйвер (подчиненный slave) и управляющий (основной master).

# Взаимодействие процессов с использованием псевдотерминала



### Удаленный доступ

