

#### Цели и задачи

Обеспечить унифицированное взаимодействие между процессами как выполняющимися на одном компьютере, так и на разных хостах в сети.

#### Понятие «Сокет»

Коммуникационный узел, обеспечивающий прием и передачу данных для процесса. Сокет имеет исключительно программный интерфейс. Сокет существует, пока счетчик ссылок на него не равен нулю.

### Коммуникационный домен

Сокет создается в рамках коммуникационного домена, который определяет набор коммуникационных характеристик в некоторой унифицированной форме.

### Коммуникационные характеристики (1)

- Упорядоченная доставка данных
- Отсутствие дублирования данных
- Надежная доставка данных

### Коммуникационные характеристики (2)

- Сохранение границ сообщений
- Поддержка передачи экстренных сообщений
- Предварительное установление соединений

#### BSD-сокеты

- Дейтаграммный сокет (datagram socket)
- Потоковый сокет (stream socket)
- Пакетный сокет (packet socket)
- Сокет низкого уровня (raw socket)

#### Дейтаграммный сокет

SOCK\_DGRAM
Теоретически ненадежная,
несвязная передача пакетов
(дейтаграмм)

#### Потоковый сокет

SOCK\_STREAM

Надежная передача потока байтов без сохранения границ сообщений. Возможна передача экстренных данных.

#### Пакетный сокет

SOCK SEQPACKET Надежная последовательная передача данных без дублирования с предварительным установлением связи и сохранением границ сообщений.

#### Сокет низкого уровня

SOCK\_RAW
Обеспечивает
непосредственный доступ к
коммуникационному протоколу.

### Коммуникационные домены

AF\_UNIX (PF\_UNIX)
AF\_INET (PF\_INET)
AF\_INET6 (PF\_INET6)
AF\_NS (PF\_NS)

#### AF\_UNIX

Локальное межпроцессное взаимодействие в пределах единой ОС. Используются внутренние протоколы.

#### AF\_INET

Взаимодействие процессов удаленных систем. Используется стек протоколов ТСР/IР.

## Двунаправленный канал int socketpair(int domain, int type, int protocol, int sv[2]);

Создается двунаправленный канал, напоминающий два неименованных канала, направленных в противоположные стороны.

# Создание сокета int socket(int domain, int type, int protocol);

Создает сокет заданного типа в заданном домене. Протокол чаще всего выбирается по умолчанию.

#### Поддержка различных типов сокетов в доменах

Домен:	AF UNIX	AF_INET
Тип сокета		
SOCK STREAM	Да	Да
SOCK DGRAM	Да	Да
SOCK SEQPACKET	Нет	Нет
SOCK RAW	Нет	Да

## Поддержка различных протоколов

#### Сокет

SOCK\_STREAM

SOCK DGRAM

SOCK RAW

SOCK RAW

#### Протокол

IPPROTO TCP (TCP)

IPPROTO UDP (UDP)

IPPROTO ICMP (ICMP)

IPPROTO RAW (IP)

#### Привязка сокета int bind(int socket, struct sockaddr \* addr, int len); Осуществляется привязка сокета к локальному адресу (получение сокетом имени). В некоторых случаях привязка происходит неявно.

#### Структура sockaddr

short sa\_family;

char sa\_data[14];

#### Структура sockaddr\_un

short sun\_family;

char sun\_path[108];

#### Структура sockaddr\_in

```
short sin_family;
u_short sin_port;
struct in_addr sin_addr;
char sin_zero[8];
```

## Адреса сокетов в различных доменах

UNIX домен

sockaddr un

AF_UNIX	2 ба
Имя файла	до 10

Internet домен

sockaddr in

AF_INET	т 2 байта √к	
port	2 байта	
ІР-адрес	<b>4 б</b> ғ)йта	
Не используется	86айт	

### Преобразование различных форматов IP-адресов

```
int inet aton(const char *cp,
     struct in addr *inp);
in addr tinet addr(const char *cp);
in addr t inet network(const char *cp);
char *inet ntoa(struct in addr in);
struct in addr inet makeaddr(int net,
     int host);
in addr t inet lnaof(struct in addr in);
in addr t inet netof(struct in addr in);
```

#### Создание очереди входящих запросов int listen(int socket, int backlog); Параметр backlog определяет максимальное число запросов, которые могут ожидать соединения. (Уже установленные соединения не учитываются)

### Прием входящего соединения

int accept(int socket,
 struct sockaddr \* clntaddr,
 int \* addrlen);

Блокирующий системный вызов.

# Установление соединения со стороны клиента

int connect(int socket,
 struct sockaddr \* srvaddr, int len);

Блокирующий системный вызов.


#### Получение данных

```
int recv(int s, char * msg, int len,
 int flags);
int recyfrom(int s, char * msg,
 int len, int flags,
 struct sockaddr * fromaddr,
 int * fromlen);
```


#### Отправка данных

```
int send(int s, char * msg, int len,
 int flags);
int sendto(int s, char * msg,
 int len, int flags,
 struct sockaddr * toaddr,
 int tolen);
```


#### Взаимодействие процессов с установлением соединения (UNIX)



#### Взаимодействие процессов без установления соединения (UNIX)



#### Взаимодействие процессов с установлением соединения (INET)



### Сравнение различных систем межпроцессного взаимодействия

	Каналы	FIFO	Сообще- ния	Разделя- емая па- мять	<b>Сокеты</b> (домен UNIX)
Простран- ство имен	_	Имя файла	Ключ	Ключ	Имя файла
Объект	Системный канал	Именован- ный канал	Очередь сообщений	Разделяемая область па- мяти	Коммуника- ционный узел
Создание объекта	pipe()	mknod()	msgget()	shmget()	socket()
Связывание	pipe()	open()	msgget()	shmat()	bind() connect()
Передача данных	read() write()	read() write()	msgrcv() msgsnd()	Непосред- ственный до- ступ темсру()	read() write() recv() send() recvfrom() sendto()
Уничтоже- ние	close()	<pre>close() unlink()</pre>	msgctl()	shmdt()	<pre>close() unlink()</pre>



#### Типы мультипрограммирования

- Системы пакетной обработки
- Системы разделения времени
- Системы реального времени

#### Разделение времени

Каждому процессу выделяется некоторый квант времени, так чтобы у каждого пользователя создавалась иллюзия, что он один работает в системе.

Когда выделять квант?

Какой выделять квант?

# Планирование по наивысшему приоритету (1)

- HPF (Highest priority first):
- С вытеснением процессов
- Без вытеснения процессов Проблема организации очереди.

## Планирование по наивысшему приоритету (2)

- Стратегия SJF (Shorted job first)
- Динамический приоритет:
- ✓ коэффициент а ожидание
- ✓ коэффициент b выполнение

# Планирование по наивысшему приоритету (3)

$$0 < a < b - FIFO$$

$$0 > b > a - LIFO$$

### Круговорот (1)

RR (Round robin)

- К текущая длина очереди.
- Т время цикла планирования (эпохи).
- t = T / K величина временного кванта.

### Круговорот (2)

Если Т — бесконечно, то метод вырождается в FIFO с приоритетами, соответствующими порядку поступления.

### Круговорот (3)

Время Т должно быть не очень большое, чтобы не страдали интерактивные пользователи, но и не очень маленькое, чтобы не возрастали накладные расходы на переключение контекстов.

### Модификации круговорота

- Круговорот со смещением квант времени каждого процесса пропорционален его статическому (задаваемому пользователем) приоритету.
- Использование для вычисления приоритета формулы исходя из стратегии SJF

### Модификации круговорота

- Использование двух очередей: ведущей и фоновой.
- Использование нескольких очередей. (Многоуровневый метод очередей с обратной связью)

### Очереди с обратной связью (1)

Новый процесс попадает в первую очередь. Отработав квант времени, перемещается во вторую и т.д. Таким образом, новый процесс работает до прихода следующего процесса, но не более, чем успел проработать предыдущий процесс.

### Очереди с обратной связью (2)

Обобщение метода ведущей и фоновой очереди. Каждый процесс несколько раз проходит одну очередь, прежде чем перемещается в другую очередь. Получаем несколько очередей с принципом планирования RR.

### Очереди с обратной связью (3)

Использование предыдущего метода побуждает пользователей разбивать сложные задания на несколько коротких простых.

#### Сравнение подходов Очереди с обратной связью и круговорот хорошо обслуживают короткие задания. Планирование по наивысшему приоритету позволяет повысить загруженность устройств. Можно использовать смешанные подходы.

### Многоуровневое планирование (1)

- Диспетчер (передача управления первому процессу в очереди) очень короткий.
- Краткосрочный планировщик (Поместить готовый процесс в очередь) выполняется часто.


### Многоуровневое планирование (2)

Долгосрочный планировщик (Пересчет приоритетов) выполняется долго, вызывается редко.


#### Планирование в Linux

Время процессора делится на эпохи. В пределах каждой эпохи каждому процессу предоставляется квант времени. Квант времени напрямую зависит от приоритета. Когда все процессы израсходуют свой квант времени, эпоха заканчивается.

#### Идеальная система



Время




Процесс 1


Процесс 2

Процесс 3

#### Реальная система



Время



Процесс 1

Процесс 2

Процесс 3


### Две задачи планировщика

- Реализация режима разделения времени (Квантование времени процессора)
- Ранжирование процессов (Вычисление и назначение приоритетов)

## Случаи освобождения процессора

- Происходит вызов планировщика
- Переход в состояние ожидания
- По истечении кванта времени
- При появлении более приоритетного процесса

### Очередь готовности



#### Политики планирования

- Планирование по дисциплине FIFO (приоритет статический)
- Планирование по дисциплине RR (приоритет статический)

### Дескриптор процесса (некоторые поля)

- Флаг перепланирования
- Политика планирования
- Базовый приоритет
- Счетчик тиков
- Приоритет реального времени

### Работа планировщика

- Подготовительный этап (обработка текущего процесса и определение состава очереди готовности)
- Основной этап (выбор из очереди готовности процесса для передачи ему процессора)

### Значения приоритетов

0 — 40 — обычные процессы

• 1001 — 1099 — процессы реального времени

### Некоторые особенности

- После fork() оставшийся
   родительскому процессу квант
   времени делится между
   родительским и дочерним процессом
- «Подыгрывание» приостановленным процессам:

счетчик=(счетчик>>1)+приоритет