Mécanique des fluides - S3

Equations de bilans Ι

Definition I.1. Bilan de masse (continuité)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + div(\rho \vec{v}) = 0$$

On en déduit l'équivalence : écoulement incompressible $\leftrightarrow div(\vec{v})$

Definition I.2. Bilan de quantité de mouvement

$$\rho \frac{d\vec{v}}{dt} = -grad(p) + \mu \Delta \vec{v} + \vec{f}$$

en développement la dérivé droite et en introduisant la viscosité cinématique $(\nu = \frac{\mu}{\rho})$:

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + g \ddot{r} \ddot{a} d. \vec{v} = -\frac{grad(p)}{\rho} + \nu \Delta \vec{v} + \frac{\vec{f}}{\rho}$$

Definition I.3. Loi de Newton

- Tenseur de contraintes : $\bar{\bar{\sigma}} = -p * \bar{\bar{I}} + \bar{\bar{\tau}}$
- Tenseur de contraintes visqueuses : $\bar{\bar{\tau}} = 2 \ \mu \ \bar{\bar{D}} + \eta \ div(\vec{v}) \ \bar{\bar{I}} = 2 \ \eta \ (\bar{\bar{D}} \frac{div(\vec{v})}{3} \bar{\bar{I}})$
- Tenseur du taux de déformation : $\bar{\bar{D}} = sym(grad(\vec{v}))$
- Taux de variation de volume : $div(\vec{v}) = tr(\bar{D})$
- Hypothese de Stockes sur les coéfficients de viscosité (viscosité de volume nulle) : $2\mu + 3\eta = 0$

On en déduit la force totale appliqué sur un solide immergé : $\vec{F} = \int_S \bar{\bar{\sigma}} \vec{n} \ dS$

Analyse des écoulements incompressibles \mathbf{II}

II.1Echelles caractéristiques

Definition II.1. Temps caractéristiques

- Temps caractéristiques de transport **advectif** (transport sur L à la vitesse V) : $T_a = \frac{L}{V}$
- Temps caractéristiques de transport **diffusif** (affectation de la ligne σ par la viscosité) : $T_d = \frac{\sigma^2}{\nu}$

Avec L la distance caractéristiques, T le temps caractéristiques et V la vitesse caractéristiques.

Definition II.2. Nombres caractéristiques

— Nombre de Strouhal : Caractéristise l'instationarité
$$St = \frac{T_a}{T} = \frac{L}{VT} \left\{ \begin{array}{l} St << 1 \rightarrow \text{quasi-permanent} \\ St \approx 1 \rightarrow \text{instationnaire} \\ St << 1 \rightarrow \text{fortement instationnaire} \end{array} \right.$$

— **Nombre de Reynolds** : Caractéristise les effets visqueux (matériaux géologique, bactéries, lubrifiaction ...)

$$Re = \frac{T_d}{T_a} = \frac{VL}{\nu} \approx \frac{\text{force d'inertie}}{\text{force de viscosit\'e}} \left\{ \begin{array}{l} Re << 1 \rightarrow \text{ecoulement rampant} \\ St \approx 1 \rightarrow \text{diffusion et advection du même ordre de grandeur} \\ St << 1 \rightarrow \text{effets de viscosit\'e n\'egligeables} \\ \end{array} \right.$$

$$- \text{Nombre de Froude} : St = \frac{V^2}{L \ g} \approx \frac{\text{force d'inertie}}{\text{force de pesanteur}}$$

Definition II.3. Couche limite (approfondie par la suite)

Distance à la paroie, notée σ , sur la quelle le milieu est affectée par la diffusion.

$$\sigma \approx \sqrt{\nu \ T_a} \approx \sqrt{\nu \ T_d}$$

II.2Rotation dans les écoulements