

# Eventos e interfaces *listener* do elevador (no CD)

# G.1 Introdução

Na Seção 10.22 de "Pensando em objetos", discutimos como funciona o tratamento de eventos em nossa simulação de elevador. Mencionamos que, para um objeto receber um evento, ele precisa registrar um ouvinte (*listener*) para aquele evento. Portanto, a classe desse objeto precisa implementar uma interface *listener* apropriada que contenha métodos que recebem um objeto evento como parâmetro. Nesta seção, apresentamos os eventos e as interfaces *listener* usados em nossa simulação.

### G.2 Eventos

As próximas oito figuras (Fig. G.1 a Fig. G.7) contêm os eventos do sistema. Cada evento herda da classe ElevatorModelEvent na Fig. G.1. Esta classe contém uma referência Location (linha 11) que representa onde o evento foi gerado – em nossa simulação, esta referência é o objeto Elevator ou o objeto Floor. A classe ElevatorModelEvent também contém uma referência Object (linha 14) que representa a fonte que gerou o evento. Os métodos getLocation (linhas 30 a 33) e getSource (linhas 42 a 45) devolvem as referências Location e Object, respectivamente. Observe que cada subclasse de ElevatorModelEvent (Fig. G.2 a Fig. G.7) fornece somente um construtor que chama o construtor da classe ElevatorModelEvent. Como mencionamos na Seção 10.22, dividir a classe ElevatorModelEvent em diversas subclasses de evento facilita a compreensão do tratamento de eventos em nossa simulação.

```
1  // ElevatorModelEvent.java
2  // Pacote básico de eventos na simulação de elevador
3  package com.deitel.jhtp4.elevator.event;
4
5  // Pacotes Deitel
6  import com.deitel.jhtp4.elevator.model.*;
7
8  public class ElevatorModelEvent {
9
10   // Location onde o ElevatorModelEvent foi gerado
11  private Location location;
12
13   // Object de origem que gerou o ElevatorModelEvent
```

Fig. G.1 Superclasse ElevatorModelEvent para eventos no modelo da simulação de elevador. (parte 1 de 2).

```
14
       private Object source;
15
16
       // construtor ElevatorModelEvent configura Location
17
       public ElevatorModelEvent( Object source, Location location )
18
19
          setSource( source );
20
          setLocation(location);
21
22
23
       // configura a Location de ElevatorModelEvent
24
       public void setLocation( Location eventLocation )
25
26
          location = eventLocation;
27
       }
28
29
       // obtém a Location de ElevatorModelEvent
30
       public Location getLocation()
31
32
          return location;
33
       }
34
35
       // configura a origem de ElevatorModelEvent
36
       private void setSource( Object eventSource )
37
38
          source = eventSource;
39
       }
40
41
       // obtém a origem de ElevatorModelEvent
42
       public Object getSource()
43
44
          return source;
45
       }
46
    }
```

Fig. G.1 Superclasse ElevatorModelEvent para eventos no modelo da simulação de elevador. (parte 2 de 2).

```
// BellEvent.java
   // Indica que a Bell tocou
   package com.deitel.jhtp4.elevator.event;
5
   // Pacotes Deitel
   import com.deitel.jhtp4.elevator.model*;
8
   public class BellEvent extends ElevatorModelEvent {
10
      // construtor BellEvent
11
      public BellEvent( Object source, Location location )
12
13
          super( source, location );
      }
14
    }
15
```

Fig. G.2 Subclasse BellEvent de ElevatorModelEvent indicando que a Bell tocou.

```
// ButtonEvent.java
 2
   // Indica que um Button mudou de estado
 3
   package com.deitel.jhtp4.elevator.event;
 5
    // Pacotes Deitel
 6
   import com.deitel.jhtp4.elevator.model.*;
8
   public class ButtonEvent extends ElevatorModelEvent {
10
       // construtor ButtonEvent
11
       public ButtonEvent( Object source, Location location )
12
13
          super( source, location );
14
       }
15
   }
```

Fig. G.3 Subclasse ButtonEvent de ElevatorModelEvent indicando que um Button mudou de estado.

```
// DoorEvent.java
   // Indica que uma Door mudou de estado
2
   package com.deitel.jhtp4.elevator.event;
5
   // Pacotes Deitel
   import com.deitel.jhtp4.elevator.model.*;
8
   public class DoorEvent extends ElevatorModelEvent {
9
10
      // construtor DoorEvent
11
      public DoorEvent( Object source, Location location )
12
13
         super( source, location );
14
      }
15
    }
```

Fig. G.4 Subclasse DoorEvent de ElevatorModelEvent indicando que uma Door mudou de estado.

```
// ElevatorMoveEvent.java
 2
   // Indica em que Floor o Elevator chegou ou do qual partiu
 3
   package com.deitel.jhtp4.elevator.event;
 4
 5
   // Pacotes Deitel
 6
   import com.deitel.jhtp4.elevator.model.*;
   public class ElevatorMoveEvent extends ElevatorModelEvent {
10
       // construtor ElevatorMoveEvent
11
       public ElevatorMoveEvent( Object source, Location location )
12
13
          super( source, location );
14
       }
15
    }
```

Fig. G.5 Subclasse ElevatorMoveEvent de ElevatorModelEvent indicando em que Floor o Elevator chegou ou do qual ele partiu.

```
// LightEvent.java
2
   // Indica em que Floor a Light mudou de estado
3
   package com.deitel.jhtp4.elevator.event;
5
    // Pacotes Deitel
6
    import com.deitel.jhtp4.elevator.model.*;
8
   public class LightEvent extends ElevatorModelEvent {
9
10
       // construtor LightEvent
11
       public LightEvent( Object source, Location location )
12
13
          super( source, location );
14
       }
15
    }
```

Fig. G.6 Subclasse LightEvent de ElevatorModelEvent indicando qual o Floor cuja Light mudou de estado.

A classe **PersonMoveEvent** (Fig. G.7) tem uma estrutura ligeiramente diferente daquela das outras classes de evento. A linha 11 declara o atributo **int ID**. Descobriremos no Apêndice I que a **ElevatorView** obtém este atributo através do método **getID** (linhas 22 a 25) para determinar qual **Person** enviou o evento.

```
// PersonMoveEvent.java
    // Indica que uma Person se moveu
3
   package com.deitel.jhtp4.elevator.event;
5
    // Pacotes Deitel
6
   import com.deitel.jhtp4.elevator.model.*;
8
   public class PersonMoveEvent extends ElevatorModelEvent {
9
10
      // identificador da Person que está enviando o Event
11
      private int ID;
12
13
       // construtor PersonMoveEvent
14
      public PersonMoveEvent( Object source, Location location,
15
          int identifier )
16
17
          super( source, location );
18
          ID = identifier;
19
20
21
       // devolve identificador
22
       public int getID()
23
24
          return(ID);
25
       }
26
    }
```

Fig. G.7 Subclasse PersonMoveEvent de ElevatorModelEvent indicando que uma Person se moveu.

## G.3 Listeners

As próximas oito figuras (Fig. G.8 a Fig. G.14) contêm as interfaces *listener* para a simulação do elevador. **BellListener** (Fig. G.8) fornece o método **bellRang** (linha 8), que é invocado quando a **Bell** toca. **ButtonListener** (Fig. G.9) fornece os métodos **buttonPressed** (linha 8) e **buttonReset** (linha 11), que esperam quando um

Button é pressionado ou desligado. DoorListener (Fig. G.10) fornece os métodos doorOpened (linha 8) e doorClosed (linha 11), que esperam pela abertura ou pelo fechamento de uma Door. ElevatorMoveListener (Fig. G.11) fornece os métodos elevatorDeparted (linha 8) e elevatorArrived (linha 11), que esperam as partidas e as chegadas do Elevator. LightListener (Fig. G.12) fornece os métodos lightTurnedOn (linha 8) e lightTurnedOff (linha 11) que esperam as mudanças de estado de Light. PersonMoveListener (Fig. G.13) fornece os métodos personCreated (linha 8), personArrived (linha 11), personDeparted (linha 14), personPressedButton (linhas 17 e 18), personEntered (linhas 21) e personExited (linha 24). Estes métodos esperam o momento durante o qual uma pessoa foi criada, chegou no Elevator, ou saiu dele, pressionou um Button, entrou no Elevator ou saiu da simulação, respectivamente. Finalmente, ElevatorModelListener (Fig. g.14) herda comportamentos de todas as interfaces listener. A ElevatorView utiliza a interface ElevatorModelListener na Seção 13.17 e no Apêndice I para receber eventos do ElevatorModel.

```
1  // BellListener.java
2  // Método invocado quando a Bell tocou
3  package com.deitel.jhtp4.elevator.event;
4
5  public interface BellListener {
6
7   // invocado quando Bell tocou
8  public void bellRang( BellEvent bellEvent );
9 }
```

Fig. G.8 Método da interface BellListener para quando a Bell tocou.

```
// ButtonListener.java
   // Método invocado quando Button foi pressionado ou desligado
   package com.deitel.jhtp4.elevator.event;
5
   public interface ButtonListener {
6
7
      // invocado quando Button foi pressionado
8
      public void buttonPressed( ButtonEvent buttonEvent );
9
10
      // invocado quando Button foi desligado
11
      public void buttonReset( ButtonEvent buttonEvent );
12
```

Fig. G.9 Métodos da interface ButtonListener para quando o Button foi pressionado ou desligado.

```
// DoorListener.java
2
    // Métodos invocados quando Door foi aberta ou fechada
3
   package com.deitel.jhtp4.elevator.event;
5
   public interface DoorListener {
6
7
      // invocado quando a Door abriu
8
      public void doorOpened( DoorEvent doorEvent );
9
10
      // invocado quando a Door fechou
11
      public void doorClosed( DoorEvent doorEvent );
12
    }
```

Fig. G.10 Métodos da interface DoorListener para quando a Door abriu ou fechou.

```
// ElevatorMoveListener.java
2
   // Métodos invocados quando Elevator chegou ou partiu
3
   package com.deitel.jhtp4.elevator.event;
5
   public interface ElevatorMoveListener {
6
7
      // invocado quando Elevator partiu
8
      public void elevatorDeparted( ElevatorMoveEvent moveEvent );
9
10
      // invocado quando Elevator chegou
11
      public void elevatorArrived( ElevatorMoveEvent moveEvent );
12
   }
```

Fig. G.11 Métodos da interface ElevatorMoveListener para quando o Elevator partiu de um Floor ou chegou em um.

Fig. G.12 Método da interface LightListener para quando a Light ligou ou desligou.

```
// PersonMoveListener.java
   // Métodos invocados quando a Person se moveu
   package com.deitel.jhtp4.elevator.event;
 4
 5
   public interface PersonMoveListener {
 6
 7
       // invocado quando a Person foi instanciada no modelo
 8
      public void personCreated( PersonMoveEvent moveEvent );
 9
10
       // invocado quando a Person chegou no elevador
11
       public void personArrived( PersonMoveEvent moveEvent );
12
13
       // invocado quando a Person saiu do elevador
14
      public void personDeparted( PersonMoveEvent moveEvent );
15
16
       // invocado quando a Person pressionou o Button
17
      public void personPressedButton(
18
          PersonMoveEvent moveEvent );
19
20
       // invocado quando a Person entrou no Elevator
21
      public void personEntered( PersonMoveEvent moveEvent );
22
23
       // invocado quando a Person saiu da simulação
24
      public void personExited( PersonMoveEvent moveEvent );
25
    }
```

Fig. G.13 Métodos da interface PersonMoveListener para quando a Person se moveu.

```
1  // ElevatorModelListener.java
2  // Listener para ElevatorView a partir de ElevatorModel
3  package com.deitel.jhtp4.elevator.event;
4
5  // ElevatorModelListener herda todas as interfaces Listener
6  public interface ElevatorModelListener extends BellListener,
7  ButtonListener, DoorListener, ElevatorMoveListener,
8  LightListener, PersonMoveListener {
9 }
```

**Fig. G.14** A interface **ElevatorModelListener** permite que o modelo envie todos os eventos para a visão.

# G.4 Diagramas de componentes revisitados

Na Seção 13.17, apresentamos o diagrama de componentes para a simulação do elevador. Em nossa simulação, a **ElevatorView** e todos os objetos no modelo importam o pacote **event**. A Fig. G.15 apresenta o diagrama de componentes para o pacote **event**. Cada componente no pacote **event** é mapeado para uma classe da Fig. G.1 à Fig. G.14. De acordo com o diagrama de componentes, **ElevatorView.java** do pacote **event**. Também de **event**. Em Java, esta agregação se traduz na classe **ElevatorView** importando o pacote **event**. Também de acordo com a Fig. G.15, o pacote **model** agrega o pacote **event** – i.e., cada componente no pacote **model** contém uma agregação com todos os componentes no pacote **event** (mostramos todos os componentes do pacote **model** em um diagrama de componentes separado, no Apêndice H). Em Java, esta agregação se traduz para cada classe no pacote **model** que importa o pacote **event**.

Isto conclui o apêndice sobre os eventos e as interfaces *listener* da simulação do elevador. Esperamos que você tenha achado esta referência muito útil para o material sobre o tratamento de eventos discutido na Seção 10.22 de "Pensando em objetos". Nos próximos dois apêndices, implementamos o projeto para o modelo e a visão, e fornecemos os diagramas de componentes para os pacotes **model** e **view**.




Fig. G.15 Diagrama de componentes para o pacote event.