Scambio di messaggi: socket

Il meccanismo più potente e flessibile per lo scambio delle informazioni attualmente in uso è quello fornito da dai protocolli TDP e UDP, che sono il fondamento di Internet così come la conosciamo oggi. Il principale vantaggio è quello di poter trasferire dati tra processi in computer diversi, mentre in tutti gli altri casi il sistema è limitato a un solo computer.

Lo scambio di dati utilizzando il protocollo TCP è un po' complicato e fa riferimento a concetti che verranno pienamente affrontati il prossimo anno, come client-server, servizi con e senza connessione e altro ancora. Per ora quindi ci concentreremi sull'uso del protocollo UDP, più simile ai sistemi che abbiamo già visto e dalla realizzazione più semplice.

Un socket (PRESA DI CORRENTE) è un punto di comunicazione tra due processi, ed è formato dall'unione di un indirizzo e da una porta.

L'indirizzo identifica a quale host deve essere consegnato il messaggio, mentre porta identifica lo specifico processo che deve ricevere il messaggio.

Perché una comunicazione sia possibile, occorrono **due** socket, sorgente e destinazione. La creazione quindi di un sistema di comunicazione è un processo formato da più passi:

1. Creare il socket

Si effettua con la funzione socket(). Nel nostro caso la chiamata tipica è s = socket(AF INET, SOCK DGRAM, 0)

2. Identificare il socket (o "dargli un nome")

Il socket appena creato è sostanzialmente vuoto, più simile a un buco nel muro che a una presa di corrente. Come sappiamo, dobbiamo fornigli un indirizzo IP e una porta, e inserirlo in un'apposita struttura chiamata struct sockaddr_in indirizzo;

In particolare, useremo il nostro indirizzo ip e chiederemo al sistema operativo di scegliere una qualsiasi porta libera, a meno che non abbiamo preferenze per una porta particolare. La chiamata assumerà un aspetto simile a

```
bind(s, (struct sockaddr *)&indirizzo,
sizeof(indirizzo);
```

3. Sul trasmittente (client), spedire un messaggio

E' il punto più interessante, ma anche il più complicato, che si realizza con la funzione sendto(). La funzione è dotata di parecchi parametri: il socket appena creato, indirizzo e porta di destinazione, un buffer contenente il messaggio da trasferire e qualche flag di controllo. Un aspetto tipico potrebbe essere sendto(s, messaggio, strlen(messaggio), 0,

```
sendto(s, messaggio, strlen(messaggio), 0,
(struct sockaddr *)&dati_server,
sizeof(dati server))
```

4. Sul ricevente (server), ricevere un messaggio

Come nel caso di una ricetrasmittente radio, il ricevente deve essere in ascolto sul "canale" giusto per poter ricevere un messaggio e questo avverrà usando bind() settato su una specifica porta. Dopo di che, userà la funzione recvfrom(), che ha una struttura di parametri analoga a sendto()

```
recvfrom(s, buffer, sizeof(buffer), 0, (struct sockaddr *)&dati_client, &dimensione_ind);
La funzione non è bloccante: occorre controllare che resistuisca una valore diverso da zero per sapere se ha effettivamente ricevuto un pacchetto.
```

5. Proseguire nel dialogo

Dato che il server ha ricevuto indirizzo IP e porta utilizzata dal client nella struttura dati_cliente, può spedire messaggi in risposta al client utilizzando sendto. Il "dialogo" può proseguire nei due sensi senza limitazioni

6. Chiudere il socket

Anche se non strettamente necessarrio, dato che non esiste una vera e propria connessione tra server e client, è opportuno chiudere il socket per liberare le strutture di gestione nel sistema operativo. close(fd);

FARE IMMAGINE ESPLICATIVA

Qui trovate un esempio completo e funzionante di trasmissione UDP, basato su quanto è stato spiegato. Occorre dire che il linguaggio C in questo caso risulta estremamente verboso e ripetitivo, ma quasi tutti i linguaggi di programmazione moderni sono dotati di librerie che rendono la programmazione dei socket estremamete compatta e comprensibile. Per esempio, in Java, potete guardare un server e un client oppure, se volete una versione multithread, qui. In C#, potete guardare qui.

Esercizi

Quiz

Multiple choice Telcomando/telecomandato Shared memory

Programmazione multithread

Nel caso appena visto, due processi possono cooperare, ma con una certa difficoltà: i metodi di comunicazione risultano difficili da utilizzare, con limitato scambio di informazione, problemi di sincronizzazione, spesso tutti contemporaneamente. Molti di queste limitazioni possono essere evitate quando si utilizzano i thread.

Ricordiamo dall'anno scorso, che i thread (o processi leggeri) sono linee di esecuzione all'interno dello stesso processo: come tali, i thread condividono interamente la memoria, riducendo la necessità dei casi di diavolerie come pipe, e socket dato che una memoria è condivisa, una variabile globale sarà accessibile da tutti! In più, dato che i processori sono in grado di gestire più thread anche sullo stesso core, il cambio di contesto più avvenire in modo molto rapido.

Anche in questo caso però, non è sempre rose e viole: il fatto di poter accedere e modificare le variabili in modo non prevedibile introduce una serie di problemi,