#### МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)"

Физтех-школа радиотехники и компьютерных технологий

Отчёт по лабораторной работе № 2.1.4 "Определение теплоемкости твердых тел"

Выполнил: Студент гр. Б01-305 Миннахметов Артур

#### 1 Введение

**Цель работы:** 1) прямое измерение кривых нагревания  $T_{heat}(t)$  и охлаждения  $T_{cool}(t)$  пустого калориметра и системы «калориметр + твердое тело»; 2) определение коэффициента теплоотдачи стенок калориметра; 3) определение теплоемкости пустого калориметра и удельной теплоемкости твердого тела

В работе используются: калориметр с нагревателем и термометром сопротивления; универсальный вольтметр B7-78/3 в режиме омметра, измеритель температуры - термопара К-типа совместно с универсальным вольтметром B7-78/2, источник питания GPS-72303, универсальные вольтметры B7-78/3 (в режиме амперметра) и КЕІТНЬЕУ (в режиме вольтметра) для измерения мощности нагревателя, компьютерная программа АКИП для сопряжения персонального компьютера и универсальных вольтметров B7-78/2 и B7-78/3.

В данной работе измерение теплоемкости твердых тел производится по стандартной схеме. Исследуемое тело помещается в калориметр с нагревателем мощностью P. Пусть  $\Delta Q$  – количество тепла, подведенное к системе «тело + калориметр» за время  $\Delta t$ , а  $\Delta T$  – изменение её температуры, произошедшее в результате подвода тепла  $\Delta Q$ . Тогда согласно определению теплоемкость системы «тело + калориметр» будет равна:

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta T}.\tag{1}$$

Температура внутри калориметра надежно измеряется термометром (в нашем случае — термометром сопротивления). В реальных условиях  $\Delta Q \neq P\Delta t$ , так как часть энергии, выделенной нагревателем, уходит из калориметра благодаря теплопроводности его стенок. В результате количества тепла  $\Delta Q = C\Delta T$ , подведенное к системе «тело + калориметр» будет меньше  $P\Delta t$  на величину тепловых потерь:

$$C\Delta T = P\Delta t - \lambda \left(T - T_{K}\right) \Delta t,\tag{2}$$

где  $\lambda$  – коэффициент теплоотдачи стенок калориметра, T – температура тела и калориметра,  $T_{\rm K}$  – температура окружающего калориметр воздуха (комнатная).

Уравнение (2) является основной расчетной формулой работы. В дифференциальной форме для процессов нагревания и охлаждения (P=0) соответственно оно имеет следующий вид:


$$CdT = Pdt - \lambda \left[ T_{heat}(t) - T_{K}(t) \right] dt, \tag{3}$$

$$Cdt = -\lambda \left[ T_{cool}(t) - T_{K}(t) \right] dt, \tag{4}$$

где P — мощность нагревателя,  $\lambda$  — коэффициент теплоотдачи стенок калориметра, t — время, измеряемое от момента включения нагревателя,  $T_{heat}(t)$  — температура тела в момент времени t на кривой нагревания,  $T_{cool}(t)$  — температура тела в момент времени t на кривой охлаждения,  $T_{\rm K}(t)$  — температура окружающего калориметр воздуха (комнатная) в момент времени t, dt — время, в течение которого температура тела изменилась на dT.

#### 1.1 Эксперементальная установка

Установка состоит из калориметра с пенопластовой изоляцией, помещенного в ящике из многослойной клееной фанеры. Внутренние стенки калориметра выполнены из материала с



высокой теплопроводностью. Надежность теплового контакта между телом и стенками обеспечивается их формой: они имеют вид усеченных конусов и плотно прилегают друг к другу.

Для выталкивания образца служит винт в донышке внутренней стенки калориметра. В стенку калориметра вмонтированы спираль нагревателя (СН) и спираль термометра сопротивления (далее термометр или терморезистор).

Экспериментально измеряемые данные:

- 1.  $R_{heat}(t)$  кривая зависимости термометра сопротивления от времени при нагревании калориметра с телом при P=const .
- 2.  $R_{cool}(t)$  кривая зависимости термометра сопротивления от времени при охлаждении калориметра с телом при P=0(нагреватель выключен!).
- 3.  $T_{\rm K}(t)$  кривая зависимости комнатной температуры от времени

Кривые  $R_{heat}(t)$ ,  $R_{cool}(t)$  и  $T_{\rm K}(t)$  записываются по точкам с шагом по оси времени  $\Delta t=1$  с при помощи компьютерной программы АКИП, напрямую (через USB разъем) связанную с цифровыми вольтметрами B7-78/2 и B7-78/3, работающими соответственно в режиме измерения температуры (термопара K-типа) и омметра с подключением по 4-х проводной схеме.

#### 1.2 Методика эксперемента

Температура измеряется термометром сопротивления. Сопротивление проводника изменяется с температурой по закону

$$R_T = R_{273}(1 + \alpha(T - 273)),\tag{5}$$

где  $R_T$  – сопротивление термометра про  $T^{\circ}C$ ,  $R_0$  – его сопротивление при  $0^{\circ}C$ ,  $\alpha$  – температурный коэффициент сопротивления.

Выразим сопротивление  $R_{273}$  через измеренное значение R – сопротивление термометра при комнатной температуре. Согласно (5), имеем

$$R_{273} = \frac{R}{1 + \alpha (T_{\rm K} - 273)},\tag{6}$$

Подставляя (6) в (5), найдём:

$$T(R_T) = 273 + \frac{R_T}{\alpha R_K} \left[ 1 + \alpha (T_K - 273) \right] - \frac{1}{\alpha}$$
 (7)

Формула (7) позволяет легко пересчитать кривые  $R_{heat}(t)$ ,  $R_{cool}(t)$  в кривые  $T_{heat}(t)$ ,  $T_{cool}(t)$ . Входящий в формулу температурный коэффициент сопротивления меди равен  $\alpha = 4.28 * 10^{-3-1}$ .

Из уравнения (4) при  $T_{\rm K}(t) = T_{\rm K} = const$ :

$$CdT_{cool} = -\lambda \left[ T_{cool} - T_{K} \right] dt \tag{8}$$

Это дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными  $T_{cool}$  и t:

$$\frac{CdT_{cool}}{-\lambda \left[T_{cool} - T\right]} = dt \tag{9}$$

После интегрирования в пределах от  $t=0\ (T_{cool}=T)$  до произвольного момента времени t:

$$\frac{-C}{\lambda} ln \frac{T_{cool} - T_{K}}{T - T_{K}} = t \tag{10}$$

Отсюда находим явную зависимость от времени:

$$T_{cool}(t) = (T - T_{K})e^{\frac{-\lambda}{C}t} + T_{K}$$

$$\tag{11}$$

Уравнение (11) легко спрямляется в координатах  $(ln\frac{T_{cool}-T_{\rm K}}{T-T_{\rm K}},\ t)$ . Тангенс угла наклона данной прямой позволяет определить отношение искомых величин  $\frac{\lambda}{C}$ .

Из уравнения (3) при  $T_{\rm K}(t) = T_{\rm K} = const$ :

$$CdT_{heat} = Pdt - \lambda \left[ T_{heat} - T_{K} \right] dt \tag{12}$$

Это дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными  $T_{heat}$  и t:

$$\frac{CdT_{heat}}{P - \lambda \left[ T_{heat} - T \right]} = dt \tag{13}$$

После интегрирования в пределах от t=0  $(T_{heat}=T_{\rm K})$  до произвольного момента времени t:

$$\frac{-C}{\lambda} \ln \frac{P - \lambda (T_{heat} - T)}{P} = t \tag{14}$$

Отсюда находим явную зависимость от времени:

$$T_{heat}(t) = \frac{P}{\lambda} (1 - e^{-\frac{\lambda}{C}t}) + T_{K}$$
(15)

Уравнение (15) позволяет по найденному ранее из кривой охлаждения отношению  $\frac{\lambda}{C}$  определить  $\lambda$ , а зная  $\lambda$  и  $\frac{\lambda}{C}$  легко найти искомую теплоемкость .

Метод измерений величин и  $\lambda$  рассмотренный выше, дает хорошие результаты при стабильной комнатной температуре во время проведения эксперимента и является по своей сути интегральным. и  $\lambda$  определяются из уравнений (11) и (15), которые следуют из уравнений (3) и (4) после их интегрирования. При существенных колебаниях комнатной температуры ( $\sim 2-3~^0C$ ) интегральные уравнения (11) и (15) могут привести к достаточно большой погрешности в определении величин и  $\lambda$ . В этом случае следует использовать дифференциальные методы, основанные на измерении величин  $\left(\frac{dT}{dt}\right)_{heat}$  и  $\left(\frac{dT}{dt}\right)_{cool}$  в окрестностях каких-либо «удобных» точек. К таким «удобным» точкам относится точка на кривой нагревания, при которой температура калориметра совпадает с комнатной. Действительно, дифференцируя уравнение (3) по времени при  $T_{heat}(t) = T_{\rm K}(t)$ , получим простую и удобную формулу для определения теплоемкости :

$$C = \frac{P}{(dT_{heat}/dt)_{T=T_{K}}} \tag{16}$$

Она дает хорошие результаты, если ее применение никак не связано с моментом включения нагревателя. Причина проста: сразу после включения нагревателя в калориметре происходят переходные процессы формирования тепловых потоков, которые не описываются уравнением (3) и соответственно уравнением (16). Чтобы обойти данную трудность, перед включением нагревателя необходимо охладить калориметр до температуры на  $\sim 2-5~^{o}C$  ниже комнатной. В этом случае при подходе к точке  $T_{heat}(t) = T_{\rm K}(t)$  все переходные процессы уже закончатся и уравнение (16) будет корректным.

Другими «удобными» точками для определения и  $\lambda$  являются точки при одной и той же температуре T на кривых нагревания  $T_{heat}(t)$  и охлаждения  $T_{cool}(t)$  соответственно. Действительно продифференцируем уравнения (3) и (4) по времени:

$$C\left(\frac{dT}{dt}\right)_{heat} = P - \lambda \left[T_{heat}(t) - T_{K}(t)\right]$$
(17)

$$C\left(\frac{dT}{dt}\right)_{cool} = -\lambda \left[T_{cool}(t) - T_{K}(t)\right]$$
(18)

Определим  $A = \left(\frac{dT}{dt}\right)_{heat}$  и  $B = \left(\frac{dT}{dt}\right)_{cool}$  при одной и той же температуре T на кривых  $_{heat}(t)$  и  $T_{cool}(t)$  соответственно. Тогда с учетом введенных обозначений, решая систему уравнений (17) и (18), получим следующие выражения для и  $\lambda$ :

$$\lambda = \frac{P}{(T - T_2)(1 - \frac{A}{B}) + T_2 - T_1} \tag{19}$$


$$C = \frac{P}{A - B + A\frac{T_1 - T_2}{T - T_1}} \tag{20}$$

где  $T_1$  и  $T_2$  – комнатная температура в моменты времени  $t=t_1$  и  $t=t_2$ , когда  $T_{heat}(t_1)=T_{cool}(t_2)=T$ .


В случае равенства комнатных температур, когда  $T_{\rm K1}=T_{\rm K2}=T_{\rm K}$  формулы (19) и (20) упрощаются

$$\lambda = \frac{P}{(T - T_{\rm K})(1 - \frac{A}{B})} \tag{21}$$

$$C = \frac{P}{A - B} \tag{22}$$



Следует иметь в виду, что определение величины B на кривой охлаждения  $T_{cool}(t)$  необходимо производить на участках кривой достаточно далеких от момента выключения нагревателя, после того как в калориметре закончатся переходные процессы «переполюсовки» тепловых потоков. Корректный интервал времени для определения B можно определить экспериментально из кривой  $T_{cool}(t)$ , спрямляя ее в координатах  $(ln\frac{T_{cool}-T_{\rm K}}{T-T_{\rm K}},t)$ , после чего исключить из рассмотрения начальный нелинейный участок:



# 2 Ход работы

### 2.1 Измерения

1. Некоторые данные с установки:

$$m_{ ext{медь}} = 567.5 \pm 0.5 \; \Gamma,$$
  $m_{ ext{железо}} = 814.8 \pm 0.5 \; \Gamma.$ 

2. График для изменения напряжения представлен в приложении

## 2.2 Обработка

## 3 Выводы

Бла, бла, бла...