

# UNIVERSIDAD DE GRANADA

# Servidores Web de Altas Prestaciones

Práctica 6 – Servidor de Disco NFS

Arturo Alonso Carbonero

# ÍNDICE

- 1. Objetivos básicos
  - 1.1. Configuración del servidor
  - 1.2. Montar la carpeta exportada en las máquinas cliente
- 2. Objetivos extra
  - 2.1. Configuración permanente
  - 2.2. Configuración de seguridad en el servidor NFS
- 3. Referencias

#### 1. Objetivos básicos

#### 1.1. Configuración del servidor

Para poder realizar esta práctica, es necesario crear una nueva máquina que actúe como servidor NFS. En este caso, la máquina tendrá el mismo sistema operativo que el resto y la misma configuración de red, y se llamará **NFS-alonsoarturo**.

```
alonsoarturo@NFS-alonsoarturo:~$ ip -c a

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever

2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 100

link/ether 08:00:27:93:00:e3 brd ff:ff:ff:ff:
inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
    valid_lft 86399sec preferred_lft 86399sec
inet6 fe80::a00:27ff:fe93:e3/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever

3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 100

link/ether 08:00:27:b0:61:52 brd ff:ff:ff:ff:
inet 192.168.250.12/24 brd 192.168.250.255 scope global dynamic enp0s8
    valid_lft 599sec preferred_lft 599sec
inet6 fe80::a00:27ff:feb0:6152/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

Red de la máquina NFS

Para poder hacer uso del servicio NFS, es necesario instalarlo. Para ello, ejecutamos el comando **sudo apt-get install nfs-kernel-server nfs-common rpcbind**. A continuación, creamos el directorio a compartir: /datos/compartido/. Es necesario otorgar al directorio todos los permisos para que el resto de máquinas tengan acceso y, además, cambiar el dueño del directorio a *nobody*.

```
alonsoarturo@NFS-alonsoarturo:~$ sudo chown nobody:nogroup /datos/compartido/
alonsoarturo@NFS-alonsoarturo:~$ sudo chmod -R 777 /datos/compartido/

Cambio de dueño y permisos

alonsoarturo@NFS-alonsoarturo:~$ ls -lai /datos/
total 12
403888 drwxr-xr-x 3 root root 4096 jun 3 20:30
2 drwxr-xr-x 24 root root 4096 jun 3 20:30
104048 drwxrwxrwx 2 nobody nogroup 4096 jun 3 20:30
```

Directorio

A continuación, modificamos el fichero /etc/exports añadiendo la línea de la siguiente imagen para otorgar permiso al resto de máquinas sobre el directorio.

```
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
# to NFS clients. See exports(5).
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
# /datos/compartido/ 192.168.250.4(rw) 192.168.250.3(rw)
```

Finalmente, reiniciamos el servicio NFS y comprobamos su estado.

```
alonsoarturo@NFS-alonsoarturo: $ sudo service nfs-kernel-server restart
alonsoarturo@NFS-alonsoarturo: $ sudo service nfs-kernel-server status

nfs-server.service - NFS server and services
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Sat 2023-06-03 20:38:59 CEST; 4s ago
Process: 955 ExecStopPost=/usr/sbin/exportfs -f (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 954 ExecStopPost=/usr/sbin/exportfs -au (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 955 ExecStop=/usr/sbin/rpc.nfsd 0 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 965 ExecStart=/usr/sbin/rpc.nfsd $RPCNFSDARGS (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 965 ExecStart=/usr/sbin/exportfs -r (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 965 (code=exited, status=0/SUCCESS)


jun 03 20:38:58 NFS-alonsoarturo systemd[1]: Starting NFS server and services...
jun 03 20:38:59 NFS-alonsoarturo exportfs[964]: exportfs: /etc/exports [2]: Neither 'subtree_check' jun 03 20:38:59 NFS-alonsoarturo exportfs[964]: Assuming default behaviour ('no_subtree_check').
jun 03 20:38:59 NFS-alonsoarturo exportfs[964]: exportfs: /etc/exports [2]: Neither 'subtree_check' jun 03 20:38:59 NFS-alonsoarturo exportfs[964]: Assuming default behaviour ('no_subtree_check').
jun 03 20:38:59 NFS-alonsoarturo exportfs[964]: Assuming default behaviour ('no_subtree_check').
jun 03 20:38:59 NFS-alonsoarturo exportfs[964]: NOTE: this default has changed since nfs-utils ver jun 03 20:38:59 NFS-alonsoarturo exportfs[964]: NOTE: this default has changed since nfs-utils ver jun 03 20:38:59 NFS-alonsoarturo exportfs[964]: NOTE: this default has changed since nfs-utils ver jun 03 20:38:59 NFS-alonsoarturo exportfs[964]: NOTE: this default has changed since nfs-utils ver jun 03 20:38:59 NFS-alonsoarturo exportfs[964]: NOTE: this default has changed since nfs-utils ver jun 03 20:38:59 NFS-alonsoarturo exportfs[964]: NOTE: this default has changed since nfs-utils ver jun 03 20:38:59 NFS-alonsoarturo exportfs[964]: NOTE: this default has changed since nfs
```

Servicio funcionando correctamente

#### 1.2. Montar la carpeta exportada en las máquinas cliente

Para poder acceder al directorio compartido por el servidor desde el resto de máquinas, es necesario configurar NFS en las mismas. Para ello, lo instalamos ejecutando **sudo apt-get install nfs-commons rpcbind**. A continuación, creamos el directorio en el que montaremos el del servidor. En este caso será /home/alonsoarturo/datos/. De nuevo, otorgamos los permisos necesarios al directorio ejecutando **chmod** -R 777 /home/alonsoarturo/datos/.

Finalmente, ejecutamos el comando **sudo mount 192.168.250.12:/datos/compartido//home/alonsoarturo/datos/** para montar el directorio origen en el local. Para comprobar el resultado, realizamos modificaciones en el servidor para ver si ocurren de igual forma en las máquinas cliente.



Máquina M2

#### 2. Objetivos extra


#### 2.1. Configuración permanente

Para hacer que la configuración sea permanente, esto es, que se aplique al arrancar las máquinas, basta con añadir la línea de la siguiente imagen al fichero /etc/fstab.

```
alonsoarturo@m1-alonsoarturo:~$ cat /etc/fstab
 /etc/fstab: static file system information.
 Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
  that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
 <file system> <mount point>
                                   <type> <options>
                                                              <dump>
 / was on /dev/sda1 during installation
UUID=c2c4278d-69f6-4470-8f02-934abc3ed700 /
                                                                ext4
                                                                         errors=remount-ro 0
'swapfile
                                                                                                    Θ
                                              none
                                                                swap
                                                                                           Ω
192.168.250.12:/datos/compartido/home/alonsoarturo/datos/nfsauto,noatime,nolock,bg,nfsvers=3,intm
tcm.actimeo=1800 0 0
```

Configuración en /etc/fstab

En este caso, es necesario desactivar la configuración de **iptables** de prácticas anteriores, pero el funcionamiento es el adecuado.



Configuración aplicada en el arranque

#### 2.2. Configuración de seguridad en el servidor NFS

Para poder aplicar seguridad en el servidor NFS, es necesario configurar el cortafuegos **iptables**. Para ello, he creado un script (denegarTraficoEntrante.sh) con las reglas necesarias para restablecer la configuración por defecto, denegar todo el tráfico entrante y permitir únicamente el acceso a las máquinas M1 y M2 a través de los puertos que emplearemos, los cuales se configurarán más adelante (2000, 2001 y 2002), para el tráfico de NFS, así como abrir los puertos que NFS emplea por defecto (111 y 2049).

```
GNU nano 2.9.3
                                                denegarTraficoEntrante.sh
#!/bin/bash
# Eliminar todas las reglas
iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t mangle -F
iptables -t mangle -X
# Denegar el tráfico entrante
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD DROP
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# NFS sobre TCP
# Entrada
iptables -A INPUT -s 192.168.250.4,192.168.250.3 -p tcp -m multiport --dports 111,2049,2000,2001 -m$ iptables -A OUTPUT -d 192.168.250.4,192.168.250.3 -p tcp -m multiport --sports 111,2049,2000,2001 -$
# Salida
iptables -A INPUT -s 192.168.250.4,192.168.250.3 -p tcp -m multiport --sports 111,2049,2000,2001 -m$
iptables -A OUTPUT -d 192.168.250.4,192.168.250.3 -p tcp -m multiport --dports 111,2049,2000,2001 -$
# NFS sobre UDP
# Entrada
iptables -A INPUT -s 192.168.250.4,192.168.250.3 -p udp -m multiport --dports 111,2049,2000,2002 -m$
iptables -A OUTPUT -d 192.168.250.4,192.168.250.3 -p udp -m multiport --sports 111,2049,2000,2002 -$
‡ Salida
iptables -A INPUT -s 192.168.250.4,192.168.250.3 -p udp -m multiport --sports 111,2049,2000,2002 -m
iptables -A OUTPUT -d 192.168.250.4,192.168.250.3 -p udp -m multiport --dports 111,2049,2000,2002
```

Configuración iptables

```
NFS sobre TCP
# Entrada
iptables -A INPUT -s 192.168.250.4,192.168.250.3 -p tcp -m multiport --dports 111,2049,2000,2001 -m
state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -d 192.168.250.4,192.168.250.3 -p tcp -m multiport --sports 111,2049,2000,2001 -m
 state -- state ESTABLISHED - j ACCEPT
 Salida
iptables -A INPUT -s 192.168.250.4,192.168.250.3 -p tcp -m multiport --sports 111,2049,2000,2001 -m
state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -d 192.168.250.4,192.168.250.3 -p tcp -m multiport --dports 111,2049,2000,2001 -m
 state -- state NEW, ESTABLISHED - j ACCEPT
  NFS sobre UDP
 Entrada
iptables -A INPUT -s 192.168.250.4,192.168.250.3 -p udp -m multiport --dports 111,2049,2000,2002 -m
state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -d 192.168.250.4,192.168.250.3 -p udp -m multiport --sports 111,2049,2000,2002 -m
 state -- state ESTABLISHED - j ACCEPT
 Salida
iptables -A INPUT -s 192.168.250.4,192.168.250.3 -p udp -m multiport --sports 111,2049,2000,2002 -m
state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -d 192.168.250.4,192.168.250.3 -p udp -m multiport --dports 111,2049,2000,2002 -m

state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Una vez hemos aplicado la configuración del cortafuegos, ejecutando el script mediante la orden **bash**, es necesario configurar los puertos para NFS. Para ello, creamos (si no existe) y editamos el fichero /*etc/sysctl.d/swap-nfs-ports.conf* donde añadiremos las líneas de la imagen siguiente. Emplearemos el puerto 2001 para *tcp* y 2002 para *udp* para el servicio **nlockmgr**.

```
GNU nano 2.9.3 /etc/sysctl.d/swap-nfs-ports.conf

fs.nfs.nlm_tcpport = 2001
fs.nfs.nlm_udpport = 2002
```

Configuración de puertos 2001 y 2002 para nlockmar

Para el servicio **mountd**, modificamos el fichero /**etc/default/nfs-kernel-server** y añadimos a la línea de la siguiente imagen el puerto, en este caso 2000, mediante la opción **-p**.

```
GNU nano 2.9.3 /etc/default/nfs-kernel-server

# Number of servers to start up
RPCNFSDCOUNT=8

# Runtime priority of server (see nice(1))
RPCNFSDPRIORITY=0

# Options for rpc.mountd.
# If you have a port-based firewall, you might want to set up
# a fixed port here using the --port option. For more information,
# see rpc.mountd(8) or http://wiki.debian.org/SecuringNFS
# To disable NFSu4 on the server. specify '--no-nfs-version 4' here
RPCMOUNTDOPTS="--manage-gids -p 2000"
```

Configuración del puerto 2000 para mountd

Finalmente, lanzamos el nuevo archivo de configuración mediante el comando **sudo systctl** --system y reiniciamos el servicio ejecutando **sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart**.

```
alonsoarturo@NFS-alonsoarturo:~$ sudo sysctl --system
 Aplicando /etc/sysctl.d/10-console-messages.conf...
kernel.printk = 4 4 1 7
* Aplicando /etc/sysctl.d/10-ipv6-privacy.conf...
net.ipv6.conf.all.use_tempaddr = 2
net.ipv6.conf.default.use_tempaddr = 2
* Aplicando /etc/sysctl.d/10-kernel-hardening.conf...
kernel.kptr_restrict = 1
* Aplicando /etc/sysctl.d/10-link-restrictions.conf...
fs.protected_hardlinks = 1
fs.protected_symlinks = 1

    Aplicando /etc/sysctl.d/10-lxd-inotify.conf...

fs.inotify.max_user_instances = 1024
Aplicando /etc/sysctl.d/10-magic-sysrq.conf...
kernel.sysrq = 176
* Aplicando /etc/sysctl.d/10-network-security.conf...
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
Aplicando /etc/sysctl.d/10-ptrace.conf...
kernel.yama.ptrace_scope = 1
* Aplicando /etc/sysctl.d/10-zeropage.conf...
vm.mmap_min_addr = 65536
* Aplicando /usr/lib/sysctl.d/50-default.conf...
net.ipv4.conf.all.promote_secondaries = 1
net.core.default_qdisc = fq_codel
* Anlicando_vetcveysctl_dv99_sysctl

    Aplicando /etc/sysctl.d/swap-nfs-ports.conf...

fs.nfs.nlm_tcpport = 2001
fs.nfs.nlm_udpport = 2002
* Aplicando /etc/sysctl.conf..
```

## alonsoarturo@NFS-alonsoarturo:"\$ sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart [ ok ] Restarting nfs-kernel-server (via systemctl): nfs-kernel-server.service. Reinicio del servicio


Para comprobar que la configuración de los puertos ha sido correctamente aplicada, hacemos uso del comando **netstat -tulpn** o **rpcinfo** con la opción **-p**.

roto 🛚	Recib En	viad Dirección local	Dirección remota	Estado	PID/Program name
ср	0	0 0.0.0.0:2049	0.0.0.0:*	ESCUCHAR	-
ср	0	0 0.0.0.0:111	0.0.0.0:*	ESCUCHAR	441/rpcbind
ср	0	0 0.0.0.0:2000	0.0.0.0:*	ESCUCHAR	1273/rpc.mountd
CII	0	0 0 0 0 0:2001	0.0.0.0:*	ESCUCHAR	_
ср	0	0 127.0.0.53:53	0.0.0.0:*	ESCUCHAR	487/systemd-resolu
ср6	0	0 :::2049	:::*	ESCUCHAR	_
ср6	0	0 :::111	:::*	ESCUCHAR	441/rpcbind
ср6	0	0 :::2000	:::*	ESCUCHAR	1273/rpc.mountd
ср6	0	0 :::2001	:::*	ESCUCHAR	
.dp	0	0 0.0.0.0:2000	0.0.0.0:*		1273/rpc.mountd
dp	0	0 0.0.0.0:2002	0.0.0.0:*		
dp	0	0 0.0.0.0:2049	0.0.0.0:*		_
dp.	0	0 127.0.0.53:53	0.0.0.0:*		487/systemd-resol
.dp	0	0 192.168.250.12:68	0.0.0.0:*		463/systemd-netwo
.dp	0	0 10.0.2.15:68	0.0.0.0:*		463/systemd-netwo
.dp	0	0 0.0.0.0:617	0.0.0.0:*		441/rpcbind
dn	0	0 0 0 0 0 111	0 0 0 0.*		441 Annchind
dp6	0	0 :::2000	::: <del>*</del>		1273/rpc.mountd
dp6	0	0 :::2002	::: <del>*</del>		_
dn6	0	A :::2049	:::*		_
dn6	Λ	A :::617	111*		441/rnchind
ıdp6	0	0 :::111	:::*		441/rpcbind

Netstat -tulpn

```
ilonsoarturo@NFS-alonsoarturo:~$ sudo rpcinfo -p | grep 2002
    100021
              1
                   udp
                                nlockmgr
              3
    100021
                  udp
                                nlockmgr
    100021
              4
                  udp
                                nlockmgr
alonsoarturo@NFS-alonsoarturo:~$ sudo rpcinfo -p | grep 2001
    100021
              1
                   tcp
                                nlockmgr
              3
    100021
                                nlockmgr
                   tcp
    100021
              4
                                nlockmgr
                   tcp
alonsoarturo@NFS-alonsoarturo:~$ sudo rpcinfo -p | grep 2000
    100005
                  udp
                                mountd
              1
              1
    100005
                                mountd
                   tcp
              2
    100005
                  udp
                                mountd
              2
                  tcp
    100005
                                mountd
              3
    100005
                  udp
                                mountd
    100005
              3
                  tcp
                               mountd
```

Rpcinfo -p



Resultado final

### 3. Referencias

- $\ \underline{https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-an-nfs-mount-on-ubuntu-18-04} \\ \ \underline{https://docs.oracle.com/cd/E56339\_01/html/E53865/gnilj.html} \\ \ \underline{https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/herramientas/una-introduccion-a-netstat/} \\$