# Taller de programación de sistemas. Diseño del ensamblador.

**Práctica No. 7**. Obtener el código máquina de los direccionamientos indizados complejos (registros e indirectos). Modificar el programa de la práctica no. 6 para que sea capaz de obtener el código máquina de los direccionamientos indizados complejos.

	Leer	cada	línea	del	archivo	temporal.
--	------	------	-------	-----	---------	-----------

☐ Por cada línea del archivo temporal, debemos de dividir la línea en 4 partes:

- o VALOR
- o ETIQUETA
- o CODOP
- o OPERANDO
- ☐ Una vez identificadas las partes se procede a analizar la información encontrada, por cada modo de direccionamiento distinto el procedimiento es distinto, se explican a continuación.

### **INDIZADO 16 BITS INDIRECTO:**

- ☐ Buscar en el TABOP el valor de la variable CODOP.
- ☐ Recuperar del TABOP el código máquina en formato hexadecimal.
- ☐ Agregar por cada línea del archivo de instrucciones el código máquina encontrado.

	LINEA	CONTLOC	ETIQUETA	CODOP	OPER	MODDIR	CODMAQ
1		0000	NULL	ORG	\$0		
2		0000	NULL	LDAA	[10,X]	[IDX2]	A6E3000A
3		0004	NULL	LDAA	[31483,X]	[IDX2]	A6E37AFB
4		0008	NULL	END	NULL		

Si buscamos en el TABOP la instrucción LDAA encontramos que:

- ☐ el código máquina calculado para [IDX2] es A6.
- ☐ el código máquina por calcular dice "xbeeff" y se corresponde con tres bytes.

Postbyte Code (xb)	Source Code Syntax	Valores de "rr". X=00, Y=01, SP=10, PC=11
111rr011	[n,r]	0 < n < 65535
		r puede ser X, Y, SP o PC

### Si tenemos [10,X] entonces:

- $\square$  rr = 00 porque el registro X=00
- □ sustituyendo en 111rr011 tenemos:
  - o 11100011
  - o tomando los primero 4 bits es igual a E.
  - o tomando los segundos 4 bits es igual a 3
  - o el resultado es E3
- ☐ Concatenar el valor encontrado en el TABOP con el valor del byte XB, quedando entonces A6E3
- □ Luego concatenamos el valor de "n" en lo dos bytes "eeff" (complementando con ceros a la izquierda) cuando sea necesario, quedando entonces "A6E3000A"

### INDIZADO DE ACUMULADOR "D" INDIRECTO:

- ☐ Buscar en el TABOP el valor de la variable CODOP.
- ☐ Recuperar del TABOP el código máquina en formato hexadecimal.
- ☐ Agregar por cada línea del archivo de instrucciones el código máquina encontrado.

LINEA	CONTLOC	ETIQUETA	CODOP	OPER	MODDIR	CODMAQ
1	0000	NULL	ORG	\$0		
2	0000	NULL	JMP	[D,PC]	[D,IDX]	05FF
3	0002	NULL	ADCA	[D,X]	[D,IDX]	A9E7
4	0004	NULL	ADCB	[D,SP]	[D,IDX]	E9F7
5	0006	NULL	ADDA	[D,Y]	[D,IDX]	ABEF
6	0008	NULL	END	NULL		

Si buscamos en el TABOP la instrucción ADCA encontramos que:

el código máquina calculado para [D,IDX] es A9.
el código máquina por calcular dice "xb" y se corresponde con un byte.

Postbyte Code (xb)	Source Code Syntax	Valores de "rr". X=00, Y=01, SP=10, PC=11
111rr111	[D,r]	r puede ser X, Y, SP o PC

Si tenemos [I	X entonces:
---------------	-------------

- $\square$  rr = 00 porque el registro X=00
- □ sustituyendo en 111rr111 tenemos:
  - o 11100111
  - o tomando los primero 4 bits es igual a E.
  - o tomando los segundos 4 bits es igual a 7
  - o el resultado es E7
- ☐ Concatenar el valor encontrado en el TABOP con el valor del byte XB, quedando entonces A9E7

## Reporte:

Características del reporte.

- 1. En formato PDF con las hojas numeradas.
- 2. No debe de tener faltas de ortografía.
- 3. Debe de tener el nombre del alumno, grupo, fecha de entrega.
- 4. Descripción del reporte:
  - Describir los algoritmos utilizados para calcular los bytes xb para cada uno de los posibles modos indizados.