### به نام خدا

### سیگنال ها و سیستم ها


تمرین کامپیوتری پنجم

مهلت تحویل: سه شنبه ۲۱ آذر ساعت ۱۷:۰۰

## بخش اول:

از آنجایی که شبیه سازی ها در محیط متلب و با کامپیوتر انجام می شود، همه ی سیگنال هایی که در شبیه سازی ها با آن ها سر و کار داریم سیگنال های گسسته است. لذا همه ی نتایج باید با عناوین مطرح شده در کلاس در حوزه ی گسسته تطابق داشته باشد. اما همان گونه که چندین بار سر کلاس مطرح شد و در ادامه درس نیز خواهیم دید، دو حوزه ی گسسته و پیوسته، روابط بسیار نزدیکی دارند و مفاهیم آنها با یکدیگر در تطابق است.

فرض کنید در MATLAB، در حوزه ی زمان، یک سیگنال (بردار) x به طول N سمپل و معادل T ثانیه داریم (به شکل زیر نگاه کنید). در واقع  $f_s$  فرکانس نمونه ( $t_s = \frac{1}{f_s} = \frac{T}{N}$ ) و می خواهیم آن را به حوزه ی فوریه ببریم (به شکل زیر نگاه کنید). در واقع و زمانی بین دو سمپل را نشان می دهد. این دو پارامتر به ما می گویند که از سیگنال پیوسته برداری و نمونه برداری شده است و سیگنال گسسته ی فعلی تولید شده است. برای رسم دقیق سیگنال معلوم باشد  $t = t_{start}$ :  $t_s$ :  $t_{start}$  به طوری که در حوزه ی زمان اگر بازه ی زمانی مربوط به سیگنال معلوم باشد  $t = t_{start}$ :  $t_s$ :  $t_{start}$  ( $t_s$ ) و این به راحتی آن را با دستور ( $t_s$ ) و این به راحتی آن را با دستور ( $t_s$ ) و این به راحتی آن را با دستور ( $t_s$ ) و این به راحتی آن را با دستور ( $t_s$ ) و این به راحتی آن را با دستور ( $t_s$ ) و این به راحتی آن را با دستور ( $t_s$ ) و این به راحتی آن را با دستور ( $t_s$ ) و این را بازه را بازه را بازه را بازه را با دستور ( $t_s$ ) و این را بازه را باز



برای بردن سیگنال به حوزه ی فوریه از دستور y = fftshift(fft(x)) استفاده می کنیم. fft دستور اصلی است و fftshift فقط بازه ی متقارن حول فرکانس صفر را ایجاد می کند (مشابه آنچه که در درس در بخش سری فوریه گسسته مطرح شد). خروجی این دستور یعنی y یک بردار با N سمپل است که هر درایه ی آن یک عدد مختلط است لذا هر درایه یک اندازه و یک فاز دارد. نکته ی مهم در این جا این است که هر یک از این N عدد به دست آمده متعلق به چه فرکانسی می باشد؟

فرکانس ها به صورت  $\frac{f}{N}: rac{f_s}{N}: rac{f_s}{N}: rac{f_s}{N}: rac{f_s}{N}$  خواهند بود. بنابراین برای رسم اندازه می توان از دستور plot $(f, \mathrm{angle}(y))$  و برای رسم فاز می توان از دستور

راجع به بازه ی فرکانس های در نظر گرفته شده (هایلایت سبز)، سه نکته ی زیر حائز اهمیت هستند:

#### نکته ی اول:

 $f=rac{\omega}{2\pi}$  در کلاس برای تطابق با کتاب اپنهایم، کلمه ی فرکانس به  $\omega$  اطلاق شد ولی در این تمرین کامپیوتری به عنوان فرکانس می دهیم. دلیل این امر این است که از دست عدد  $\pi$  راحت شویم.

#### نکته ی دوم:

اگر خاطرتان باشد در کلاس گفتیم بیشترین فرکانس (از منظر تغییرات سریع زمانی) در حوزه ی گسسته فرکانس  $\frac{1}{2}$  است که در این جا می بینید جای آن عدد  $\frac{s}{2}$  نشسته است. در واقع در سرتاسر درس سیگنال، نرخ نمونه برداری برابر  $f_s=1$  هر تز در نظر گرفته می شود (یک سمپل در هر ثانیه). از این نکته می توان نتیجه گرفت هر چه از سیگنال پیوسته در حوزه ی زمان با نرخ بالاتری نمونه برداری کنیم  $(f_s\uparrow)$ ، در سیگنال گسسته به دست آمده، می توان فرکانس های بالاتر را نیز (در صورت وجود) مشاهده کرد چون بازه ی فرکانسی قابل مشاهده افزایش پیدا می کند. در حالت حدی، اگر نرخ نمونه برداری به سمت بی نهایت برود ( یا به عبارت دیگر  $(t_s\to 0)$ ) برود، عملا سیگنال گسسته به دست آمده با سیگنال پیوسته اصلی یکی خواهد بود و هر مولفه ی فرکانسی که در سیگنال اصلی بوده است، در سیگنال گسسته نیز مشاهده می شود. در این قسمت کاملا باید درک کرده باشید که در sampling (نمونه برداری) که یک سیگنال پیوسته را به یک سیگنال گسسته تبدیل می کند چه چیزی از بین می رود.

### نکته ی سوم:

نکته ی آخر راجع به رزولوشن فرکانسی است که ایجاد شده است یعنی  $\frac{f_s}{N}=\frac{f_s}{N}$  (هایلات سبز را نگاه کنید). اگر از رابطه ای که با هایلایت زرد رنگ مشخص شده است استفاده کنید می توان دید که رزولوشن فرکانسی برابر است با  $\frac{1}{T}=\frac{1}{T}$ ، یعنی رزولوشن فرکانسی برابر با عکس طول زمانی سیگنال است و هیچ ربطی هم به نرخ نمونه برداری  $f_s$  ندارد. هرچه می خواهید نرخ نمونه برداری را افزایش دهید اما رزولوشن فرکانسی مادامی که طول زمانی سیگنال (T ثانیه) تغییری نکند هیچ تغییری نمی کند. حال ببینیم مفهوم رزولوشن چیست؟ رزولوشن فرکانسی سیگنال (T ثانیه) تعییری نکند هیچ تغییری نمی کند. حال ببینیم مفهوم رزولوشن خوریه توصیف کرد. این مفهوم را با یک مثال توضیح می دهیم. فرض کنید طول زمانی یک سیگنال T ثانیه است و نرخ نمونه برداری و فوریه ی فوریه ی

سیگنال نمونه برداری شده می توان مشاهده کرد به صورت f=-10:1:9 هرتز خواهد بود (هایلات سبز). اگر سیگنال اصلی حاوی دو سیگنال تک تُن (تک فرکانس) به صورت

$$x_1(t) = \exp(1j * 2\pi * 5 * t) + \exp(1j * 2\pi * 8 * t)$$

باشد، طبیعتا قله هایی در اندازه ی سیگنال در حوزه ی فوریه، در فرکانس های 5 و 8 هرتز مشاهده خواهید کرد.

حال فرض کنید سیگنال اصلی حاوی دو سیگنال تک تن به صورت

$$x_2(t) = \exp(1j * 2\pi * 5 * t) + exp(1j * 2\pi * 5.1 * t)$$

باشد. در این حالت فقط یک قله در اندازه ی سیگنال در حوزه ی فوریه، در فرکانس 5 هرتز مشاهده خواهید کرد و دیگر توانایی تفکیک این دو سیگنال را در حوزه ی فوریه نخواهید داشت زیرا اختلاف فرکانس دو سیگنال تک تُن کمتر از  $\delta_f = 1$  Hz می باشد. بنابراین رزولوشن فرکانسی قدرت تفکیک پذیری فرکانسی را در حوزه ی فوریه تُن کمتر از متلب شبیه سازی نشان می دهد. حتما این مثال را به عنوان "تمرین شماره ی  $\frac{(-1)}{t_{start}}$  در نظر بگیرید و آن را در متلب شبیه سازی کنید و نتایج را گزارش کنید تا بهتر آن را درک کنید. بازه ی زمانی سیگنال را از  $t_{start} = 0$  تا  $t_{start} = 0$  را در نظر بگیرید.

حال به سراغ تمارین می رویم. قبل از آن توجه داشته باشید در هر سوالی که از شما خواسته شده اندازه سیگنال در حوزه ی فوریه را رسم کنید، ماکزیمم خروجی را برابر یک در نظر بگیرید. برای این کار کافی است خروجی دستور y را به این است که دستور y شابتی به تبدیل فوریه اضافه می کند که برای ما اهمیتی ندارد. همچنین از دستورهای y و y به درستی استفاده کنید تا سیگنال ها به خوبی نمایش داده شوند.

## تمرین ۱-۱)

سیگنال  $x_1(t) = \cos{(10 \, \pi t)}$  را در نظر بگیرید.

الف) این سیگنال را در حوزه ی زمان با در نظر گرفتن بازه ی زمانی  $t_{end}=1$  تا  $t_{start}=-1$  ثانیه و فرکانس نمونه برداری  $f_{s}=50~Hz$  رسم کنید.

ب) اندازه ی این سیگنال در حوزه ی فوریه را با همان مفروضات قسمت الف رسم کنید. آیا نتیجه به دست آمده با دانسته های شما تطابق دارد؟

# <u>تمرین ۱-۲)</u>

سیگنال  $x_2(t) = \cos(30 \pi t + \frac{\pi}{4})$  را در نظر بگیرید.

الف) این سیگنال را در حوزه ی زمان با در نظر گرفتن بازه ی زمانی  $t_{end}=1$  تا  $t_{start}=0$  ثانیه و فرکانس نمونه برداری  $f_s=100~Hz$  رسم کنید.

ب) اندازه ی این سیگنال در حوزه ی فوریه را با همان مفروضات قسمت الف رسم کنید. آیا نتیجه به دست آمده با دانسته های شما تطابق دارد؟

ج) فاز این سیگنال در حوزه ی فوریه را با همان مفروضات قسمت الف رسم کنید. برای این کار ابتدا فاز را در فرکانس هایی که اندازه در آنها ناچیز است صفر کنید و سپس فاز را به صورت مضربی از  $\pi$  نمایش دهید. برای این کار از دستور زیر استفاده کنید. . آیا نتیجه به دست آمده با دانسته های شما تطابق دارد؟

```
tol = 1e-6;
y(abs(y) < tol) = 0;
theta = angle(y);
plot(f,theta/pi)
xlabel 'Frequency (Hz)'
ylabel 'Phase / \pi'</pre>
```

#### بخش دوم:

در بخش اول تمرین کامیپوتری قبل، برای ارسال پیام، کدگذاری روی دامنه ی سیگنال اعمال شد، حال می خواهیم کدگذاری روی فرکانس داشته باشیم.

به عنوان مثال برای سرعت ارسال اطلاعات  $\frac{bit}{sec}$  ، به جای بیت صفر سیگنال  $x_0(t)=\sin\left(2\pi\,f_0\,t\right)$  را به منال برای سرعت ارسال اطلاعات  $x_1(t)=\sin\left(2\pi\,f_1\,t\right)$  را به مدت یک ثانیه ارسال می کنیم. در گیرنده، برای رمز گشایی از سیگنال دریافتی، کافی است در هر یک ثانیه، سیگنال دریافتی را به حوزه ی فوریه ببریم (دستور f(t)) و فرکانس اصلی سیگنال را پیدا کنیم و متناظر با آن بیت ارسالی را استخراج کنیم.

به عنوان یک مثال دیگر اگر بخواهیم سرعت ارسال اطلاعات  $\frac{bit}{sec}$  باشد، برای ارسال 00 سیگنال و  $x_1(t)=\sin\left(2\pi\,f_1\,t\right)$  به مدت یک ثانیه، برای ارسال 10 سیگنال  $x_1(t)=\sin\left(2\pi\,f_1\,t\right)$  به مدت یک ثانیه، برای رسال 11 سیگنال و  $x_2(t)=\sin\left(2\pi\,f_2\,t\right)$  به مدت یک ثانیه و برای ارسال 11 سیگنال و  $x_3(t)=\sin\left(2\pi\,f_2\,t\right)$  به مدت یک ثانیه و برای ارسال 11 سیگنال و  $x_1(t)=\sin\left(2\pi\,f_2\,t\right)$  با آن دو بیت ارسال دریافتی را به حوزه ی فوریه ببریم ( $x_1(t)=x_2(t)=x_3(t)=x_3(t)=x_3(t)=x_3(t)=x_3(t)$  با آن دو بیت ارسالی را استخراج کنیم (توجه داشته باشید،  $x_1(t)=x_1(t)=x_2(t)=x_3(t)=x_$ 

حال سوال اینجاست که مقادیر فرکانس ها را چگونه انتخاب کنیم؟


طبق آنچه در مقدمه ی بخش یک گفته شد، بازه ی فرکانسی یک سیگنال به طول N=100 سمپل و یک ثانیه طبق N=100 به صورت N=100- هرتز خواهد بود. می دانیم سیگنال های حقیقی هم فرکانس منفی و هم فرکانس مثبت دارند، پس فقط به بخش فرکانس های مثبت توجه می کنیم.



برای سرعت ارسال اطلاعات  $\frac{bit}{sec}$  1 دو فرکانس را به صورت زیر انتخاب می کنیم (فرکانس های ۱۲ و ۳۷ هرتز):




# مثلاً رشته بیت 1010 به صورت زیر ارسال می شود:



برای سرعت ارسال اطلاعات  $\frac{bit}{sec}$  2، چهار فرکانس را به صورت زیر انتخاب می کنیم (فرکانس های ۱۶، ۵، ۲۷، ۲۷ هرتز):



مثلا رشته بیت 1000010011 به صورت زیر ارسال می شود.



توجه داشته باشید لزومی ندارد انتخاب فرکانس ها به گونه ای که در بالا ذکر شده است باشد. در این انتخاب ها سعی شده است فرکانس ها بیشترین فاصله ی ممکن را از هم داشته باشند تا وقتی داده نویزی می شود در تصمیم گیری دچار اشتباه کمتری شویم. توجه داشته باشید وقتی داده نویزی شود و یک بازه ی یک ثانیه ای از داده را به حوزه ی فوریه می بریم، دیگر لزوماً فقط یک قله ی مرتفع نخواهیم دید و ممکن است قله جابجا شود و فرکانسی که قله در آن رخ داده است را اشتباه تخمین بزنیم. به همین علت هرچه فاصله ی فرکانس ها از هم بیشتر شود تصمیم گیری دچار خطای کمتری می شود. شایان ذکر است در داده های نویزی، مشابه تمرین کامپیوتری قبل، آستانه هایی تعریف می کنیم و بر اساس آن آستانه ها تصمیم گیری می کنیم. این آستانه ها در

کدگذاری فرکانس، در حوزه ی فرکانس تعریف می شوند. به عنوان مثال با توجه به فرکانس های در نظر گرفته شده برای سرعت ارسال اطلاعات  $\frac{bit}{sec}$ 1، آستانه ای که باید تعریف کنیم فرکانس ۲۴.۵ هرتز است. در واقع سیگنال کدگذاری شده به طول یک ثانیه که می تواند نویزی هم باشد را به حوزه ی فوریه می بریم و سپس فرکانسی که قله در آن شکل گرفته است را استخراج می کنیم. اگر این فرکانس از ۲۴.۵ هرتز کمتر بود می فهمیم بیت صفر ارسال شده است و اگر این فرکانس از ۲۴.۵ هرتز بیشتر بود می فهمیم بیت یک ارسال شده است. حال به سراغ شبیه سازی این موارد می رویم.

## تمرین ۲) تمرینات بخش اول تمرین کامپیوتری قبل را این بار با فرض کدگذاری در فرکانس تکرار می کنیم.

هدف این تمرین ارسال پیام به زبان انگلیسی از فرستنده به گیرنده است. هر پیام فقط شامل حروف کوچک انگلیسی، فاصله، نقطه، ویرگول، علامت تعحب، سمی کالن (;) و کوتیشن (") است. بنابراین در مجموع ۳۲ کاراکتر داریم. به هر کاراکتر ۵ بیت مرتبط می کنیم.

تمرین Y-1 یک سلول به اسم Mapset با ابعاد  $2 \times 32 \times 2$  درست کنید. در سطر اول خود کارکترها را قرار دهید و در سطر دوم 0 بیتی که به آنها مرتبط کردید را قرار دهید (پاسخ این قسمت کاملاً مشابه تمرین کامپیوتری قبل است).

تمرین ۲-۲) تابعی به نام coding\_freq بنویسید که ورودی های آن ۱) پیام مورد نظر برای ارسال و ۲) سرعت ارسال اطلاعات باشد و خروجی آن پیام کدگذاری شده باشد. بیشترین سرعت ارسال اطلاعات را ۵ بیت برثانیه در نظر خواهیم گرفت.

تمرین ۲-۳) خروجی تابع coding\_freq را برای پیام (کلمهی) signal با سرعت ارسال اطلاعات یک و پنج بیت بر ثانیه به صورت جداگانه رسم کنید.

تمرین ۲-۴) تابعی به نام decoding\_freq بنویسید که ورودی های آن ۱) پیام کدگذاری شده (سیگنال زمانی تولید شده در قسمت قبل) و ۲) سرعت ارسال اطلاعات باشد و خروجی آن پیام رمز گشایی شده باشد. تابعی که نوشتید را روی همان پیام signal که در قسمت ۲-۳ با سرعت ارسال های مختلف کُد کردید تست کنید تا مطمئن شوید کدتان درست کار می کند.

تمرین  $Y-\Delta$  در این قسمت می خواهیم به سیگنال دریافتی در گیرنده نویز اضافه کنیم تا شبیه سازی مشابه شرایط واقعی شود. به پیام signal بعد از این که کدگذاری شد نویز گوسی با واریانس o.0001 و میانگین صفر اضافه کنید و بعد آن را decode کنید. آیا بازهم پیام signal استخراج شد؟ نتایج o.0001 را برای o.0001 های یک و پنج به صورت جداگانه گزارش کنید.

تمرین 7-8 قدرت نویز را کم کم و طی چندین مرحله افزایش دهید و هر بار قسمت 3-4 را تکرار کنید. مشاهدات خود را گزارش کنید. کدام یک از دو  $bit\ rate$  به نویز مقاوم تر بودند؟ آیا نتایج با آنچه در مقدمه بیان شد همخوانی داشتند؟

تمرین ۲-۷) طی شبیه سازی هایی که در قسمت ۲-۶ انجام دادید، بیشترین واریانس نویز که bit rate پنج به آن مقاوم بود به صورت تقریبی چند بود؟ برای bit rate یک چه طور؟

تمرین ۲-Δ) به نظر شما با چه راهکاری می توان bit rate را نسبت به نویز مقاوم تر کرد؟ قدری درنگ کنید و سپس پاسخ را مطالعه کنید.

پاسخ این است که هر چه فاصله ی فرکانس های انتخابی بیشتر باشند کدگذاری نسبت به نویز مقاوم تر می شود. بنابراین هر چه پهنای باند بیشتری مصرف کنیم می توانیم با سرعت بیشتری اطلاعات را ارسال کنیم و در عین حال نسبت به نویز مقاوم باشیم.

آنچه که بارها راجع به افزایش پهنای باند شنیدید که منجر به سرعت بیشتری در اینترنت می شود همین نکته است.

تمرین ۲-۹) راجع به پاسخ مطرح شده در قسمت قبل، اگر نرخ نمونه برداری  $f_s$  را افزایش دهیم ولی پهنای باند مصرفی را افزایش ندهیم، بازهم سرعت ارسال اطلاعات به نویز مقاوم می شود؟

# نكات كلى:

- درصورت وجود هرگونه پرسش و ابهام به مهدی آقایی و استاد ایمیل بزنید.
- فایل نهایی شما باید به صورت یک فایل زیپ شامل گزارشکار به فرمت PDF و کد های متلب و سایر فایل های خواسته شده باشد.