Routing część 3: wewnątrz routera


Sieci komputerowe Wykład 4

Marcin Bieńkowski

Ale najpierw: piszemy prostą aplikację (gniazda UDP)

Jedna warstwa sieci i globalne adresowanie

 Każde urządzenie w sieci posługuje się tym samym protokołem warstwy sieci. W Internecie: protokół IP.



* Każde urządzenie ma unikatowy adres. W Internecie: adresy IP

Gniazda

Interfejs programistyczny do nadawania i odbierania pakietów

Umożliwiają podawanie danych do umieszczenia w datagramach UDP lub segmentach TCP.

nagłówek IP TCP lub UDP dane zapisywane do gniazda

dostęp do niektórych pól za pomocą funkcji gniazd

Gniazda surowe: umożliwiają podawanie danych do umieszczenia bezpośrednio w danych pakietu IP.

nagłówek IP dane zapisywane do gniazda

Nagłówek pakietu IP



* Protokół = datagram jakiego protokołu przechowywany jest w danych pakietu (np. 1 = ICMP, 6 = TCP, 17 = UDP).

Nagłówek UDP


| 0 | 7 8 | 15 16 | 23 24 | 31 | |
|---|---------------|-------|----------------|----|--|
| | port źródłowy | | port docelowy | | |
| | długość | | suma kontrolna | | |

* Port:

- liczba 16-bitowa;
- identyfikuje aplikację wewnątrz danego komputera;

 Warstwa sieciowa zapewnia dostarczanie pakietów pomiędzy komputerami, warstwa transportowa pomiędzy aplikacjami.

Enkapsulacja i dekapsulacja



Gniazdo UDP

- * Identyfikuje jeden koniec komunikacji UDP.
- * Opisywane przez parę (lokalny adres IP, lokalny port).
- * Związane z konkretnym procesem.

Tworzenie gniazda

```
#include <arpa/inet.h>
int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
```

Wiązanie gniazda z adresem i portem

Struktura adresowa jak w przypadku gniazda surowego, ale wypełniamy w niej też port.

```
struct sockaddr in server address;
bzero (&server address, sizeof(server address));
server address.sin family = AF INET;
server address.sin port
                       = htons(12345);
server address.sin addr.s addr = htonl(INADDR ANY);
bind (
  sockfd,
  (struct sockaddr*)&server address,
  sizeof(server_address)
);
```

demonstracja

Odbieranie pakietu z gniazda

Identycznie jak w przypadku gniazd surowych.

```
struct sockaddr in
                      sender;
socklen t
                       sender len = sizeof(sender);
u int8 t
                       buffer[IP MAXPACKET+1];
ssize t packet len = recvfrom (
    sockfd,
    buffer,
                                         pakiet jako ciąg bajtów
    IP MAXPACKET,
    0,
    (struct sockaddr*)&sender,

    informacje o nadawcy

    &sender len
```

Wysyłanie pakietu przez gniazdo

Identycznie jak w przypadku gniazd surowych, ale recipient musi zawierać również port.

```
char* reply = "Thank you!";
ssize t reply len = strlen(reply);
ssize t bytes sent = sendto (
  sockfd,
  reply,
  reply_len,
  0,
                                            informacje o odbiorcy,
  (struct sockaddr*)&recipient,
                                            np. to co wpisaliśmy
  sizeof(recipient)
                                            do struktury sender
```

Zamykanie gniazda

Zwalnia zasoby związane z gniazdem.

close(sockfd);

Kod serwera UDP

```
int sockfd = socket(AF INET, SOCK DGRAM, 0);
                                                                      Brak obsługi błędów,
struct sockaddr in server address;
                                                                      plików nagłówkowych, etc.
bzero (&server address, sizeof(server address));
server address.sin family
                            = AF INET;
server address.sin port = htons(12345);
server address.sin addr.s addr = htonl(INADDR ANY);
bind (sockfd, (struct sockaddr*)&server address, sizeof(server address));
for (;;) {
  struct sockaddr_in sender;
  socklen t
                   sender len = sizeof(sender);
                   buffer[IP MAXPACKET+1];
  u int8 t
  ssize_t datagram_len = recvfrom (sockfd, buffer, IP_MAXPACKET, 0,
                                   (struct sockaddr*)&sender, &sender len);
  char sender ip str[20];
  inet ntop(AF INET, &(sender.sin addr), sender ip str, sizeof(sender ip str));
  printf ("Received UDP packet from IP address: %s, port: %d\n", sender ip str, ntohs(sender.sin port));
  buffer[datagram len] = 0;
  printf ("%ld-byte message: +%s+\n", datagram len, buffer);
 char* reply = "Thank you!";
                                                                                         demonstracja
  ssize t reply len = strlen(reply);
  sendto(sockfd, reply, reply len, 0, (struct sockaddr*)&sender, sender len);
                                                                                     cały kod serwera
close (sockfd);
```

Wiązanie z portem c.d.

- Serwer związuje się z danym portem funkcją bind().
 - Do związania z portem ≤ 1024 potrzebne uprawnienia administratora.

- * Jeśli wyślemy coś przez gniazdo nie związując go z lokalnym portem, jądro przydzieli do tego gniazda automatycznie port.
 - + Port emeferyczny (zazwyczaj ≥ 32768).
 - Tak działa większość klientów (np. program nc).

Kod klienta UDP

```
Brak obsługi błędów, etc.
int main()
   int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
   struct sockaddr in server address;
   bzero (&server address, sizeof(server address));
   server address.sin family = AF_INET;
   server address.sin port = htons(12345);
   inet_pton(AF_INET, "127.0.0.1", &server_address.sin_addr);
   char* message = "Hello server!";
   ssize t message len = strlen(message);
   sendto(sockfd, message, message len, 0,
              (struct sockaddr*) &server address,
              sizeof(server address));
   close (sockfd);
                                          demonstracja <u>cały kod klienta</u>
```


Wysyłanie pakietu UDP na adres rozgłoszeniowy

Wystarczy włączyć odpowiednią opcję gniazda.

Wewnatrz routera

Budowa routera

Router podejmuje decyzję na podstawie nagłówka pakietu w oparciu o tablicę przekazywania.



Przełączanie pakietów za pomocą RAM

Wczesne generacje routerów (jak PC).

- Brak struktury przełączającej.
- Tablica przekazywania w części sterującej.

Procesor + tablica routingu + t. przekazywania port wej. port wej. Pot wyj. RAM port wej. port wyj. port wyj. port wyj. port wyj. Późniejsze generacje routerów: szyna zamiast RAM

Działanie:

- Port wejściowy odbiera pakiet i zgłasza przerwanie.
- Procesor kopiuje pakiet do RAM.
- Wolny port wyjściowy zgłasza przerwanie.
- Procesor zapisuje pakiet do RAM.

Przełączanie pakietów za pomocą sieci przełączającej

Współczesne generacje routerów.

Procesor:

- Otrzymuje niektóre pakiety (RIP, OSPF).
- Tworzy tablice przekazywania i wysyła je do portów wejściowych.


Procesor + tablica routingu port wej. port wej. port wej. port wyj. Struktura przełączająca port wyj. port wyj. port wyj. port wyj.

Port wejściowy:

- Odbiera pakiet z łącza.
- Uaktualnia nagłówek IP (TTL, suma kontrolna).
- * Sprawdza, do którego portu wyjściowego go przesłać.

Struktura przełączająca


- * Cel: Przekazywać pakiety z prędkością łącza (lub zbliżoną).
 - * N portów wejściowych o prędkości $R \rightarrow$ chcemy przepustowość $N \times R$ (typowe wartości to 10 Gbit/s 1 Tbit/s).
- * Sieci połączeń znane z sieci procesorów w systemach multiprocesorowych.
 - * każdy z każdym: O(N²) połączeń (niepraktyczne);
 - * sieci Benesa i pochodne: O(N log N) połączeń (potrafią bezkolizyjnie przesłać dowolną permutację).



Bufory z kolejkami pakietów

- Przy portach wyjściowych.
 - Utrata pakietów przy przeciążeniach (wykład 1).

- Przy portach wejściowych.
 - * Jeśli przepustowość struktury przełączającej jest za mała.
 - Pakiety kierowane do zajętych łącz wyjściowych są blokowane.
 - + Problem blokowania przodu kolejki:



Niebieski pakiet musi czekać i blokuje wysłanie pakietu zielonego.


Rozwiązywane przez wirtualne kolejki pakietów: jedna kolejka dla kadego portu wyjściowego.

Porty wejściowe

Tablice przekazywania

Jeśli więcej niż jedna reguła pasuje, wybierana jest ta, która jest najdłuższym prefiksem = **mechanizm LPM** (longest prefix match)

| prefiks CIDR | akcja | |
|-----------------|------------|--|
| 0.0.0.0/0 | do portu A | |
| 156.17.4.0/24 | do portu B | |
| 156.17.4.128/25 | do portu C | |
| 156.17.4.128/26 | do portu B | |



Struktury danych dla LPM

- Struktura danych dla LPM musi obsługiwać:
 - lookup (adres) miliony razy / sek.
 - insert (prefix) / delete (prefix) setki razy / sek.

- * Notacja:
 - n liczba prefiksów w tablicy;
 - * w rozmiar adresu (adres mieści się w słowie).

Implementacja LPM (1)

- Lista prefiksów
 - + pamięć: O(n)
 - + lookup: O(n)
 - * insert: O(1), delete: O(n)


Implementacja LPM (2)

Tablice haszujące

- * w+1 tablic (dla każdej długości prefiksu)
- * w czasach klas adresów IP wystarczało 5 tablic
- + pamięć: O(n)
- lookup: O(w) (oczekiwany)
- insert, delete: O(1) (oczekiwany)

Implementacja LPM (3)

- Drzewa trie (faktycznie stosowane)
 - + pamięć: O(n x w) Kompresja ścieżek bez rozgałęzień daje pamięć O(n).
 - + lookup: O(w)
 - + insert, delete: O(w)



Przechodzimy drzewo w dół i zwracamy ostatnią pasującą regułę:

- * dla adresu 10000...
 - → port zielony;
- * dla adresu 11000...
 - → port czerwony.

Implementacja LPM (4)

- * Trie ze dodatkowymi krawędziami skracającymi
 - + lookup: O(log w)
 - * insert, delete: O(n) (przynajmniej w najgorszym przypadku)
 - * Problem otwarty: czy da się wszystkie operacje w O(log w)?


Implementacja LPM (5)

- * Rozwiązania sprzętowe oparte o TCAM (faktycznie stosowane)
 - * TCAM = ternary content addressable memory.
 - * Przechowujemy pary (p,m).
 - * Dla adresu w można równolegle znaleźć wszystkie pary takie, że w & m = p & m (bitowy and) = wszystkie pasujące prefiksy.
 - * Sprzętowo wybieramy najdłuższy z nich.

Porty wyjściowe

Fragmentacja (1)

- Jeśli rozmiar pakietu jest większy niż MTU (maximum transmission unit) łącza wyjściowego, to pakiet jest dzielony na fragmenty. Przykładowo:
 - MTU Ethernetu = 1500 bajtów,
 - * MTU sieci bezprzewodowej 802.11 = 7981 bajtów.



Fragmentacja (2)

| | 0 | 7 | 8 15 | 16 | 23 24 | 31 |
|--|--|-----|----------------------------|---------|---------------------------|----|
| | wersja | IHL | typ usługi | | całkowita długość pakietu | |
| | identyfikator przy fragmentacji | | | 0 D M F | offset fragmentu | |
| | TTL protokół | | suma kontrolna nagłówka IP | | | |
| | źródłowy adres IP docelowy adres IP | | | | | |
| | | | | | | |

Dzielenie na dowolnym routerze na trasie

- * Fragmenty dostają identyczny identyfikator.
- MF = czy jest więcej fragmentów?
- * Offset = numer pierwszego bajtu w oryginalnym pakiecie.

* Łączenie fragmentów dopiero na komputerze docelowym.

Fragmentacja jest nieefektywna

Dodatkowa praca dla routerów.

- * Dodatkowe narzut (nagłówki pakietów):
 - do wysłania 140.000 bajtów, pierwsze łącze na trasie umożliwia przesłanie 1400 bajtów w pakiecie, najmniejsze na trasie 1250 bajtów;
 - bez fragmentacji: 140.000 / 1250 = 112 pakietów
 - z fragmentacją: wysyłamy 140.000 / 1400 = 100 pakietów, ale każdy dzielony później na dwa.

* Jak poznać najmniejsze łącze na trasie?

Wykrywanie MTU dla ścieżki

* Ustaw bit DF (don't fragment) w nagłówku IP.


- Jeśli konieczna fragmentacja na routerze:
 - pakiet wyrzucony;
 - * router odsyła komunikat ICMP (destination unreachable, can't fragment) z rozmiarem MTU kolejnego łącza.

* Zmniejsz odpowiednio rozmiar pakietu i ponów wysyłanie.

Co się dzieje w buforze wyjściowym?


* Kolejka FIFO: pakiety wysyłane w takiej kolejności jak nadeszły.

* Szeregowanie pakietów: Przypisujemy pakiety do strumieni (na podstawie adresu i portu źródłowego + docelowego). Pakiety szeregowane w zależności od strumienia.




Szeregowanie pakietów w buforze

* Szeregowanie względem priorytetów strumieni



* Szeregowanie cykliczne (*round-robin*): po tyle samo pakietów z każdego strumienia.



IPv6

Dlaczego nowa wersja?

- Adresy IPv4 wyczerpują się (IANA oddała ostatnią pulę regionalnym rejestratorom 3 lutego 2011 r.)
- * 20 lat temu rozpoczęto pracę nad kolejną wersją protokołu (IPv6)
- * 128-bitowe adresy.

Nagłówek IPv6

| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | | |
|---|-------------|-----------|
| <u>Version</u> <u>Traffic Class</u> | Flow Label | |
| Payload Length | Next Header | Hop Limit |
| Source address ::: | | |
| Destination address ::: | | |
| Data ::: | | |

- * 128-bitowe adresy.
- Mniejszy narzut dla routerów:
 - nagłówki stałej długości,
 - brak fragmentacji,
 - brak sumy kontrolnej,
 - etykieta strumienia (nie trzeba patrzeć na porty).

Adresy IPv6

- Notacja = 8 bloków po 4 cyfry szesnastkowe, rozdzielonych przez dwukropek.
 - + A = 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:0000
 - + localhost = 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001/128

Uproszczenia zapisu:

- * Można opuszczać wiodące zera w każdym bloku (zostawiając jedno).
- + Jeden z ciąg zerowych bloków zer można zastąpić przez ::.
- Przykłady:
 - A = 2001:db8::1428:0
 - localhost = ::1/128

IPv4 a IPv6


- * Większość dużych serwisów (Google, Facebook, ...) ma swoje wersje IPv6.
 - * Osobne serwery lub serwery z podwójnym stosem (potrafią interpretować pakiety IPv4 i IPv6).

Duża część routerów w rdzeniu Internetu potrafi przesyłać pakiety IPv6.

* Ale ISP udostępniający Internet użytkownikom końcowym rzadko dają im obecnie możliwość korzystania z IPv6 (wyjątek: sieci komórkowe).

IPv4 a IPv6: mechanizmy migracji

Tunelowanie 6in4 = pakiety IPv6 przesyłane jako dane pakietów IPv4.




Pomiędzy komputerem a brokerem tworzony jest logiczny kanał.

NAT

Coraz większe zapotrzebowanie na adresy IP

- * Adresy IPv4 wyczerpują się.
- Wdrożenie IPv6 wciąż trwa.
- ♦ Adresy IP są dość kosztowne → pojedyncze IP dla całych firm.

NAT



- * Z reszty Internetu cała sieć lokalna wygląda tak samo, jak pojedynczy komputer z adresem 12.34.56.78.
- Nie można (w normalny sposób) dostać się z Internetu do komputerów z LAN. Jak sobie z tym radzić?

Co robi router z funkcją NAT?

- * Komputer z sieci 192.168.1.0/24 wysyła pakiet do Internetu.
 - + Pakiet ma:
 - \rightarrow źródłowy adres i port = A, P_A ,
 - \rightarrow docelowy adres i port = C, P_C.
 - * Pakiet przechodzi przez router NAT o zewnętrznym adresie B, który na podstawie krotki (A, P_A, C, P_C) wybiera port P_B.
 - * W pakiecie adres i port źródłowy zostają podmienione na (B, P_B).

* Tablica NAT:

- * Przechowuje przez pewien czas przypisanie (A, P_A , C, P_C) $\rightarrow P_B$.
- * Dla kolejnych podobnych pakietów przypisanie będzie takie samo.
- * Jeśli przychodzi pakiet do (B, P_B) to jego adres i port docelowy zostanie podmieniony na (A, P_A).

Adresy prywatne

Adresy przeznaczone do sieci lokalnych.

- Pakiety z takimi adresami nie powinny być przekazywane dalej przez routery.
- * W różnych sieciach mogą być te same adresy.
- * Pule adresów:
 - + 10.0.0/8 (jedna sieć klasy A),
 - + 172.16.0.0/12 (16 sieci klasy B),
 - + 192.168.0.0/16 (256 sieci klasy C).

Zalety i wady NAT

Zalety:

- * Rozwiązuje problem braku adresów IP.
- Można zmienić adresy IP wewnątrz sieci bez powiadamiania Internetu.
- * Można zmienić ISP pozostawiając adresowanie IP wewnątrz sieci.

Wady:

- Nieosiągalność komputerów z Internetu (aplikacje P2P).
- * Psucie modelu warstwowego (router modyfikuje treść pakietu).

Lektura dodatkowa

- * Kurose & Ross: rozdział 4.
- * Tanenbaum: rozdział 5.
- * Stevens: rozdział 8.
- Dokumentacja online:
 - * http://www.networksorcery.com/enp/protocol/ipv6.htm
 - http://www.networksorcery.com/enp/protocol/udp.htm
 - Beej's Guide to Network Programming:
 http://beej.us/guide/bgnet/