Transport


część 1: niezawodny transport

Sieci komputerowe

Wykład 6

Marcin Bieńkowski

Protokoły w Internecie



Internetowy model warstwowy (1)

warstwa transportowa

> warstwa sieciowa

warstwa łącza danych zapewnia globalne dostarczanie danych pomiędzy aplikacjami

zapewnia globalne dostarczanie danych pomiędzy komputerami


zapewnia lokalne dostarczanie danych pomiędzy komputerami

Porty

- * Port:
 - + liczba 16-bitowa;
 - identyfikuje aplikację wewnątrz danego komputera
 - → umożliwiają multipleksowanie wielu strumieni danych

- * W nagłówku warstwy transportowej znajduje się m.in.:
 - + port źródłowy;
 - port docelowy.

Internetowy model warstwowy (2)



Zawodny transport

UDP

- Najprostszy protokół warstwy transportowej
- Nagłówek UDP:

| 0 7 8 1 | 5 16 23 24 | 31 |
|---------------|----------------|----|
| port źródłowy | port docelowy | |
| długość | suma kontrolna | |

Gwarancje UDP (1)

- * Takie same jak IP, czyli żadne.
 - * Tylko zasada dołożenia wszelkich starań (best effort)

Pakiety mogą zostać:

- uszkodzone,
- + zgubione,
- opóźnione,
- zamienione (kolejność),
- * zduplikowane (przez wyższe lub niższe warstwy).

Gwarancje UDP (2)

- Czy to wszystko co może stać się z datagramami UDP?
- Lokalnie wysyłane pakiety nie będą przecież uszkadzane, gubione, duplikowane i będą przychodzić w tej samej kolejności?

demonstracja

kod klienta wysyłającego n datagramów

* Kontrola przepływu = nadawca powinien dostosowywać prędkość transmisji do szybkości odbiorcy.

Gdzie wykorzystujemy

Zawodny transport:

- Przesyłane są małe ilości danych (np. DNS, DHCP).
- Proste, ograniczone obliczeniowo urządzenia
 (np. TFTP wykorzystywany do aktualizacji firmware).
- Konieczna jest szybka reakcja (gry).
- Utrata pojedynczych datagramów nieistotna (transmisje multimedialne).
- Chcemy pełnej kontroli nad przesyłanymi danymi (NFS).

Niezawodny transport:

- Przesyłane są duże ilości danych (np. HTTP, FTP, sieci P2P).
- * Istotne potwierdzanie danych: praca zdalna (np. SSH).

Niezawodny transport: segmentacja

Segmentacja

Niezawodne przesyłanie ciągu bajtów:

- * Zadanie warstwy transportowej.
- * Wymaga dzielenia ciągu bajtów na segmenty.
 - * W UDP użytkownik musi to robić sam.
- Dlaczego nie przesyłamy wszystkiego w jednym segmencie?

Słowo o nazewnictwie



datagramy (w przypadku gdy użytkownik sam dzieli na części, np. UDP) segmenty (w przypadku gdy warstwa dzieli na części, np. TCP)



pakiety



ramki


Niekonsekwentnie używane nazwy.

- * Powszechnie stosowane "datagramy IP".
- * Czasem "segment TCP" to same dane TCP (bez nagłówka TCP), np. w definicji MSS (maximum segment size).

Dlaczego segmentacja jest potrzebna?


- * Skąd biorą się ograniczenia na rozmiar segmentu?
 - * MSS = MTU IP header TCP header

- Dlaczego nie zwiększymy MTU (i rozmiaru pakietu IP)?
 - Większa szansa kolizji (sieci bezprzewodowe).
 - * Duże pakiety: problem w szeregowaniu w kolejce wyjściowej routera (małe pakiety mają duże opóźnienie).



* Główna przyczyna: mniejsze opóźnienie przy długich ścieżkach.

Opóźnienie pakietu na łączu (przypomnienie)




Opóźnienie na pojedynczym łączu = s + p / B.

* Ignorujemy czas kolejkowania pakietu w buforze.

Opóźnienie pakietu na ścieżce

- Dla dowolnego łącza: przepustowość = B, czas propagacji = s.
- * Im dłuższa ścieżka tym większy efekt.



Niezawodny transport: ARQ

ARQ = Automatic Repeat reQuest

- * Zajmiemy się niezawodną transmisją jednokierunkową.
 - Od nadawcy do odbiorcy.
 - * W drugą stronę identyczny mechanizm.

* ARQ

- Wysyłanie "do skutku" (do otrzymania potwierdzenia od odbiorcy).
- Odbiorca wysyła informacje zwrotne (otrzymałem pakiet / zwolnij / przyspiesz / ...)
- * Niezawodny transport na bazie zawodnej usługi przesyłania pakietów.

* Założymy, że strumień bajtów jest już posegmentowany.

Dostępne podstawowe mechanizmy

* Sumy kontrolne: możemy wykrywać, czy pakiet został uszkodzony.

* Potwierdzenia (ACK): małe pakiety kontrolne potwierdzające otrzymanie danego segmentu.

* Timeout (przekroczenie czasu oczekiwania): jeśli nie otrzymamy potwierdzenia przez pewien czas (typowy dla łącza, np. RTT, jak go mierzyć?)

* Retransmisje: ponowne wysłanie danego segmentu w przypadku przekroczenia czasu oczekiwania.

ARQ: Stop-and-Wait

Protokół Stop-and-Wait


Algorytm odbiorcy:



odbieramy dane?


wyślij potwierdzenie, przekaż dane do aplikacji

Algorytm nadawcy:




Stop-and-wait: typowe wykonania (1)

1. bez utraty pakietów



2. utrata danych




Stop-and-wait: typowe wykonania (2)

3. utrata ACK


dane Skąd odbiorca timeout wie, że to duplikat? dane ACK

4. opóźnienie ACK + utrata danych




Numery sekwencyjne

- * Każdy segment jest numerowany.
- ACK zawiera numer potwierdzanego segmentu.



Stop-and-wait + numery sekwencyjne

Działa, ale przy długich łączach o dużej przepustowości wykorzystuje ułamek ich możliwości!



ARQ: Okno przesuwne

Przesuwne okno (1)

- * SWS (*sender window size*) = maksymalna liczba wysłanych i niepotwierdzonych segmentów.
- Segmenty od 1 do LAR są potwierdzone, a LAR+1 nie.
- * Nadawca może wysyłać tylko segmenty leżące w oknie.

Przesyłany ciąg segmentów:



Przesuwne okno (2)



Akcje:

- ♦ Otrzymanie ACK → sprawdzamy, czy możemy przesunąć okno.
- ♦ Przesunięcie okna → wysyłamy dodatkowe segmenty.
- * Timeout dla (niepotwierdzonego) segmentu → wysyłamy go ponownie.

Mechanizmy potwierdzania

Nadawca: mechanizm przesuwnego okna.

Trzy mechanizmy dla odbiorcy:

- * Go-Back-N
- Potwierdzanie selektywne
- Potwierdzanie skumulowane

Potwierdzanie Go-Back-N

* Załóżmy, że odbiorca dostał już segmenty do P włącznie.

- * Wyśle ACK dla otrzymanego segmentu S jeśli S ≤ P + 1.
 - * Dlaczego potwierdzanie już potwierdzonych segmentów jest ważne?

* Odbiorca może przekazywać dane od razu warstwie wyższej (brak bufora odbiorcy).


Potwierdzanie selektywne (1)



Okno odbiorcy:

- * Rozmiar RWS (receiver window size).
- * Segmenty od 1 do LFR (*last frame received*) są otrzymane, a segment LFR+1 nie.

Potwierdzanie selektywne (2)



Otrzymujemy segment S

- * LFR < S \leq LFR + RWS \rightarrow zapisz segment w buforze odbiorczym.
- * S ≤ LFR + RWS → odeślij ACK.
- * $S > LFR + RWS \rightarrow ignoruj segment.$
- * S = LFR + 1 → aktualizuj LFR (przesuń okno).
- * Dla RWS = 1, potwierdzanie selektywne = Go-Back-N.

Potwierdzanie skumulowane

* Poza ACK wszystko jak przy potwierdzaniu selektywnym.

* Wysyłanie ACK:

- * Również tylko jeśli otrzymamy segment S ≤ LFR + RWS
- * Ale niekoniecznie wysyłamy ACK dla S!
- * W razie potrzeby aktualizujemy LFR (przesuwamy okno w prawo) a następnie wysyłamy ACK dla LFR.


demonstracja

Kontrola przepływu

Kontrola przepływu (1)

Co to znaczy "przekazujemy dane do warstwy aplikacji"?


* To warstwa aplikacji pobiera dane wywołaniem read().



Kontrola przepływu (2)

Oferowane okno = wolne miejsce w buforze

- Wysyłane nadawcy (razem z ACK).
- Nadawca zmienia SWS (rozmiar swojego okna) na tę wartość:



* Nadawca nie będzie bezsensownie wysyłał danych, na które odbiorca nie ma miejsca.

Niezawodny transport: TCP

TCP

* Numeruje bajty, a nie segmenty.

demonstracja

- * Potwierdzanie skumulowane:
 - + Uwaga: ACK n = oznacza "mam wszystko do bajtu n-1 włącznie".
 - + ACK wysyłany w pakiecie razem z danymi w drugą stronę.

| 0 | | 7 8 | 15 | 16 23 24 31 | | |
|--------|--|-----|-------------|-------------------------|--|--|
| | port źródłowy | | | port docelowy | | |
| | numer sekwencyjny (numer pierwszego bajtu w segmencie) | | | | | |
| | numer ostatniego potwierdzanego bajtu + 1 | | | | | |
| offset | 000 | ECN | U-A-P-R-S-F | oferowane okno | | |
| | suma kontrolna | | | wskaźnik pilnych danych | | |
| | dodatkowe opcje, np. potwierdzanie selektywne | | | | | |

Numerowanie bajtów: przykładowe komplikacje

- * Jeśli oferowaliśmy okno = 0 i aplikacja zwolniła miejsce?
 - → Wyślij osobno rozmiar okna (bez ACK).

- * Jeśli nie mamy danych do wysłania w drugą stronę?
 - → Opóźnione wysyłanie ACK.

- * Jeśli oferowane okno jest mniejsze niż MSS?
 - → Czekamy.

- * Jeśli aplikacja generuje dane mniejsze niż MSS
 - → Wyślij dopiero jeśli kiedy wszystkie poprzednie dane zostaną potwierdzone (algorytm Nagle'a).
 - → Co z interaktywnymi programami (praca zdalna)?

Ustawianie timeoutu dla segmentu

- * Obliczamy średnie RTT ważone wykładniczo czasem
 - * $avg-RTT = \alpha \times avg-RTT + (1 \alpha) \times zmierzone-RTT$
 - + RTT segmentów stałe → avg-RTT zbiega do tej wartości.
 - * W podobny sposób mierzymy wariancję RTT (var-RTT).

* RTO (retransmission timeout) = $2 \times \text{avg-RTT} + 4 \times \text{var-RTT}$

Gdzie implementować?


Gdzie implementować warstwę transportową?

Warstwa sieciowa:

Implementowana na routerach i urządzeniach końcowych.

Warstwa transportowa:

- * Wczesna filozofia: niezawodność dostarczania zapewniać na każdym łączu.
- Problem: błąd może nie być związany z łączem!



* Wniosek: niezawodność dostarczania i tak musi być kontrolowana na urządzeniach końcowych.

Zasada end-to-end (1)

Słaba wersja

* Niezawodne przesyłanie danych musi być implementowane na urządzeniach końcowych, ale warstwy niższe mogą w tym pomagać.

Silna wersja

Niezawodne przesyłanie danych musi być implementowane na urządzeniach końcowych, warstwy niższe nie powinny się tym w ogóle zajmować.

Zasada end-to-end (2)

Która wersja zasady? Spór filozoficzny na przykładzie TCP + WiFi.

- * TCP działa dobrze tylko jeśli łącza są w miarę niezawodne.
- Łącza bezprzewodowe tracą średnio 20-80% pakietów
- * Potwierdzanie i retransmisja na poziomie warstwy łącza danych.

- * Łamiemy model warstwowy i silną wersję zasady.
 - * Krótkoterminowe duże korzyści.
 - Ale być może trudności we wprowadzeniu innej wersji warstwy transportowej.

Lektura dodatkowa

- * Kurose & Ross: rozdział 3.
- * Tanenbaum: rozdział 6.
- * Dokumentacja online:
 - + http://www.networksorcery.com/enp/protocol/tcp.htm