pytorch笔记 | (小土堆)

Created

@2025年6月8日16:20

一、torch学习


1、两个工具

用于探索Python或pytorch中的工具包

• dir (): 能让我们知道工具箱中有什么东西

• help():告诉我们工具的使用方法

2、pycharm 和 jupyter的区别



代码是以块为一个整体运行的话:

Python**文件的块是所有行的代码 以任意**

优: 通用, 传播方便, 适用于大型项目

缺: 需要从头运行

以任意行为块,运行的

优:显示每个变量属性 缺点:不利于代码阅读及修改

以任意行为块运行的

优: 利于代码阅读及修i 缺:

3、pytorch如何加载数据

注: 类中-init-- (self)初始化函数

#类首先要初始化,即根据这个类创建实例的时候自动调用的函数 #作用:为class提供全局变量,为后面的函数提供他们所需要的量

主要用到两个库函数:

3.1.1、Dataset ():

3.1.2 Dataloader ():

pytorch笔记 | (小土堆)

1

概念:是一个迭代器,方便我们去多线程地读取数据,并且可以实现batch以及shuf用法:

test_loader = DataLoader(dataset=test_data, batch_size=4, shuffle=True, num 如上, test_loader 就是我们生成的数据迭代器,

即加载test_data数据集,每次打包四个数据,打包成imgs和targets, shuffle表示每次迭代完之后,下次迭代是否打乱顺序

drop_list 表示是否删除非完整页的结尾数据

完整参数参考官方文档。

3.1.3、总结:

Dataset是一个包装类,将数据包装为Dataset类,然后传入DataLoader中,我们再使用DataLoader这个类来更加快捷的对数据进行操作。

3.2、数据的组织形式

如一个文件夹内存放多个同类的图片:文件夹的名称就是其label,数据和label存放在不同的文件夹内

4、其他工具

4.1、可视化工具Tensorboard—针对模型训练

因为我们编写出来的TensorFlow或pytorch(1.0之后添加了这个模块)程序,建好一个神经网络,

其实我们也不知道神经网络里头具体细节到底做了什么,要人工调试十分困难(就好比你无法想象出递归的所有步骤一样)。

有了TensorBoard,可以将TensorFlow程序的执行步骤都显示出来,非常直观。并且,我们可以对训练的参数(比如loss值)进行统计,用图的方式来查看变化的趋势。

• Summarywrite类:' SummaryWriter '类提供了一个高级API来创建一个事件文件,在给定的目录中添加摘要和事件。

#命令行中显示事件文件的端口地址: tensorboard --logdir = 事件文件所在文件夹名 #修改地址: tensorboard --logdir=logs --port=6007

#某些情况可能会有发生事件冲突,造成图像混乱(如修改变量时没有修改标签):这时可以将事件删除重新运行 • add_image()方法:在事件文件中添加图片(本次加载的图片为PIL类型,不符合类型要求,所以要转换,可用 OpenCV或numpy直接转换)

4.2、transforms结构及用法

4.2.1、什么是transforms?

常用的图像预处理方法 ,一般用于转换图片格式,有多个图片处理方法,如:ToTensor()对象可传入两种图片格式:

- (1) PIL: 用PIL的Image工具打开
- (2) numpy: 用OpenCV打开
- 4.2.2、transforms该如何使用?

首先创建一个具体的工具(如ToTensor工具,相当于创建类对象): tool = transforms.ToTensor()

然后给工具传入参数(传入图片): result = tool(input)

最后得到tensor类型的图片

4.2.3、为什么我们需要Tensor数据类型?

tensor类型中的很多属性我们都需要在神经网络中用到,如反向传播、梯度等 所以我们必定要用到transforms将数据转换为tensor类型,然后进行训练

4.3、常见的transforms

可直接去文档里查看其相关方法的及其用法

注: Python类中 ——call—— 方法的用法:

相当于类对象的有参构造 def --call-- (self, 参数列表)

4.3.1、ToTensor 方法的使用:

先把图片打开为PIL类型或者numpy类型的对象 然后将对象传入创建好的ToTensor工具,将图片格式转为Tensor类型 4.3.2、Normalize-归一化的使用:

公式:

input[channel] = (input[channel] - mean[channel])/std[channel]

目的: 改变图像的像素范围,

用法: 假设是三通道的图片, 且像素范围是(0,1)

trans_norm=transforms.Normalize([0.5,0.5,0.5],[0.5,0.5,0.5])

先实例化一个Normalize对象,然后传入两个参数,一个均值,一个标准差(都是三通道的),结果就将图片的像素范围变成(-1,1)

注:只有tensor类型的图片能使用这个方法,所以将上边ToTensor的图片直接使用即可。

4.3.3、Resize-图片缩放:

目的: Resize the input PIL Image to the given size, and return a PIL Image

用法:同样可以输入参数列表或一个参数,一个参数的话代表缩放为参数大小的正

方形

trans_resize = transforms.Resize((512,700))

#传入参数列表,实例化resize对象对图片进行缩放

img_resize = trans_resize(img)

#传入一个PIL图片最后再将输出的图片转为tensor类型用SummaryWriter进行输出

4.3.4、Compose-组合方法的使用

目的:将几个转换组合在一起。此转换不支持torchscript。输入是一个transforms对象的列表

相当于简化操作步骤

用法: 还是先实例化对象, 然后传参

trans_resize_2 = transform.Resize(512) #传入transforms对象列表进行实例化 trans_Compose = transeform.Compose([trans_resize_2, trans_tensor]) img_resize_2 = trans_compose(img)

4.3.5、RandomCrop-随机裁剪

目的:在一个随机的位置裁剪给定的图像。返回的结果也是一个PIL,可以传一个参数或两个通道的列表。用法:与上边的使用类似,详见代码。

4.4、torchvision中的数据集使用

去pytorch官方文档找torchvision的datasets模块,里面有很多开源的数据集,可以 在代码里直接使用和下载,方法参考官方文档。

下载数据集的时候,download选项可以一直为True,因为已下载的不会重复下载。

下载数据集的同时可以转换整个数据集的数据类型:在每个torchvision.datasets下的数据集都会有transforms选项,即transforms转换的实例对象。

代码如下:

dataset_transform = torchvision.transforms.Compose([torchvision.transforms.ToTensor(),])

train_set = torchvision.datasets.CIFAR10(root="./datasets", train=True,transform=dataset_transform, download=True) #训练集

test_set = torchvision.datasets.CIFAR10(root="./datasets", train=False,transform=dataset_transform,download=True) #测试集

5、搭建神经网络

5.1、神经网络的基本骨架-nn.Module的使用

注: Python中类的定义时,类的继承直接在括号里添加class 类名(继承的类)

nn(natural network)下的container是nn的容器,包含了基本骨架

其中container中的nn.Module是所有神经网络模块最基本的一个类,为所有神经网络提供基本骨架,

然后再其中进行填充就能形成一个神经网络

forward是一个前向的神经网络处理器(一般会对其进行重写)

如果神经网络要重写初始方法,则必须要调用父类的初始化函数

一个nn.module可以视为一个块。所有的module包含两个主要函数:

init函数:在里边定义一些需要的类或参数。包括网络层

forward函数: 做最终的计算和输出,其形参就是模型(块)的输入。

5.2、卷积操作-torch.nn.function

卷积分为不同的层,如con1、con2等

以二层卷积为例,具体的参数可查看官方文档

卷积操作主要是用卷积核(weight)与原始数据进行计算,再加上其他的操作,最后得到一个新的输出

代码示例:

output3 = F.conv2d(input, kernel, stride=1, padding=1)
print(output3)

input3 就是 卷积神经网络模型计算后的 输出,

input是输入的数据,在此为一个二维数组,代表一张图片

kernel表示卷积核,同input形状,也是一个二维数组,并且两者的形状都要有四个指标,否则要进行reshape

padding表示周围填充几层,填充的默认值是0

5.3、神经网络-卷积层(torch.nn.conv)

其实就是对nn.function的进一步封装,如nn.Conv2(),最常用的是这五个参数:

in_channels、 out_channels、kernel_size、stride=、 padding 实例:

#在初始化方法中定义进行卷积操作

self.conv1 = Conv2d(in_channels=3, out_channels=6, kernel_size=3, stride=1, padding=0)

in_channels=3: 三通道输入(彩色图片)

out_channels=6:输出是六通道(6层),即生成留个卷积核

kernel_size=3:每个卷积核的维度是3*3

stride=1: 步长为1 padding=0: 无填充

5.4池化层-最大池化(torch.nn.maxpool)

最大池化层(常用的是maxpool2d)的作用:


- 一是对卷积层所提取的信息做更一步降维,减少计算量
- 二是加强图像特征的不变性,使之增加图像的偏移、旋转等方面的鲁棒性

类似于观看视频时不同的清晰度,实际效果就像给图片打马赛克

maxpool2d: 注意输入的图像形状为4维,即形状不对时要先reshape

实例及结果:

self.maxpool1 = MaxPool2d(kernel_size=3, ceil_mode=False)



5.5、填充层(torch.nn.padding)

一般在其它层里就可以实现,所以就不过多介绍padding层。

5.6非线性激活(Non-linear Activations)

非线性变换的主要目的就是给网中加入一些非线性特征,

非线性越多才能训练出符合各种特征的模型。常见的非线性激活:

ReLU:主要是对小于0的进行截断(将小于0的变为0),图像变换效果不明显 主要参数是inplace:inplace为真时,将处理后的结果赋值给原来的参数;为假时, 原值不会改变。

SIGMOID: 归一化处理,效果没有ReLU好,但对于多元分类问题,必须采用

sigmoid 处理后结果:



5.7、线性层(torch.nn.linea)

• 线性层又叫全连接层,其中每个神经元与上一层所有神经元相连


线性函数为: torch.nn.Linear(in_features, out_features, bias=True, device=None, dtype=None),其中重要的3个参数in_features、out_features、bias说明如下:

in_features:每个输入(x)样本的特征的大小out_features:每个输出(y)样本的特征的大小

bias:如果设置为False,则图层不会学习附加偏差。默认值是True,表示增加学习偏置。

在上图中,in_features=d,out_features=L。

5.8、其它层



除了前面学的和图中标出来的,其它层用到的一般较少

5.9、SEQUENTIAL的使用(torch.nn.Sequential)

- 主要是方便代码的编写,使代码更加简洁
- 根据下图搭建神经网络:判断一个图的类别(最后输出为十个类别,最后进行判断)
 - 。 根据公式计算其他参数的值
- 实例:注意,每个层后要加逗号,相当于传递参数
- 使用tensorboard中的add_graph 查看神经网络的流程图

5.10、损失函数与反向传播

• 注意: inputs和targets的格式一定要符合要求,一般要对其进行reshape和dtype 损失函数举例:

均方方差损失 (MSELoss):

The unreduced (i.e. with reduction set to 'none') loss can be described as:
$$\ell(x,y) = L = \{l_1,\dots,l_N\}^\top, \quad l_n = \cdot \{x_n-y_n\}^2,$$
 where N is the batch size. If reduction is not 'none' (default 'mean'), then:
$$\ell(x,y) = \begin{cases} \text{mean}(L), & \text{if reduction} = \text{'mean'}; \\ \text{sum}(L), & \text{if reduction} = \text{'sum'}. \end{cases}$$

L1Loss(): 如图所示, 计算的结果

The unreduced (i.e. with reduction set to 'none') loss can be described as:

$$\ell(x,y) = L = \{l_1, \dots, l_N\}^{\top}, \quad l_n = |x_n - y_n|,$$

where N is the batch size. If ${\tt reduction}$ is not 'none' (default 'mean'), then:

$$\ell(x,y) = egin{cases} ext{mean}(L), & ext{if reduction} = ext{`mean'}; \ ext{sum}(L), & ext{if reduction} = ext{`sum'}. \end{cases}$$

交叉熵损失(CrossEntropyLoss):x是网络输出的数组,class是类别的下标

反向传播:

- 1. 反向传播是一个更新参数的过程。
 - (1) 前向传播:将训练集数据输入到ANN的输入层,经过隐藏层,最后到达输出层并输出结果。【输入层—隐藏层–输出层】
 - (2) 反向传播:由于ANN的输入结果与输出结果有误差,则计算估计值与实际值 之间的误差,并将该误差从输出层向隐藏层反向传播,直至传播到输入层。【输出 层-隐藏层-输入层】
 - (3) 权重更新:在反向传播的过程中,根据误差调整各种参数的值;不断迭代上述过程,直至收敛。

5.11、优化器

1、过程描述

继上节的计算损失函数和反向传播,之后便是根据损失值,利用优化器进行梯度更新,然后不断降低loss的过程,一般要对数据集扫描多遍,进行参数的多次更新,才能得到一个较好的效果。

注意,每次更新后要将梯度置0,然后重新计算梯度注意

2、常用优化器:

- 优化器的种类比较多,常用的就是随机梯度下降(SGD) 等
- 不同的优化器的参数列表一般不同,但都会有 params(模型的参数列表)和Ir(学习率)参数,
- 一般设置这两个参数,其他的可用默认值

二、模型训练

1、现有网络模型的使用及修改

1.1、VGG16模型:

vgg16_false = torchvision.models.vgg16(pretrained=False)
vgg16_true = torchvision.models.vgg16(pretrained=True)

上面两行代码的区别:

第一个是模型初始化的参数,第二个是经过训练的参数

第一个相当于一个单纯的 神经网络结构,第二个是经过训练的神经网络结构(需要 因为 VGG16 最终的输出是1000个分类,加入我们需要10个分类的话,就需要改动: 修改的方法有两种:

添加一层(线性层),改变最后的输出类别数或者直接改变原有模型的输出

2、网络模型的保存与读取

2.1、概述

因为有些较大的网络模型(无论是加载初始参数还是预训练过的参数)都需要花费一定的时间,特别是预训练的模型,要花很长时间下载参数,所以我们可以将反复用到的模型保存下来,直接读取使用即可

2.2、保存和读取方法

一般训练好的模型都需要进行保存,否则每次使用都要重新训练。

方式一

保存:保存模型结构及其参数。torch.save(model, path)

读取:获取一个完整的模型。torch.load("模型名")

方式二

保存:只保存模型的参数。torch.save(model.state_dict(), path)

读取:只能加载出模型的参数,要先新建网络模型,然后再装载参数(一般用于加载

预训练的参数)。

陷阱: 自定义的网络如果保存后再加载的话,需要再重新定义一遍网络结构。

3、完整的模型训练套路

- 准备数据集
- 创建迭代器
- 创建网络模型
- 创建损失函数
- 添加优化器
- 设置一些训练的参数(训练次数、训练轮数等),
- 开始模型训练
 - 。 优化器不断优化模型
- 开始测试
- 打印测试结果(准确度)