

编码规则

目录

一、 概述.....	3
二、 启用编码规则.....	3
三、 配置编码规则.....	5
1. 新增编码规则.....	6
2. 高级设置.....	错误！未定义书签。
3. 页面属性.....	7
单据头.....	7
常量.....	8
随机码.....	9
系统日期.....	10
流水号.....	10
业务对象日期.....	11
业务对象字段.....	11
校验码.....	13
4. 删除.....	14
5. 禁用/启用.....	14
6. 适用条件.....	错误！未定义书签。
7. 受控组织.....	15
四、 案例演示.....	16
五、 操作实践.....	19

一、概述

编码：对于业务管理中的基础资料和业务单据，我们都要用一个唯一的、有意义的标识符来表示，这个标识符，就是编码。

编码规则：对于同一类型的基础资料和业务单据，我们需要采用统一的编码生成策略进行管理，这个编码生成策略，就是编码规则。

二、启用编码规则





单据大纲视图，选中根节点，在控件属性面板点击业务控制，开启启用编码规则按钮并保存。

1、路径：【开发服务云】->【开发平台】->【云】->【应用】

找到需要使用编码规则的单据

2、进到单据选择根节点，点击业务控制，打开显示编码规则配置。

3、保存单据。



表单

列表

移动表单

移动列表

XML

预览

保存

重复

删除

前移

后移

撤销

重做

剪切

复制

粘贴

格式刷

辅助线

新增

删除

保存

修改

提交

审核

提交并新增

基本信息

单据编号

单据状态

创建人

审核人

出差类型

控件属性

业务

样式

布局

语言

zh_CN

显示标题

允许继承

允许扩展

界面规则

显示卡片侧边栏

插件

TemplateBillEdit, CodeRuleP

批量属性编辑

字段锁定风格

有下划线

字段

字段类型

单据主实体



三、配置编码规则

1. 新增编码规则



1、配置路径：【基础服务云】->【公共设置】->【编码规则配置】。

2、在编码规则列表左树找到要配置编码规则的业务实体，点新增。



2. 页面属性

单据头

- 1.规则编码、规则名称：默认带入，可以修改；
- 2.默认段分隔符：用于设置编码段之间的分隔符；

3.新增显示：按钮打开时，新增状态打开的页面生成并显示编码；

4.允许修改：按钮打开时，生成的编码可以修改；



常量

常量： 设置值为用户自定义文本，可以是数字、字母、特殊字符以及汉字等。

公共设置

编码规则配置列表

编码规则

保存

高级设置

启动条件

退出

出差申请单

3YKD6SMN9ER5

出差申请单

默认段间分隔符*

新增显示

允许修改

修改时重新编码 ①

使用状态

编码设置

新增

删除

编码示例

CCSQ

编码一段

常量

设置值*

CCSQ

选择常量

设置常量值

随机码

编码段类型可以增加随机码功能，目前系统默认支持生成 8 位随机码，随机码和流水号不能同时存在，随机码只能存在一个。

编码设置

新增

删除

编码示例

CCSQ-XXXXXXX

编码一段

常量

设置值*

CCSQ

编码二段

随机码

长度

8

段间分隔符

-

系统日期

系统日期的日期的显示格式，例如 YYYY; YYYY-MM-DD; YYYYMM;YYMMDD.....，
如果编码字段有流水号，需要设置流水号依据类型，流水号依据类型有：非依据、设为依据、
设为依据但不显示，

系统日期设置为流水号依据时，流水号按时间分组编号。例如 10 月 25 日该单据的最后编码为 20181025-000080，10 月 26 日，第一个编码应为 20181026-000001。

编码设置

新增

删除

编码示例

CCSQ:20240226

编码一段

常量

设置值

CCSQ

编码二段

系统日期

显示格式

yyyyMMdd

段间分隔符

-

流水号

流水号编码段有长度、起始值、步长等属性按字面意思不难理解，对于断号补偿属性，
如果打开这个属性，一张单新建用了一个流水号，这张单因为某种原因删除了，再新建一张
单会补充这个删除的流水号。

编码三段

流水号

长度

8

起始值*

1

步长*

1

段间分隔符

-

断号补偿

☐

业务对象日期

业务对象日期字段显示格式、流水号依据设置等与系统日期类似，编码字段的数据来自该单据中所有与时间直接有关或者间接有关的字段。

编码一段

业务对象日期

显示格式*

☐

编码来源*

申请日期 (qyrv_reqdate)

☐

流水号依据*

非依据

业务对象字段

业务对象字段使用模式分为完全取值和属性截断，编码来源为单据中的所有字段。

1、完全取值

2、属性截断

补位：根据长度自动补齐，分为左侧补位和右侧补位。举例，编码分段设置长度 6 位，属性值实际长度为 3 位，补位符号%，当前属性值为 AAA。左侧补位后为 %%% AAA，右侧补位后为 AAA %%%。

截取：根据长度截取部分属性值，分为左侧截取和右侧截取。举例，编码规则长度设置 3 位，属性值实际长度位 6 位，为 AAABBB。左侧截取后为 BBB，右侧截取后为 AAA。

编码一段

业务对象字段

使用模式*

完全取值

完全取值

属性截断

编码来源*

申请人 (qyrv_user).姓名 (name)

编码一段

业务对象字段

使用模式*

属性截断

长度

8

编码来源*

申请人 (qyrv_user).姓名 (name)

补位*

右侧

截去*

右侧

流水号依据

校验码

校验码：编码规则编辑时可设置编码段为校验码，该校验码默认为 EAN-13 码的校验码，由前面的 12 位数字计算出最后一位校验码。


应用场景：

常用与商品条形码。

使用说明：

- 1、校验码只能在最后一个编码段使用
- 2、校验码之前的编码长度必须为 12 位且都只包含数字
- 3、使用校验码时，规则中必须包含一段“流水号”类型的编码段

要使用校验码，首先点击“高级设置”按钮，勾选“校验码”。



The image shows two panels from a software configuration interface. The left panel, titled '编码三段' (Encoding Rule Segment 3), has a sub-tab '流水号' (Serial Number) and contains input fields for '长度' (Length) set to 8, '起始值' (Start Value) set to 1, and '步长' (Step Length) set to 1. The right panel, titled '编码四段' (Encoding Rule Segment 4), has a sub-tab '校验码' (Check Code) and contains dropdown menus for '校验码' (Check Code) set to 'EAN13校验码' and '段间分隔符' (Segment Separator) set to '空' (Empty).

3. 删除

在编码规则列表选择要删除的编码规则，点击删除。

The image shows the '编码规则配置' (Encoding Rule Configuration) interface. At the top, there are tabs: '新增' (Add), '删除' (Delete), '禁用' (Disable), '受控组织' (Controlled Organization), '清理编码规则缓存' (Clear Encoding Rule Cache), '高可靠模式变更' (High Reliability Mode Change), '日志' (Log), '最大号表' (Maximum Number Table), '断号表' (Break Number Table), '刷新' (Refresh), and '退出' (Exit). The '删除' tab is selected and highlighted with a red box. Below the tabs, a table lists encoding rules. The first rule, '【高可靠】出差申请单-编码规则' (High Reliability Business Trip Application Form - Encoding Rule), is selected with a checkbox and highlighted with a red box. A red arrow points from the '删除' tab to this rule. A modal dialog box titled '操作确认' (Operation Confirmation) is displayed in the foreground, containing the text '删除选中的1条记录后将无法恢复' (After deleting the selected 1 record, it cannot be recovered) and '确定要删除该记录吗?' (Are you sure you want to delete this record?). The dialog has '取消' (Cancel) and '确定' (Confirm) buttons, with the '确定' button highlighted by a red box. A red arrow points from the '确定' button in the dialog back to the '删除' tab.

4. 禁用/启用

在编码规则列表选择要启用或者禁用的编码规则，只有启用的编码在新建单据时

才会生成编码。



5. 受控组织

创建业务单据获取编码规则的时候，系统会根据设置的受控组织进行校验，分两种情况：

1、单据设置有主业务组织的情况下，校验单据的主业务组织是否在编码规则的受控组织里。

2、单据没有设置主业务组织的情况下，则校验当前登陆用户的业务单元是否在受控组织里。

受控组织：

1、编码规则列表设置，

2、在编码规则编辑页面设置，如果没有这个按钮，可以在高级设置里面设置。

备注：先禁用编码规则，再配置受控组织

四、案例演示

配置出差申请单编码规则。

保存高级设置启动条件更多退出

编码示例
CCSQ202306190001

编码一段
常量

设置值*
CCSQ

编码二段
系统日期

显示格式*
yyyyMMdd
流水号依据*
非依据
段间分隔符
空

编码三段
流水号

长度
4
起始值*
1
步长*
1
段间分隔符
空
断号补偿
☐

步骤：

1、需要启用编码规则

在“出差申请单”的设计器中，找到根节点，右侧有“业务控制”属性。

金蝶云 苍穹 | 开发平台 表单 列表 移动表单 移动列表

新增 删除 保存 修改 提交 审核 提交并新增 打印 更多 退出

▼ 基本信息

单据编号* 申请日期*

单据状态* 申请人

费用申请部门 费用承担公司

出差类型 币种

申请金额 创建人

审核人

事由

▼ 行程信息

增行 删行 +

业务控制

操作 新增, 修改, 删除, 保存, 提交

网络控制 修改, 删除, 提交, 审核, 反审

主业务组织

模板

表名 tk_qryv_tripreq2528

主键类型 整型

拆分表

主键字段名 FId

单据类型参数

单据参数 bos_billparamtertp

单据状态字段 单据状态

业务控制

实体类型字段 FEntityTypeId

委托关系

名称历史控制字段

关联配置

跨租户关联配置

默认布局 ('mblist'; 'pclist'; 'pcbil')

业务控制

启用单据类型

参与单据转换

支持按编码检索

支持轻分析

显示编码规则配置

参与凭证生成

允许导入导出

取消 确定

保存才能生效。

2、配置编码规则



保存高级设置启动条件退出

业务对象*出差申请单

规则编码*4MG=5LTIPU6U

规则名称*出差申请单2528

默认段间分隔符*

新增显示

允许修改

消耗断号①

更新最大号②

使用状态

导入单据；下推单据

导入单据；下推单据

修改时重新编码②

编码设置

新增删除

编码示例CCSQ-20241224-0001

编码一段

设置值*CCSQ

编码二段

显示格式*yyyyMMdd

流水号依据*非依据

段间分隔符

常量

系统日期

编码三段

流水号

长度

4

超过设置长度时自动升位

起始值*

1

步长*

保存提交提交并新增退出

基本信息

单据编号*CCSQ-20241224-0001

申请日期*

单据状态*暂存

申请人

费用申请部门

费用承担公司

出差类型

币种

申请金额

创建人*

审核人

事由

五、操作实践

1、给办公用品登记单中的“登记单号”设置设计编码规则，规则如下： 开发商标识_8 位年月日_4 位流水号，如 qyrv_20220618_0001. 然后通过添加办公用品登记单，看编码是否正常生成。

2、给办公用品库存单中的“库存编号”设置设计编码规则，规则如下： kc_8 位年月日_4 位流水号，如 kc_20220618_0001. 然后通过添加办公用品登记单，看编码是否正常生成。

3、给办公用品领用申请单的“申请编号”设置设计编码规则，规则如下： REQ+8 位年月日+4 位流水号，如 REQ202206180001. 然后通过添加办公用品登记单，看编码是否正常生成。