仿真网络模型

该模型构建了一个中等规模的仿真网络,包含多个自治系统(AS)和OSPF区域,确保高度的网络复杂性,同时提供关键设备的配置命令

网络拓扑设计

我设计了一个包含3个自治系统(AS 100、AS 200、AS 300)的网络,每个AS内部都有多个路由器和OSPF区域,具体如下:

AS 100:

- 包含3个路由器: R1 (Area 0) 、R2 (Area 0) 、R3 (Area 1) 。
- R1和R2在Area 0 (骨干区域), R2和R3在Area 1。
- R1作为ASBR(Autonomous System Boundary Router),与AS 200互联。

AS 200:

- 包含4个路由器: R4 (Area 0) 、R5 (Area 0) 、R6 (Area 2) 、R7 (Area 2) 。
- R4和R5在Area 0, R5和R6、R7在Area 2。
- R4与AS 100的R1通过eBGP互联, R5与AS 300的R8通过eBGP互联。

AS 300:

- 包含3个路由器: R8 (Area 0) 、R9 (Area 0) 、R10 (Area 3) 。
- R8和R9在Area 0, R9和R10在Area 3。
- R8与AS 200的R5通过eBGP互联。


终端设备:


• 每个AS内至少有一个PC,用于测试连通性和数据采集。

链路:

- 使用GigabitEthernet接口,带宽设为1000 Mbps(可在模拟器中调整)。
- AS之间链路带宽可设置为100 Mbps (FastEthernet) ,模拟较低带宽。

拓扑图





AS 100: R1-R2-R3, R1和R2在Area 0, R2和R3在Area 1。

AS 200: R4-R5-R6-R7, R4和R5在Area 0, R5和R6、R7在Area 2。

AS 300: R8-R9-R10, R8和R9在Area 0, R9和R10在Area 3。

eBGP: R1-R4 (AS 100-AS 200) , R5-R8 (AS 200-AS 300) .

iBGP: AS内部路由器之间 (如R4-R5、R8-R9)。

IP地址规划

为简化配置,使用以下IP地址段:

• AS 100:

R1-R2: 192.168.1.0/24R2-R3: 192.168.2.0/24

o R1-R4 (eBGP): 10.0.12.0/30

o PC1: 192.168.3.0/24

• AS 200:

R4-R5: 192.168.4.0/24R5-R6: 192.168.5.0/24R5-R7: 192.168.6.0/24

R4-R1 (eBGP) : 10.0.12.0/30R5-R8 (eBGP) : 10.0.45.0/30

PC2: 192.168.7.0/24PC3: 192.168.8.0/24

• AS 300:

R8-R9: 192.168.9.0/24R9-R10: 192.168.10.0/24R8-R5 (eBGP): 10.0.45.0/30

o PC4: 192.168.11.0/24

具体IP分配:

• R1: 192.168.1.1/24 (to R2) , 10.0.12.1/30 (to R4)

• R2: 192.168.1.2/24 (to R1) , 192.168.2.1/24 (to R3)

• R3: 192.168.2.2/24 (to R2) , 192.168.3.1/24 (to PC1)

• PC1: 192.168.3.2/24 (默认网关192.168.3.1)

• R4: 192.168.4.1/24 (to R5) , 10.0.12.2/30 (to R1) , 10.0.45.1/30 (to R8)

• R5: 192.168.4.2/24 (to R4) , 192.168.5.1/24 (to R6) , 192.168.6.1/24 (to R7) , 10.0.45.2/30 (to R8)

• R6: 192.168.5.2/24 (to R5) , 192.168.7.1/24 (to PC2)

- R7: 192.168.6.2/24 (to R5) , 192.168.8.1/24 (to PC3)
- PC2: 192.168.7.2/24 (默认网关192.168.7.1)
- PC3: 192.168.8.2/24 (默认网关192.168.8.1)
- R8: 192.168.9.1/24 (to R9) , 10.0.45.2/30 (to R5)
- R9: 192.168.9.2/24 (to R8) , 192.168.10.1/24 (to R10)
- R10: 192.168.10.2/24 (to R9) , 192.168.11.1/24 (to PC4)
- PC4: 192.168.11.2/24 (默认网关192.168.11.1)

配置命令

以下为关键路由器的配置命令,基于Cisco IOS(适用于Packet Tracer或GNS3)。我将提供R1(AS 100)、R4(AS 200)和R8(AS 300)的配置,其他路由器可类似配置。

R1 (AS 100) 配置

接口配置:

```
enable
configure terminal
hostname R1
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.0.12.1 255.255.252
no shutdown
```

OSPF配置 (Area 0):

```
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
```

BGP配置 (eBGP with AS 200, iBGP with R2):

```
router bgp 100
neighbor 10.0.12.2 remote-as 200
neighbor 192.168.1.2 remote-as 100
neighbor 192.168.1.2 update-source GigabitEthernet0/0
network 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 # 宣告PC1的网段
```

R4 (AS 200) 配置

接口配置:

```
enable
configure terminal
hostname R4
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
no shutdown
interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.0.12.2 255.255.252
no shutdown
interface GigabitEthernet0/2
ip address 10.0.45.1 255.255.255.252
no shutdown
```

OSPF配置 (Area 0):

```
router ospf 1
router-id 4.4.4.4
network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
```

BGP配置 (eBGP with AS 100 and AS 300, iBGP with R5):

```
router bgp 200
neighbor 10.0.12.1 remote-as 100
neighbor 10.0.45.2 remote-as 300
neighbor 192.168.4.2 remote-as 200
neighbor 192.168.4.2 update-source GigabitEthernet0/0
network 192.168.7.0 mask 255.255.255.0 # 宣告PC2的网段
network 192.168.8.0 mask 255.255.255.0 # 宣告PC3的网段
```

R8 (AS 300) 配置

接口配置:

```
enable
configure terminal
hostname R8
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.9.1 255.255.255.0
no shutdown
interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.0.45.2 255.255.252
no shutdown
```

OSPF配置 (Area 0):

```
router ospf 1
router-id 8.8.8.8
network 192.168.9.0 0.0.0.255 area 0
```

BGP配置 (eBGP with AS 200, iBGP with R9):

```
router bgp 300
neighbor 10.0.45.1 remote-as 200
neighbor 192.168.9.2 remote-as 300
neighbor 192.168.9.2 update-source GigabitEthernet0/0
network 192.168.11.0 mask 255.255.255.0 # 宣告PC4的网段
```

R2 (AS 100) 配置 (多区域OSPF示例)

接口配置:

```
enable
configure terminal
hostname R2
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
no shutdown
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
no shutdown
```

OSPF配置 (Area 0 和 Area 1):

```
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1
```

BGP配置 (iBGP with R1):

```
router bgp 100
neighbor 192.168.1.1 remote-as 100
neighbor 192.168.1.1 update-source GigabitEthernet0/0
```

PC配置 (以PC1为例)

• 在Packet Tracer中手动设置:

o IP: 192.168.3.2

。 子网掩码: 255.255.255.0

。 默认网关: 192.168.3.1 (R3接口)

数据采集方法

OSPF数据采集

查看OSPF邻居状态 (ospf_state):

```
show ip ospf neighbor
```

记录邻居状态 (如FULL、DOWN) ,可模拟链路故障 (shutdown接口) 后重新采集。

查看OSPF路由表:

```
show ip route ospf
```

记录OSPF学习的路由,用于分析路径选择。

BGP数据采集

查看BGP邻居状态:

```
show ip bgp summary
```

记录BGP邻居状态和路由更新。

查看BGP路由表:

```
show ip bgp
```

记录BGP路径属性(如AS路径长度、local_pref)。

路径属性:

- as_path_length: 从show ip bgp中提取AS路径。
- local_pref: 通过配置调整 (默认100):

```
router bgp 100
neighbor 10.0.12.2 route-map SET_LOCAL_PREF in
route-map SET_LOCAL_PREF permit 10
set local-preference 150
```

动态数据模拟

模拟拥塞:

- 在模拟器中降低带宽(Packet Tracer可能不支持直接调整,可通过接口类型模拟,例如将 GigabitEthernet改为FastEthernet) 。
- 或者通过流量生成 (如PC之间发送大量数据) 模拟拥塞。

模拟链路故障

```
interface GigabitEthernetO/O
shutdown
```

关闭接口,观察OSPF邻居状态和BGP路由变化。

采集延迟和丢包:

• 使用ping测试延迟:

```
• ping 192.168.11.2
```

Packet Tracer中无法直接模拟丢包,可通过外部工具(如GNS3)添加丢包。

数据导出

日志导出:

在路由器上启用日志:

```
logging 192.168.3.2 # 假设PC1为日志服务器
```

使用模拟器自带功能导出日志。

脚本采集:

如果使用GNS3,可以通过脚本 (Python+Netmiko) 自动采集:

```
from netmiko import ConnectHandler

device = {
    "device_type": "cisco_ios",
    "ip": "192.168.1.1",
    "username": "admin",
    "password": "cisco",
}

connection = ConnectHandler(**device)
    ospf_data = connection.send_command("show ip ospf neighbor")
    bgp_data = connection.send_command("show ip bgp")
    print(ospf_data)
    print(bgp_data)
    connection.disconnect()
```

结尾:

网络规划:

• 设计了一个包含3个AS (AS 100、AS 200、AS 300)的网络,共10个路由器,多个OSPF区域 (Area 0、1、2、3)。

- AS之间通过eBGP互联, AS内部使用iBGP和OSPF。
- IP地址规划清晰,支持扩展。

配置命令:

- 提供了R1、R4、R8和R2的关键配置,包括接口、OSPF和BGP。
- 其他路由器可参考类似配置。

数据采集:

- OSPF: show ip ospf neighbor, show ip route ospf.
- BGP: show ip bgp summary, show ip bgp.
- 动态模拟:链路故障、拥塞、流量生成。