

CRÉER UNE YUBIKEY SANS YUBIKEY

Les modules de sécurité PAM / SELinux / Udev / SSL en C(++)

SOMMAIRE

- Présentation du projet & objectifs
- Modules de sécurité PAM
- Utiliser et implémenter SSL
- Règles Udev
- L'isolation des processus par SELinux



CHECK THIS OUT!!

github.com/AshleyTheNeko/auth_key_workshop

PRÉSENTATION DU PROJET & OBJECTIFS



• Une clé d'authentification, remplaçant/ignorant un mot de passe

• Utilisable pour sudo, screensaver, desktop manager & autres

• Sécurisé, impossible à reproduire

• Beaucoup de notions techniques utiles en sysadmin

MODULES DE SÉCURITÉ PAM

(P) luggable(A) uthentication(M) odules

• Créer un système d'authentification et de maintien de session modulaire, géré par des programmes tiers

• API de PAM en C/C++, utilisant des objets .so

• Fichiers de configurations uniques pour chaque programme

LES FICHIERS DE CONFIGURATION PAM

Trouvables dans "/etc/pam.d/"

• Définissent les règles à appliquer lors d'une demande des applications

• Chaque fichier correspond à la configuration d'un programme

• Une mauvaise modification entraîntera une faille de sécurité ou un login impossible!!

FONCTIONNEMENT DES FICHIERS DE CONFIGURATION

Quatre types de modules :

- Account: vérifier la disponibilité du compte
- **Password**: changer/approuver le jeton d'authentification
- **Session**: tâches à effectuer à l'authentification/déconnection
- **Auth**: validation de l'ouverture d'une session (that's what we do!!)

Quatre règles de validation:

- **Required**: indispensable, si échoué, toute la chaîne est lue, mais l'authentification est refusée
- **Requisite**: indispensable (plus fort), si échoué, toute la chaîne est arrêtée
- **Sufficient**: valide instantanément la requête sans lire le reste de la chaîne
- **Optional**: lu mais complètement ignoré dans la validation

CRÉER UN MODULE PAM

• Pour notre cas, il s'agit d'un module d'authentification

• Les fonctions PAM sont disponibles en C en ajoutant :

```
#define PAM_SM_AUTH
#include <security/_pam_macros.h>
#include <security/pam_modules.h>
```

• La fonction à implémenter est :

PAM_EXTERN int pam_sm_authenticate(pam_handle_t *pamh, int flags, int argc, const char **argv)

ÉCRIRE LES FONCTIONS PAM

Un test à effectuer
 pam_get_user(pamh, &username, NULL) == PAM_SUCCESS
 afin de vérifier si l'utilisateur existe bien, en cas d'erreur, retourner PAM_AUTHINFO_UNAVAIL

- Pour valider l'authentification : retourner PAM_SUCCESS
- Pour refuser l'authentification : retourner PAM_AUTH_ERR

COMPILATION DU MODULE PAM

gcc pam_module.c -Wall -Wextra -fpic -c

ld -shared -lpam -lcrypto -lssl
pam_module.o -o pam_my_module.so

AJOUTER VOTRE MODULE PAM

• Déplacer le fichier .so dans "/lib64/security/"

- Exécuter la commande suivante (explications plus tard!):
 sudo restorecon -v -R /lib64/security
- · Ajouter le nouveau module dans les fichiers de configuration concernés
 - Exemple pour sudo :
 auth sufficient pam_secure_key.so

UTILISER ET IMPLÉMENTER SSL

SSL, QU'EST-CE QUE C'EST?

• Utilisé dans le chiffrement de donnés au cours d'un échange entre serveur et client

• Dans ce cas, utilisé en tant que certificat

• Deux clés, une clé privée dans la clé usb, une clé publique sur l'ordinateur

• Pourquoi ce choix? Rapide, et réutilisable pour d'autres projets

CRÉER (ET GRAVER) LA CLÉ SSL

• Pour générer la paire de clés, utiliser la commande

```
openssl genrsa -out rsa 4096 && openssl rsa -in rsa -outform PEM -pubout -out rsa.pub
```

- Pour ajouter la clé privée RSA dans la clé usb, vous pouvez soit l'ajouter dans un fichier sur la clé usb, soit la graver directement sur la clé
 - Pour graver la clé, vous pouvez utiliser
 sudo dd if=rsa of=/dev/[c]é]

Attention avec **dd** !! Cette commande peut effacer un disque **ENTIER**, vérifiez bien où vous l'utilisez.

IMPLÉMENTER LA CLÉ SSL DANS LE MODULE

• Pour vérifier si les clés correspondent, dans notre cas, il suffit de vérifier si les paramètres N des deux clés correspondent

Pour cela, utiliser "BN_cmp(RSA_get0_n(pubkey),
 RSA_get0_n(privkey)" en appelant
 "PEM_read_bio_RSAPrivateKey" pour charger la clé privée lue avec read, et "PEM_read_RSA_PUBKEY" en C

RÈGLES UDEV

QU'EST-CE QUE UDEV?

• Le sous système linux de gestion des appareils externes!

• Permet de changer les permissions d'un appareil, ou de le monter dès son branchement

• Fichiers de configuration personnalisés dans "/etc/udev/rules.d/"

CONFIGURER UNE RÈGLE UDEV

- Les règles Udev ont une syntaxe :
 - En premier une comparaison, permettant de déterminer sur quel appareil l'action se déclanche
 - En deuxième des actions à effectuer

- Exemple de règles :
 - KERNEL=="sd[a-d]", MODE="0664"
 - BUS=="usb", ATTR{manufacturer}=="OLYMPUS",
 ATTR{product}=="X250,D560Z,C350Z", MODE="0664"
 - KERNEL=="sd[a-d]", RUN+="/bin/mount /dev/%k /mnt/key_%k"

L'ISOLATION DES PROCESSUS PAR SELINUX

(SE)CURITY-(E)NHANCED (LINUX)

• Une police d'interaction entre processus et fichiers

• Permet de définir les actions autorisées d'un programme

• Chaque utilisateur, fichier, programme possède un contexte SELinux

- Le contexte contient :
 - Une identité (_u) : défini quel utilisateur possède le fichier, et quels rôles le fichier peut avoir
 - Un rôle (_r) : défini dans quels domaines le fichier peut être
 - Un domaine (_t) : permet de définir des règles d'accès (par ex: un domaine xdm_t, attribué au desktop manager) pourra accéder à un domaine xauth_home_t, contenant par exemple
 Xauthority, utile pour démarrer une session X)

TRAVAILLER AVEC SELINUX

- Obtenir le contexte d'un fichier : ls -Z [fichier]
- Obtenir le contexte d'un programme : ps -eZ | grep [programme]

- Autoriser une action entre deux domaines SELinux :
 - Option complexe mais sécurisée : Ajouter une règle dans la police SELinux concernant un domaine spécifique (Ne sera pas abordé dans ce workshop)
 - Option simple: "sudo semanage permissive -a xdm_t"