Servidor de disco NFS

Andrés Millán Muñoz (amilmun@correo.ugr.es)

Contents

Bik	Bibliografía				
3	Seguridad del servidor NFS	5			
2	M1 y M2 como clientes	4			
1	Creación de la máquina NFS	2			

Para esta última práctica vamos a configurar un servidor NFS con el fin de proporcionar espacio adicional a las máquinas del backend; las cuales actuarán como clientes de NFS.

Las IPs de las máquinas son:

• **M1**: 192.168.49.128.

• **M2**: 192.168.49.129.

• **M3**: 192.168.49.130.

• **NFS**: 192.168.49.131.

1 Creación de la máquina NFS

Nuestro primer objetivo será crear una nueva máquina virtual que haga las veces de NFS. Para ello, utilizamos la misma ISO de Ubuntu Server de las anteriores máquinas.

El proceso de instalación es análogo, así que no lo detallaremos. Lo único que merece la pena destacar es que el usuario será amilmun y su contraseña Swap1234, al igual que en los casos anteriores. Además, editaremos el netplan para fijar en la segunda tarjeta la IP a 192.168.49.131/24 y dhcp a false.

```
amilmun@nfs-amilmun:~$ cat /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
    ethernets:
    ens33:
        dhcp4: true
    ens34:
        dhcp4: false
        addresses: [192.168.49.131/24]
    version: 2
```

Figure 1.1: Netplan de NFS

Tras esto, instalaremos los programas necesarios para tener en marcha NFS. Podemos hacerlo con sudo apt-get install nfs-kernel-server nfs-common rpcbind. Ahora creamos la carpeta compartida con el resto de máquinas. Para ello:

```
1 sudo mkdir /datos
2 sudo mkdir /datos/compartido
3 sudo chown nobody:nogroup /datos/compartido
4 sudo chmod -R 777 /datos/compartido
```

Para que M1 y M2 sean capaces de acceder, debemos añadir las siguientes líneas al fichero /etc/exports:

```
1 /datos/compartido/ 192.168.49.128(rw) 192.168.49.129(rw)
```

Reiniciando el servicio de NFS, podemos comprobar que está funcionando:

1 sudo systemctl restart nfs-kernel-server

```
nfs-server.service - NFS server and services
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; vendor preset
Active: active (exited) since Wed 2022-05-25 16:21:46 UTC; 6s ago
Process: 3363 ExecStopPost=/usr/sbin/exportfs -f (code=exited, status=0/SUCCESS
Process: 3359 ExecStopPost=/usr/sbin/exportfs -au (code=exited, status=0/SUCCESS
Process: 3358 ExecStop=/usr/sbin/rpc.nfsd 0 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 3386 ExecStart=/usr/sbin/rpc.nfsd $RPCNFSDARGS (code=exited, status=0/
Process: 3385 ExecStartPre=/usr/sbin/exportfs -r (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 3386 (code=exited, status=0/SUCCESS)
May 25 16:21:46 nfs-amilmun systemd[1]: Starting NFS server and services...
May 25 16:21:46 nfs-amilmun exportfs[3385]: exportfs: /etc/exports [1]: Neither '
May 25 16:21:46 nfs-amilmun exportfs[3385]: NOTE: this default has changed sinc
May 25 16:21:46 nfs-amilmun exportfs[3385]: Assuming default behaviour ('no_sub
May 25 16:21:46 nfs-amilmun exportfs[3385]: Assuming default behaviour ('no_sub
May 25 16:21:46 nfs-amilmun exportfs[3385]: NOTE: this default has changed sinc
May 25 16:21:46 nfs-amilmun exportfs[3385]: NOTE: this default has changed sinc
May 25 16:21:46 nfs-amilmun exportfs[3385]: NOTE: this default has changed sinc
May 25 16:21:46 nfs-amilmun exportfs[3385]: NOTE: this default has changed sinc
May 25 16:21:46 nfs-amilmun exportfs[3385]: NOTE: this default has changed sinc
May 25 16:21:46 nfs-amilmun exportfs[3385]: NOTE: this default has changed sinc
May 25 16:21:46 nfs-amilmun exportfs[3385]: NOTE: this default has changed sinc
May 25 16:21:46 nfs-amilmun exportfs[3385]: NOTE: this default has changed sinc
May 25 16:21:46 nfs-amilmun exportfs[3385]: NOTE: this default has changed sinc
May 25 16:21:46 nfs-amilmun exportfs[3385]: NOTE: this default has changed sinc
May 25 16:21:46 nfs-amilmun exportfs[3385]: NOTE: this default has changed sinc
May 25 16:21:46 nfs-amilmun exportfs[3385]: NOTE: this default has changed sinc
May 25 16:21:46 nfs-amilmun exportfs[3385]
```

Figure 1.2: Estado del servicio de NFS tras reiniciarlo.

2 M1 y M2 como clientes

Para que M1 y M2 puedan acceder a la carpeta, necesitamos proveerles de algunos paquetes necesarios. Los podemos conseguir con sudo apt-get install nfs-common rpcbind.

Creamos una carpeta donde montar los datos compartidos:

```
1 # M1 y M2
2 mkdir /home/amilmun/datos
3 chmod -R 777 /home/amilmun/datos
```

Montar el servidor NFS es tan sencillo como hacer

```
sudo mount 192.168.49.131:/datos/compartido/home/amilmun/datos
```

Si ponemos un archivo en la carpeta, veremos que se sincroniza en todas las máquinas:

```
amilmun@m1-amilmun:-$ chmod -R 777 /home/amilmun/datos/
amilmun@m1-amilmun:-$ sudo mount 192.168.49.131:/datos/compartido /home/amilmun/d
atos
amilmun@m1-amilmun.-$ ls
apache_amilmun.crt copia.sql directorio_recibido prueba_rsync
apache_amilmun.key
he_sido_copiado.tgz
amilmun@m1-amilmun:-$ cd datos
amilmun@m1-amilmun:-$ cd datos
amilmun@m1-amilmun:-/datos$ ls
amilmun@m1-amilmun:-/datos$ touch archivo_guapisimo.txt
amilmun@m1-amilmun:-/datos$ sudo mount 192.168.49.131:/datos/compartido /home/ami
lmun/datos^C
amilmun@m1-amilmun:-/datos$ |

New release '20.04.4 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

**** System restart required ***
Last login: Wed May 25 16:16:10 2022 from 192.168.49.1
amilmun@m2-amilmun:-$ ls
copia.sql prueba_copia rsync_recibido
amilmun@m2-amilmun:-\datos$ ls
amilmun@m2-amilmun:-\datos$ ls
archivo_guapisimo.txt
amilmun@m2-amilmun:-\datos$
```

Figure 2.1: Sincronización de un archivo por NFS.

En este momento existe un problema con la configuración: cada vez que reiniciemos las máquinas hará falta montar de nuevo la carpeta de datos. Podemos solucionarlo añadiendo la siguiente línea en el fichero /etc/fstab:

3 Seguridad del servidor NFS

Para reforzar la seguridad del servidor, bloquearemos mediante iptables todo el tráfico a excepción del que esté relacionado con NFS.

Antes de crear el script, debemos cambiar la configuración de mountd y nlockmgr. Por defecto, utilizan puertos dinámicos. Para la configuración que sabemos hacer nosotros con iptables esto no nos beneficia. Aunque no es el método óptimo, podemos cambiarlo a puertos estáticos:

- Para mountd, añadimos al archivo /etc/default/nfs-kernel-server cambiamos la línea
 RPCMOUNTDOPTS="--manage-gids" por RPCMOUNTDOPTS="--manage-gids -p 2000"
- Para nlockmgr, crearemos un archivo llamado nfs-ports.conf en la carpeta /etc/sysctl.
 d, que contenga los parámetros fs.nfs.nlm_tcpport = 2001 y fs.nfs.nlm_udpport =
 2002. Una vez esté listo, reiniciamos el servicio con dicha configuración (sudo sysctl -system /etc/init.d/nfs-kernel-server restart).

Podemos comprobar que está funcionando con el comando

```
1 sudo rpcinfo -p localhost
```

En mi caso fue necesario reiniciar la máquina para la configuración de nlockmgr hiciera efecto.

amilmun@nfs	s-ami	lmun:∼\$	sudo r	pcinfo -p
program	vers	proto	port	service
100000	4	tcp	111	portmapper
100000	3	tcp	111	portmapper
100000	2	tcp	111	portmapper
100000	4	udp	111	portmapper
100000	3	udp	111	portmapper
100000	2	udp	111	portmapper
100005	1	udp	2000	mountd
100005	1	tcp	2000	mountd
100005	2	udp	2000	mountd
100005	2	tcp	2000	mountd
100005	3	udp	2000	mountd
100005	3	tcp	2000	mountd
100003	3	tcp	2049	nfs
100003	4	tcp	2049	nfs
100227	3	tcp	2049	
100003	3	udp	2049	nfs
100227	3	udp	2049	
100021	1	udp	2002	nlockmgr
100021	3	udp	2002	nlockmgr
100021	4	udp	2002	nlockmgr
100021	1	tcp	2001	nlockmgr
100021	3	tcp	2001	nlockmgr
100021	4	tcp	2001	nlockmgr

Figure 3.1: Configuración de los puertos.

Ahora estamos en condiciones de diseñar las reglas. Creamos un script similar a los de las anteriores prácticas, especificando las IPs de las máquinas M1 y M2 (Vivek Gite 2017). En mi caso, añadiré SSH puesto que lo estoy utilizando para realizar esta práctica más fácilmente:

```
1 #!/bin/bash
2
3 # Eliminar config anterior
4 iptables -F
5 iptables -X
6
7 # Denegar todo el tráfico
8 iptables -P INPUT DROP
9 iptables -P FORWARD DROP
10 iptables -P OUTPUT DROP
11
12 # Permitir SSH
13 iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
14 iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 22 -j ACCEPT
```

```
15
16 # NFS
17 iptables -A INPUT -p tcp --dport 2049 -s 192.168.49.128,192.168.49.129
       -j ACCEPT
18 iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 2049 -d 192.168.49.128,192.168.49.129
       -j ACCEPT
19
20 # Portmapper
21 iptables -A INPUT -p tcp --dport 111 -s 192.168.49.128,192.168.49.129 -
       j ACCEPT
22 iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 111 -d 192.168.49.128,192.168.49.129
      -j ACCEPT
23
24 # Mountd, nlockmgr
25 iptables -A INPUT -p tcp --dport 2000 -s 192.168.49.128,192.168.49.129
       -i ACCEPT
26 iptables -A INPUT -p tcp --dport 2001 -s 192.168.49.128,192.168.49.129
       -j ACCEPT
27 iptables -A INPUT -p udp --dport 2002 -s 192.168.49.128,192.168.49.129
       -j ACCEPT
28 iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 2000 -d 192.168.49.128,192.168.49.129
        -j ACCEPT
29 iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 2001 -d 192.168.49.128,192.168.49.129
        -j ACCEPT
30 iptables -A OUTPUT -p udp --sport 2002 -d 192.168.49.128,192.168.49.129
        -j ACCEPT
```

Podemos ver que funciona perfectamente:

```
amilmunQm1-amilmun:~/datos$ ls
archivo_guapisimo.txt
tras_iptables.txt
amilmunQm1-amilmun:~/datos$ |
amilmunQm2-amilmun:~/datos$ touch tra
s_iptables.txt
amilmunQm2-amilmun:~/datos$
```

Figure 3.2: Tras aplicar las reglas de iptables el servidor de NFS sigue funcionando

Bibliografía

Vivek Gite. 2017. "How to Use or Specify Multiple IP Addresses in Iptables Source or Destination on Linux." June 29, 2017. https://www.cyberciti.biz/faq/how-to-use-iptables-with-multiple-source-destination-ips-addresses/.