Тема 2. Процессы и потоки

Процесс (*программа в стадии выполнения*) — последовательность действий, выполняемая процессором с привлечением необходимых ресурсов.

Три основных состояния процесса:

- *Готовность* все необходимые ресурсы для процесса выделены, но процессор занят выполнением другого процесса.
- *Выполнение* процесс обладает всеми необходимыми ресурсами и непосредственно выполняется процессором.
- *Ожидание* процесс заблокирован и не может выполняться до осуществления некоторого события

Из состояния бездействия в состояние готовности поток может перейти:

- по команде пользователя (в диалоговых операционных системах);
- при выборе из очереди планировщиком (в ОС, работающих в пакетном режиме);
- при вызове из другой;
- по прерыванию от внешнего инициативного устройства (сигнал о свершении некоторого события может запускать задачу);
- при наступлении запланированного времени запуска программы. Из состояния выполнения поток может выйти, если:
- поток завериля,
- поток **переводится в состояние готовности**_в связи с появлением более приоритетной задачи или в связи с окончанием выделенного ему кванта времени;
- поток блокируется (переводится в состояние ожидания) вследствие запроса операции ввода/вывода, либо в силу невозможности предоставления ему запрошенного ресурса.
- Для реализации параллельной обработки в рамках одного процесса используются потоки (нити (thread)).
- Поток представляет собой последовательность выполняемых команд программы.
- В рамках одного процесса может функционировать множество *потоков*, которые разделяют между собой *единое адресное пространство процесса*; глобальные переменные; открытые файлы; внешние устройства и т.д.

Различаются потоки двух типов:

- системные потоки выполняют различные сервисы операционной системы и запускаются ядром операционной системы;
- пользовательские потоки служат для решения задач пользователя и запускаются приложением.

Состояние потока в ОС Windows



В работающем приложении различаются потоки двух типов:

рабочие потоки (working threads) — выполняют различные фоновые задачи в приложении ;

потоки интерфейса пользователя (user interface threads) — выполняют обработку сообщений, поступающих окнам интерфуйса.

Каждый процесс имеет, по крайней мере, один поток, который называется **первичным** (primary) или **главным** (main) потоком.

В консольных приложениях первичный поток выполняет функцию таіп, в приложениях с графическим интерфейсом— WinMain.

Планированием называется работа по определению времени прерывания выполнения активного потока и выбору потока, которому будет предоставлена возможность выполняться.

Планирование потоков осуществляется на основе информации, хранящейся в описателях процессов и потоков.

При планировании принимаются во внимание следующие факторы:

- приоритет потоков,
- время их ожидания в очереди,
- накопленное время выполнения, интенсивность обращений к вводувыводу
- другие факторы.

OC планирует выполнение потоков независимо от того, принадлежат ли они одному или разным процессам.

Планирование может быть:

• **динамическим** (on-line) — решения принимаются во время работы системы на основе анализа текущей ситуации. ОС работает в условиях неопределённости (процессы и потоки появляются в случайные моменты

- времени и также непредсказуемо завершаются). Для принятия оптимального решения затрачиваются значительные ресурсы.
- *статическим* (off-line) решение о планировании принимается до начала работы системы. Используется в специализированных системах, в которых весь набор одновременно выполняемых задач определён заранее, например, в системах реального времени. Результатом работы статического планировщика является *таблица* (расписание) в которой указывается, какому потоку /процессу, когда и на какое время должен быть предоставлен процессор.

Диспетичеризация заключается в реализации найденного в результате планирования (динамического или статического) решения, т.е. в переключении процессора с одного потока на другой.

Диспетчеризация сводится к следующему:

- сохранение контекста текущего потока, который требуется сменить;
- загрузка контекста нового потока, контекстов выбранного в результате планирования;
- запуск нового потока на выполнение.

Контекст потока отражает:

- состояние аппаратуры компьютера в момент прерывания потока:
 - о значение счётчика команд;
 - о содержимое регистров общего назначения;
 - о режим работы процессора;
 - о Фалаги;
 - о маски прерываний;
 - \circ $u \partial p$.

• параметры операционной среды:

- о ссылки на открытые файлы;
- о данные о незавершённых операциях ввода-вывода;
- о коды ошибок выполняемых данным потоком системных вызовов;
- о и др.

Вытесняющий алгоритм планирования (preemptive). Решение о переключении процессора с выполнения одного потока на выполнение другого потока принимается операционной системой.

ОС выполняет следующие задачи:

- определяет момент снятия с выполнения активного потока,
- запоминает его контекст,
- выбирает из очереди готовых потоков следующий,
- загружая его контекст нового потока
- запускает новый поток на выполнение.

Невытесняющий алгоритм планирования (non-preemptive). Активный поток выполняется до тех пор, пока он сам, по собственной инициативе, не отдаст управление ОС для того, чтобы та выбрала из очереди другой готовый к выполнению поток. ОС формирует очереди потоков и выбирает в соответствии с некоторым правилом (например, с учётом приоритетов) следующий поток на выполнение.

Алгоритмы планирования, основанные на квантовании. Каждому потоку поочередно для выполнения выделяется ограниченный непрерывный период процессорного времени – квант.

Смена активного потока происходит, если:

- поток завершился и покинул систему;
- произошла ошибка;
- поток перешёл в состояние ожидания;
- истёк квант процессорного времени.

Кванты, выделяемые потокам, могут быть одинаковыми для всех потоков или различными.

Алгоритмы планирования, основанные на приоритетах. Приоритет — это число, характеризующее степень привилегированности потока при использовании ресурсов вычислительной машины. Приоритет процессу назначается при его создании, включается в его описатель и используется при назначении приоритета потокам этого процесса.

Приоритеты бывают:

- *динамическими* ОС сама может изменять приоритеты потоков в зависимости от ситуации, складывающейся в системе;
- *статическими* (фиксированными), если приоритеты остаются неизменными в течение жизни потока или изменяются по инициативе самого потока или пользователя;

Смешанные алгоритмы планирования. В основе планирования лежит *квантование*, но величина кванта и/или порядок выбора потока из очереди готовых определяется *приоритетами* потоков. Для каждого уровня приоритета по умолчанию имеется своя величина кванта времени.

Алгоритмы планирование в системах реального времени.

Любая система реального времени должна реагировать на сигналы управляемого объекта в течении заданных временных ограничений.

В системах реального времени набор выполняемых задач известен заранее, а так же имеется информация о временах выполнения задач, моментах их активизации, предельно допустимых сроках ожидания ответа и т.д. Эти данные используются планировщиком для создания расписания.