Esercizio E3.6

Impostazione Parte a)

Quali porte:

- Il processo timer ha due porte: una (servizio di tipo int) da cui riceve le richieste di attesa da parte di ciascuno degli N processi applicativi; l'intero che rappresenta un messaggio ricevuto tramite la porta, identifica il numero di quanti di tempo durante i quali il processo mittente richiede di rimanere sospeso. L'altra (tempo di tipo signal) utilizzata per ricevere messaggi da parte del driver dell'orologio in tempo reale. Ogni segnale ricevuto tramite questa porta identifica l'arrivo di una interruzione dall'orologio in tempo reale relativa alla fine di che un quanto di tempo.
- Ogni processo applicativo ha una porta (wake_up di tipo signal) dalla quale attende di ricevere un segnale da parte del processo timer dopo che ha inviato allo stesso un messaggio di richiesta di attesa. L'arrivo di tale segnale indica la fine del periodo di attesa.

Quali scambi di messaggi:

• Fra un processo applicativo e il processo timer (azioni relative alla richiesta di un'attesa di x quanti di tempo):

```
send (x) to timer.servizio;
proc=receive(s) from wake_up;
```

• Fra il driver delle interruzioni in tempo reale e timer:

send(s) to timer.tempo;

Soluzione

```
process timer {
 port int servizio;
 port signal tempo;
 int quanti;
 signal s;
 process proc;
 process proc_appl[N]; /*array di nomi di processo utilizzato per registrare gli identificatiri dei
processi
                               clienti*/
  int attesa[N] /*array di interi utilizzato per registrare il numero di quanti di attesa richiesti da ogni
cliente*/
  { for(int i=0; i<N; i++) attesa[i]=0;
   proc_appl[0]= P0; proc_appl[1]= P1;......; proc_appl[N-1]= PN-1;
  \[ \strinizializzazione. Si suppone che P0, P1,... siano gli identificatori degli N processi clienti */
 do
   [] proc=receive(quanti) from servizio; -> /*arriva una richiesta di attesa*/
              int j=0; while(proc_appl[j]!= proc)
                                                                j++;
                                                                            a questo punto
proc appl[j]
```

contiene il nome del processo applicativo richiedente*/

```
attesa[j]=quanti; /*in attesa[j] si registra il numero di quanti di attesa
richiesti*/
   [] proc=receive(s) from tempo; -> /*arriva il segnale di terminazione di un quanto di
tempo */
              for (int k=0; k<N; k++) {
                     if(attesa[k]!=0) { /*se questo è vero, il processo proc appl[k] è
ancora in
                                               attesa che siano trascorsi tutti i quanti di tempo
richiesti*/
                             attesa[k]--; /*si registra che è passato un ulteriore quanto */
                             if(attesa[k]==0) /*se è vero il processo può essere svegliato */
                                    send(s) to proc_appl[k]).wake_up;
                     }
              }
 od
}
```

Parte b)

La soluzione rimane inalterata. Il fatto che le primitive siano sincronizzate non comporta nessun vantaggio in questo caso. Infatti la ricezione della richiesta di attesa da parte del timer non abilita il processo applicativo a proseguire. Infatti, il timer deve prima ricevere la richiesta di attesa in modo tale da memorizzarla e, successivamente, rispondere con un segnale di sveglia dopo che sono trascorsi i quanti di tempo richiesti.

Parte c)

Adesso al posto delle porte vanno dichiarate le entry.

La porta tempo viene sostituita da una corrispondente entry senza parametri. Per il timer è infatti sufficiente ricevere una chiamata di questa entry per capire che un quanto di tempo è passato.

Al posto della porta servizio possiamo dichiarare una corrispondente entry. Un processo cliente, chiamando la entry servizio passa al timer il numero dei quanti richiesti. Ma, dopo che il timer ha ricevuto questa chiamata, il cliente deve rimanere bloccato fino a quando il timer non decide di svegliarlo. Per mantenere bloccato il clente possiamo supporre che lo stesso, dopo aver chiamato la entry servizio, si sospenda chiamando una ulteriore entry (wake_up), entry senza parametri e che il processo timer dovrà accettare solo dopo che sono trascorsi i quanti di tempo richiesti. Affinchè il timer riesca però a svegliere, selettivamente proprio uno specifico processo cliente, è necessario che a ciascun cliente sia associata nel timer una propria entry wake_up privata. Per questo motivo, nel timer verrà dichiarata non una ma un array di entry wake_up[N], una per ciscun cliente, in modo tale che timer possa accettare la entry di uno specifico cliente quando proprio lui deve essere svegliato.

A differenza delle primitive di comunicazione, dove la receive restituisce il nome del processo mittente, adesso l'istruzione accept non fornisce nessuna informazione sull'identità del processo chiamante. È quindi necessario prevedere un diverso criterio per stabilire su quale entry dell'array wake_up un cliente deve bloccarsi. Per risolvere questo problema è sufficiente supporre che il timer, quando riceve una chiamata di servizio, restituisca al cliente l'indice dell'elemento dell'array wake_up su cui il cliente dovrà sospendersi. Per questo motivo, la entry servizio ha due parametri: un parametro intero (q) di modo in che rappresenta il numero di quanti di attesa e un parametro intero (ind) di modo out il cui valore compreso tra 0 ed N-1 viene restituito dal timer al processo applicativo chiamante.

Con le precedenti indicazioni, possiamo indicare la sequenza di azioni che un processo applicativo esegue per richiedere il servizio di attesa programmata:

```
timer.servizio(quanti, ind);
timer.wake_up[ind]();
```

```
process timer {
  entry servizio(in int q, out int ind);
  entry tempo();
  entry wake_up[N]();
  int quanti;
  int indice;
  int attesa[N]; /*ogni elemento di questo array viene utilizzato per registrare il numero di quanti di
attesa
   richiesti da un particolare cliente. Se in certo istante attesa[i]==0 ciò significa che l'iesimo elemento
   dell'array non è utilizzato per registrare una qualche richiesta di attesa mentre se attesa[i]!=0 allora
   attesa[i]contiene il numero di quanti che ancora devono trascorrere prima che uno specifico processo
cliente
   possa eseere svegliato. Il particolare processo cliente è colui che è sospeso sulla chiamata di wake_up[i]
  { for(int i=0; i<N; i++) attesa[i]=0;
  } //inizializzazione
  do
    [] accept servizio(in int quanti, out int ind) {
               quanti=q;
               indice=0; while(attesa[indice]!=0] indice++;
               ind=indice; /*restituendo, tramite il parametro ind, il valore di indice, siglifica che
il
                                                            sospenderà
                                                                          sulla
                                                                                 chiamata
                                                                                             di
                                processo
                                           chiamante
                                                       si
wake_up[indice] */
               } -> attesa[indice]=quanti;
    [] accept tempo(); ->
               for (int k=0; k<N; k++)
                      if(attesa[k]!=0) {
                             attesa[k]--,
                             if(attesa[k]==0) accept wake_up[k]();
                      }
               }
  od
}
```