
#### **Dinamica Rotazionale**




- Richiamo: cinematica rotazionale, velocità e accelerazione angolare
- Energia cinetica rotazionale: momento d'inerzia
- Equazione del moto rotatorio: momento angolare e delle forze
- Leggi di conservazione per il moto rotatorio
- Moto di puro rotolamento

## Posizione angolare

Come possiamo descrivere la posizione angolare in un moto di rotazione di un corpo rigido? Prendiamo per semplicità il caso di un disco.


- Si sceglie una linea di riferimento
- $\bullet$  Un punto P a distanza r dall'origine ruoterà attorno all'origine in un cerchio di raggio r



- ullet Ogni particella nel corpo rigido percorre un moto circolare attorno all'origine O
- Conviene usare coordinate polari per rappresentare la posizione di P (o di altri punti):  $P=(r,\theta)$ , dove r è la distanza dall'origine a P e  $\theta$  è misurato dalla linea di riferimento in senso antiorario

# Posizione angolare (2)

- ullet Se la particella si muove, la sola coordinata che cambia è heta
- Se la particella ruota di  $\theta$ , percorre un arco di lunghezza s, legato a r da  $s=r\theta$




- ullet Possiamo associare l'angolo heta all'intero corpo rigido come pure alle particelle individuali che lo compongono Ricordate che ogni particella dell'oggetto ruota dello stesso angolo
- La posizione angolare del corpo rigido è l'angolo  $\theta$  fra la linea di riferimento sul corpo e la linea fissa di riferimento nello spazio La linea fissa di riferimento nello spazio è spesso presa come asse x

## Spostamento angolare

 Lo spostamento angolare è definito come l'angolo di rotazione dell'oggetto in un intervallo di tempo finito:

$$\Delta \theta = \theta_f - \theta_i$$

ullet E' l'angolo spazzato dalla linea di riferimento di lunghezza r



• La velocità angolare *media*  $\overline{\omega}$  di un corpo rigido in rotazione è il rapporto fra spostamento angolare e intervallo di tempo:

$$\overline{\omega} = \frac{\theta_f - \theta_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$$

### Velocità angolare

• La velocità angolare istantanea  $\omega$  è definita come il limite della velocità angolare media  $\overline{\omega}$  quando l'intervallo di tempo tende a zero:

$$\omega = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}$$

- Unità della velocità angolare: radianti/s, o anche s $^{-1}$  (i radianti non hanno dimensione)
- La velocità angolare è positiva se  $\theta$  aumenta (rotazione in senso antiorario), negativa se  $\theta$  diminuisce (rotazione in senso orario)
- Notare l'analogia fra velocità per il moto lineare e velocità angolare per il moto rotazionale

### Accelerazione angolare

• L'accelerazione angolare media,  $\overline{\alpha}$ , di un corpo è definita come il rapporto fra variazione della velocità angolare e il tempo richiesto per la variazione:

$$\overline{\alpha} = \frac{\omega_f - \omega_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$$

L'accelerazione angolare istantanea  $\overline{\alpha}$  è il limite dell'accelerazione angolare media  $\overline{\omega}$  quando l'intervallo di tempo tende a zero:


$$\alpha = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

• Le unità dell'accelerazione angolare sono radianti/ $s^2$ , oppure  $s^{-2}$  (giacché i radianti non hanno dimensioni)

#### Direzione e verso

- Velocità e accelerazione angolare possono essere definiti come *vettori*  $\vec{\omega}$  e  $\vec{\alpha}$ , rispettivamente di modulo  $\omega$  e  $\alpha$ , diretti lungo l'asse di rotazione
- Il verso di  $\vec{\omega}$  è dato dalla regola della mano destra
- $\vec{\alpha}$  è diretto come  $\vec{\omega}$  se la velocità angolare aumenta, in senso opposto se la velocità angolare diminuisce





Con questa definizione, la velocità di un punto del corpo rigido può essere scritta in generale come  $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$ , ovvero  $v = \omega r_{\perp}$ , dove  $r_{\perp}$  è la distanza dall'asse. Questa è l'espressione da usare in tre dimensioni.

#### Velocità e accelerazione


La velocità in un corpo che ruota attorno ad un asse,  $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$ , è sempre *tangente* al percorso:  $v = v_T$  (velocità tangenziale). L'accelerazione,

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}}{dt},$$

ha una componente tangenziale e una radiale, o centripeta:

$$a_T = \frac{dv}{dt} = r_{\perp}\alpha, \qquad a_c = \frac{v^2}{r} = r_{\perp}\omega^2$$

$$\begin{array}{l} \text{con } |\vec{a}| = \sqrt{a_T^2 + a_c^2} = r_\perp \sqrt{\alpha^2 + \omega^4} \\ \text{(dimostrazione: sostituire } d\vec{r}/dt = \vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} \text{, notare } \\ \text{che } \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) = \vec{\omega} (\vec{\omega} \cdot \vec{r}) - \vec{r} \omega^2 = -\omega^2 \vec{r}_\perp \text{)} \end{array}$$



#### Cinematica Rotazionale

Per accelerazione angolare costante (in modulo, direzione e verso!) si può descrivere il moto del corpo rigido usando delle equazioni cinematiche: l'analogo rotazionale delle equazioni cinematiche del moto lineare. Matematicamente:

$$\omega(t) = \omega_0 + \alpha t$$
 ,  $\theta(t) = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$ 

La relazione fra quantità lineari ed angolari è semplicemente

$$s(t) = \theta r_{\perp}$$
 ,  $v(t) = \omega r_{\perp}$  ,  $a_t = \alpha r_{\perp}$ 

dove  $a_t$  è l'accelerazione tangenziale e  $r_{\perp}$  la distanza dall'asse di rotazione (attenzione: non dall'origine!)

Notare che tutti i punti del corpo ruotante hanno lo stesso moto angolare, ma hanno moto lineare differente.

## **Energia Cinetica Rotazionale**

Un corpo ruotante con velocità angolare  $\omega$  possiede un'energia cinetica rotazionale. Ogni particella del corpo ha energia cinetica  $K_i=\frac{1}{2}m_iv_i^2$ , dove  $v_i=\omega r_{\perp i}$ . L'energia cinetica rotazionale è la somma di tali energie:

$$K_R = \sum_{i} K_i = \sum_{i} \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \left( \sum_{i} m_i r_{\perp i}^2 \right) \omega^2 \equiv \frac{1}{2} I \omega^2$$

dove la quantità I è nota come *momento d'inerzia*.

Notare l'analogia fra energie cinetiche associate al moto lineare:

$$K=rac{1}{2}mv^2$$
, e associate al moto rotazionale,  $K_R=rac{1}{2}I\omega^2$ .

L'energia cinetica rotazionale non è un nuovo tipo di energia! E' energia cinetica e si misura nelle stesse unità, joule (J)

# **Energia Cinetica Rotazionale (2)**

In generale la velocità di un punto può essere scritta come  $\vec{v}_i = \vec{V}_{CM} + \vec{u}_i$ , dove  $\vec{V}_{CM}$  è la velocità del centro di massa (CM),  $\vec{u}_i$  la velocità nel sistema di riferimento del CM. L'energia cinetica diventa quindi

$$K = \sum_{i} \frac{1}{2} m_{i} v_{i}^{2} = \sum_{i} \left( \frac{1}{2} m_{i} V_{CM}^{2} + \frac{1}{2} m_{i} u_{i}^{2} + m_{i} \vec{u}_{i} \cdot \vec{V}_{CM} \right)$$

ma il terzo termine è nullo perché  $\sum_i m_i \vec{u}_i = 0$  per definizione. L'energia cinetica è quindi la somma dell'energia cinetica del CM, più l'energia cinetica rispetto al CM. Per un corpo che trasla e ruota attorno ad un asse passante per il suo centro di massa, possiamo quindi scrivere

$$K = K_{CM} + K_R = \frac{1}{2}MV_{CM}^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

con il moto del CM determinato unicamente dalle forze esterne.

#### Momento d'inerzia

Definizione del momento d'inerzia:  $I = \sum_i m_i r_{\perp i}^2$  (Unità SI: kg·m²).

- Il momento d'inerzia dipende dall'asse di rotazione! (ma può essere calcolato rispetto a qualunque origine, purché sull'asse di rotazione).
- Si può calcolare il momento d'inerzia di un corpo dividendolo in piccoli elementi di volume, ognuno di massa  $\Delta m_i$ . Nel limite continuo:

$$I = \lim_{\Delta m_i \to 0} \sum_i \Delta m_i r_{\perp i}^2 = \int r_{\perp}^2 dm.$$

• Come per il centro di massa, tale integrale è in generale complicato, salvo per corpi di densità  $\rho$  costante (in tal caso,  $dm = \rho dV$  e ci si riduce a un integrale di volume), oggetti di forma semplice, asse di rotazione simmetrico.

## Momento d'inerzia, esempi semplici


ullet Modello di una molecola biatomica omonucleare: due atomi di massa M a distanza d, rispetto ad un asse passante per il centro:

$$I = M\left(\frac{d}{2}\right)^2 + M\left(\frac{-d}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}Md^2$$


• Momento d'inerzia di un cilindro omogeneo attorno al suo asse: poniamo  $\rho=M/(\pi R^2L)$ ,  $dm=\rho(2\pi rL)dr$ .

$$I = \int_0^R r^2 \rho(2\pi r L) dr = \frac{2M}{R^2} \int_0^R r^3 dr$$
$$= \frac{2M}{R^2} \frac{R^4}{4} = \frac{MR^2}{2}$$

(da notare che vale anche per un disco)




## Momento d'inerzia per vari corpi rigidi



Guscio cilindrico sottile:

$$I = MR^2$$



Sfera:

$$I = \frac{2}{5}MR^2$$


Sbarra sottile, asse passante per il centro:

$$I = \frac{1}{12}ML^2$$




Sbarra sottile, asse passante per un estremo:

$$I = \frac{1}{3}ML^2$$



### Momento d'inerzia di una sfera



Suddividiamo la sfera in dischi infinitesimi di raggio y e spessore dz (vedi figura):

$$I = \int_{-R}^{R} \left(\frac{\rho \pi y^{2}}{2}\right) y^{2} dz = \rho \pi \int_{0}^{R} y^{4} dz$$

(la funzione integrata è pari:  $\int_{-R}^{R} = 2 \int_{0}^{R}$ )

dove la quantità fra parentesi è il momento d'inerzia di ogni disco;  $ho = 3M/4\pi R^3$  è la densità di una sfera di massa M e raggio R.


Da 
$$y^2+z^2=R^2$$
 si ottiene  $I=\frac{3M}{4R^3}\int_0^R(R^2-z^2)^2dz$  e infine

$$I = \frac{3M}{4R^3} \int_0^R (R^4 + z^4 - 2R^2 z^2) dz = \frac{3M}{4R^3} \left[ R^4 z + \frac{z^5}{5} - 2R^2 \frac{z^3}{3} \right]_0^R = \frac{2}{5} M R^2$$

# Momento d'inerzia di una sfera (2)

Alternativa: usiamo l'angolo  $\theta$  come variabile

$$I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\rho \pi (R \cos \theta)^2}{2} \underbrace{(R \cos \theta)^2}_{\overline{HP}} \underbrace{R \cos \theta d\theta}_{dx}$$



da cui

$$I = \rho R^{5} \pi \int_{0}^{\pi/2} \cos^{5} \theta d\theta = \frac{3}{4} M R^{2} \int_{0}^{\pi/2} (1 - \sin^{2} \theta)^{2} \cos \theta d\theta$$

da cui si ritrova il risultato precedente

#### Un teorema utile sul momento d'inerzia

ullet Il momento d'inerzia I di un corpo di massa M rispetto ad un certo asse è dato da

$$I = I_{cm} + Md^2$$

dove  $I_{cm}$  è il momento d'inerzia rispetto ad un asse parallelo a quello considerato, distante d da questo, e passante per il centro di massa del sistema considerato (teorema degli assi paralleli).

Dimostrazione: chiamiamo  $\vec{r}_i$  e  $\vec{r}_i'$  le posizioni rispetto al primo asse e rispetto al CM,  $\vec{d}$  la distanza fra l'origine sul primo asse e il CM, da cui  $\vec{r} = \vec{r}_i' + \vec{d}$ . Vale:

$$I = \sum_{i} m_{i} r_{\perp i}^{2} = \sum_{i} m_{i} [(\vec{r}_{i}' + \vec{d})_{\perp}]^{2} = \sum_{i} m_{i} r_{\perp i}'^{2} + \sum_{i} m_{i} d_{\perp}^{2} + 2 \sum_{i} m_{i} \vec{r}_{i}' \cdot \vec{d}_{\perp}$$

ma  $\sum_i m_i \vec{r}_i' = 0$  perché il centro di massa è nell'origine, da cui l'enunciato.

(notare che  $\vec{a}_{\perp} \cdot \vec{b}_{\perp} = \vec{a} \cdot \vec{b}_{\perp} = \vec{a}_{\perp} \cdot \vec{b}$ , facilmente dimostrabile usando  $\vec{a}_{\perp} = \vec{a} - \hat{n}(\hat{n} \cdot \vec{a})$  e l'analogo per  $\vec{b}_{\perp}$ , con  $\hat{n}$  versore dell'asse di rotazione)