Teoria dei codici

Prof. Marco Moretti

Corso di Laura Ing. Informatica - Università di Pisa

Introduzione

Applicazioni dei codici nel mondo che ci circonda

- Messaggi possono essere codificati per vari motivi
 - Compressione dell'informazione: Comprimere l'informazione eliminando tutta la ridondanza e risparmiare banda o spazio di memoria;
 - Crittografia: Nascondere il contenuto di un messaggio ad utenti diversi da quello desiderato;
 - Rivelazione o correzione di errore: Viene aggiunta ridondanza ad hoc per aumentare la resistenza a rumore e ad interferenza.
- Primi esempi di codifica, già nel 1800:
 - Messaggi via telegrafo o via radio che non dovevano essere intercettati (comunicazioni via telegrafo ottico in Francia);
 - Codifica a protezione di errore non sui bit ma sulle parole nelle trasmissioni via cavo sottomarino: non possono essere trasmesse parole che differiscono tra loro di meno di due lettere.

Applicazioni dei codici nel mondo che ci circonda

- Codici per applicazioni commerciali
 - ► Codici a rivelazione di errore: ISBN, carte di credito, TCP (16 bit checksum), codice ASCII (1 bit checksum).
 - Codici a correzione di errore: Hard disk (RS), cd (RS), comunicazioni cellulari, comunicazioni satellitari.

Applicazioni dei codici nel mondo che ci circonda: ridondanza nella lingua italiana

Sneocdo uno sdtiuo dlel'Untisverà di Cabmbrige, non irmptoa cmoe snoo sctrite le plaroe, tutte le letetre posnsoo esesre al pstoo sbgalaito, è ipmtortane sloo che la prmia e l'umiltia letrtea saino al ptoso gtsiuo, il rteso non ctona, il cerlvelo è comquune semrpe in gdrao di decraifre tttuo qtueso coas, pcheré non lgege ongi silngoa ltetrea, ma lgege la palroa nel suo insmiee...


Storia della teoria dei codici


- ▶ Nel 1948 Claude Shannon scrive: "A Mathematical Theory of Communication" e nel 1949 "Communication Theory of Secrecy Systems".
 - Utilizza bit (binary digit) per descrivere la capacità di canale. La capacità C indica la massima quantità di informazione che può essere trasmessa in maniera affidabile su un dato canale.
 - La capacità dipende dalla banda B del canale e dal rapporto segnale rumore (signal-to-noise ratio, SNR)

$$C = B \log(1 + SNR)$$

Introduzione alla teoria dei codici

- ightharpoonup Canale Gaussiano può essere modellato come binary symmetric channel (BSC) con probabilità di errore p.
 - Si assume che gli errori siano tra loro indipendenti.





Brevissima storia della teoria dei codici

- ► 1948 Articolo di Shannon;
- ▶ 1950 Codici di Hamming (codici a blocco);
- ► 1960 Codici Reed-Solomon (codici a blocco ciclici non binari);
- ► 1960 Codici LDPC;
- ► 1967 Algoritmo di Viterbi per la decodifica dei codici convoluzionali;
- ▶ 1968 Lancio sonda Mariner (decodifica soft);
- ▶ 1968 Lancio sonda Pioneer (codici convoluzionali);
- ► 1977 Lancio sonda Voyager (codici RS);
- ► 1993 Turbo codici;
- ▶ 1996 Codici convoluzionali per GSM;
- 2000 Applicazioni commerciali turbo codici;
- 2003 Applicazioni commerciali LDPC.

Tassonomia dei codici

- ► Codici lineari:
 - Codici a blocco
 - Codici convoluzionali
- ► Definizione di un codice a blocco
 - Rate R = k/n del codice
 - Esempio: quale è il rate di un codice che ha 1024 parole di lunghezza 15 bit?
- ► Rivelazione di errore
- Correzione di errore

Un esempio di codici a blocco: codici a ripetizione

- ► I codici a ripetizione sono i codici a blocco più semplici che esistano.
- ▶ Di solito i codici a ripetizione codificano un solo bit alla volta e la codifica consiste nel ripetere il bit di ingresso n-1 volte.
- Ad esempio il codice a ripetizione con R=1/3 ha solo due parole di codice:
 - $u = 0 \rightarrow x = [000]$
 - $u = 1 \rightarrow x = [111]$
- ► Il ricevitore effettua una decodifica a maggioranza: decide per il bit che compare nella maggioranza delle posizioni della parola ricevuta.
- ► Ad esempio:

$$y = [000] \rightarrow \hat{x} = [000], \hat{u} = 0$$

$$y = [010] \rightarrow \hat{x} = [000], \hat{u} = 0$$

$$y = [101] \rightarrow \hat{x} = [111], \hat{u} = 1$$

Un esempio di codici a blocco: codici a ripetizione

Per una trasmissione sul BSC, la probabilità p(t, n) di sbagliare t bit in una parola composta da n bit è

$$p(t,n) = \binom{n}{t} p^t (1-p)^{(n-t)},$$

dove il coefficiente binomiale

$$\binom{n}{t} = \frac{n!}{t!(n-t)!}$$

indica tutti i possibili pattern di errore cioè il numero di tutte le possibili combinazioni di t errori su n bit.

▶ Un codice a ripetizione con R = 1/n può rivelare fino a n-1 errori e correggere (n-1)/2 errori (per n dispari).

Un esempio di codici a blocco: codici a ripetizione

- L'evento errore per un codice a correzione di errore consiste nel non essere in grado di correggere tutti gli errori introdotti dal canale.
- Se la probabilità di errore sul bit $p_{e,b}$ è sufficientemente piccola, la probabilità di errore $p_{e,W}$ per il codice può essere approssimata dal primo evento che determina la ricezione errata (ad esempio dall'aver fatto 2 errori per R=1/3).
 - ightharpoonup Codice a ripetizione R = 1/3
 - 1. Se $p_{e,b} = 0.1 \implies p_{e,W} \approx 2.7 * 10^{-2} (p_{e,W} = 2.8 * 10^{-2})$
 - 2. Se $p_{e,b} = 0.01 \implies p_{e,W} \approx 2.97 * 10^{-4} \ (p_{e,W} = 2.98 * 10^{-4}).$
 - ightharpoonup Codice a ripetizione R=1/5
 - 1. Se $p_{e,b} = 0.1 \implies p_{e,W} \approx 8.1 * 10^{-3}$
 - 2. Se $p_{e,b} = 0.01 \implies p_{e,W} \approx 9.8 * 10^{-6}$.

Un esempio di codici a blocco: codici a controllo di parità

Codice con rate R = k/(k+1): k bit informativi +1 di parità (1 se #bit dispari, 0 altrimenti)

k	n	Stringa di bit	Bit di parità	Parola codificata
2	3	[10]	1	[101]
7	8	[1010101]	0	[10101010]

- 1. Esempio 1: Originariamente il codice ASCII era di 128 caratteri rappresentati da 7 bit, l'ottavo bit era un bit di controllo di parità così da essere tutto contenuto in un byte (codice ASCII esteso).
- 2. Esempio 2: Trasmetto parole di 11 bit con rate $R_b = 10 Mb/s$ e probabilità di errore sul bit trasmesso $p_{e,b} = 10^{-8}$.
 - Senza controllo di parità è sufficiente che sia sbagliato anche un solo bit per sbagliare tutta la parola:

$$ho_{e,W} = \sum_{j=1}^{11} inom{11}{j}
ho_{e,b}^j (1-
ho_{e,b})^{(11-j)} pprox 11
ho_{e,b} (1-
ho_{e,b})^{10} pprox 11
ho,$$

ed il rate di parole sbagliate al secondo è

$$R_{e,w} = R_b/11 * p_{e,W} \approx (10^7/11) * 11p = 0.1w/s.$$

Un esempio di codici a blocco: codici a controllo di parità

- Esempio 2 -continuazione-
 - Aggiungo un bit di parità. La parola diventa di 12 bit e sbaglio quando faccio almeno 2 errori, gli errori di 1 bit vengono rivelati e corretti mediante la richiesta di ritrasmissione della parola.

In questo caso, si ha

$$p_{e,W} = \sum_{j=2}^{12} {12 \choose j} p_{e,b}^j (1-p_{e,b})^{(12-j)} \approx 66 p_{e,b}^2 (1-p_{e,b})^{10} \approx 66 p_{e,b}^2,$$

ed il rate di parole sbagliate al secondo è

$$R_{e,w} = R_b/12 * p_{e,W} \approx (10^7/12) * 66p_{e,b}^2 = 5.5 * 10^{-9} w/s.$$

Sbaglio una parola ogni $T_{e,w}=1/R_{e,w}=1.82*10^8$ s, una parola ogni sei anni circa (1 anno $\approx 3.15*10^7$ s)!



Un esempio di codici a blocco: codice ISBN

- ▶ Il codice International Standard Book Number (ISBN) è un codice a controllo di parità per un alfabeto di simboli non binari. Ad ogni libro è assegnata una parola di codice di lunghezza n = 10 cifre in base decimale.
- Le prime nove cifre con indice i = 1, 2, ..., 9 identificano il libro, la decima con indice i = 10 è quella di controllo di parità e si calcola così:
 - 1. Si calcola la grandezza z = mod(S, 11) con

$$S = \sum_{j=1}^{9} (11 - j) x(j).$$

2. La cifra di controllo di parità è il complemento a 11 di z

$$x(10) = mod(11 - z, 11).$$

Solo per il controllo di parità, se $x(10) = 10 \implies x(10) = X$.



Un esempio di codici a blocco: codice ISBN

- ▶ Quando un dispositivo legge il codice ISBN, acquisisce la parola y = [y(1), y(2), ..., y(10)].
 - 1. Per verificare che il codice sia corretto, il dispositivo calcola mod (S',11) con $S'=\sum\limits_{j=1}^{10}(11-j)y(j)$,
 - 2. Assumendo che non ci siano errori su x(10), si ha

$$\mod(S', 11) = \mod\left(\sum_{j=1}^{9} (11 - j)y(j) + \mod(11 - z, 11), 11\right)$$

$$= \mod\left(\sum_{j=1}^{9} (11 - j)y(j) + \left(11 - \sum_{j=1}^{9} (11 - j)x(j)\right), 11\right)$$

$$= \mod\left(\sum_{j=1}^{9} (11 - j)(y(j) - x(j)), 11\right)$$

Un esempio di codici a blocco: codice ISBN

- Se non ci sono errori si ha y = x e quindi mod(S', 11) = 0.
- ► Il codice è in grado di rivelare tutti gli errori singoli Sia e(k) l'errore in posizione k, y(k) = x(k) + e(k)

$$egin{aligned} mod \left(S', 11
ight) = & mod \left((y(k) - x(k))(11 - k), 11
ight) \\ & + & mod \left(e(k)(11 - k), 11
ight)
eq 0 \end{aligned}$$

Il codice è in grado di rivelare tutti i casi in cui ci sia uno scambio di due cifre del codice. Siano k_1 e k_2 le 2 posizioni scambiate

$$egin{aligned} & egin{aligned} & egi$$