Prova pratica di Calcolatori Elettronici

C.d.L. in Ingegneria Informatica, Ordinamento DM 270

8 giugno 2022

1. Siano date le seguenti dichiarazioni, contenute nel file cc.h:

```
struct st1 {
        char vc[2];
};
class cl {
        st1 s;
        long v[2];
public:
        cl(char c, st1& s2);
        void elab1(st1& s1);
        void stampa()
        {
                for (int i = 0; i < 2; i++) cout << s.vc[i] << ', '; cout << endl;
                for (int i = 0; i < 2; i++) cout << v[i] << ' '; cout << endl << endl;
        }
};
Realizzare in Assembler GCC le funzioni membro seguenti.
cl::cl(char c, st1& s2)
{
        for (int i = 0; i < 2; i++) {
                s.vc[i] = c;
                v[i] = s2.vc[i] - c;
void cl::elab1(st1& s1)
{
        cl cla('p', s1);
        for (int i = 0; i < 2; i++) {
                if (s.vc[i] < s1.vc[i]) {
                         s.vc[i] = cla.s.vc[i];
                         v[i] = cla.v[i] + i;
                }
        }
}
```

2. Colleghiamo al sistema delle periferiche PCI di tipo ce, con vendorID 0xedce e deviceID 0x1234. Ogni periferica ce usa 8 byte nello spazio di I/O a partire dall'indirizzo base specificato nel registro di configurazione BAR0, sia b.

La periferiche ce sono periferiche di ingresso in grado di generare richieste di interruzione. Ciascuna periferica contiene un certo numero di canali, numerati da 0 a MAX_CHAN — 1, ciascuno in grado di operare independentemente dagli altri. Questo permette di avere più trasferimenti attivi contemporaneamente. Per attivare un canale è necessario settare il corrispondente bit nel registro di controllo (CTL). La periferica contiene un unico registro di ingresso, RBR, e un unico piedino per generare richieste di interruzione, condivisi tra tutti canali. Quando un canale attivo produce un nuovo valore e trova RBR libero, deposita il valore in RBR, scrive il numero del canale nel registro CHN e invia una richiesta di interruzione. Il registro RBR risulterà poi occupato fino a quando non verrà letto dal software.

I registri accessibili al programmatore sono i seguenti:

- 1. **CTL** (indirizzo *b*, 1 byte, lettura/scrittura): registro di controllo; il bit *i*-esimo permette di attivare (1) o disattivare (0) il canale *i*-esimo;
- 2. **CHN** (indirizzo b+4, 1 byte, lettura): (CHannel Number) se la periferica ha inviato una richiesta di interruzione, il registro contiene il numero del canale che ha prodotto il valore contenuto in RBR;
- 3. **RBR** (indirizzo b + 8, 1 byte, lettura): registro di ingresso;

L'interfaccia genera una interruzione se uno dei canali attivi ha depositato un nuovo valore in RBR. La lettura di RBR funge da risposta alla richiesta di interruzione: l'interfaccia non presenta nuovi valori in RBR e non cambia il contenuto di CHN fino a quando RBR non viene letto.

Vogliamo fornire all'utente una primitiva

```
void ceread(natl id, char *buf, natl quanti);
```

Il parametro id identifica una delle periferiche ce installate. La primitiva permette di leggere da tale periferica una sequenza di quanti byte dal primo canale (in ordine di identificatore) non attualmente già attivo. Se tutti i canali sono attivi la primitiva attende che se ne liberi uno. I byte letti saranno scritti a partire dall'indirizzo buf.

Per descrivere le periferiche ce aggiungiamo le seguenti strutture dati al modulo I/O:

```
static const int MAX_CHAN = 4;
struct des_chan {
  natl sync;
  char *buf;
  natl quanti;
};
struct des_ce {
  ioaddr iCTL, iCHN, iRBR;
  natl mutex;
  natl free_chan;
  des_chan chan[MAX_CHAN];
};
static const int MAX_CE = 16;
  des_ce array_ce[MAX_CE];
  natl next_ce;
```

I primi next_ce elementi del vettore array_ce contengono i descrittori, opportunamente inizializzati, delle periferiche di tipo ce effettivamente rilevate in fase di avvio del sistema. Ogni periferica è identificata dall'indice del suo descrittore. I descrittori des_ce contengono gli indirizzi dei registri della periferica (iCTL, iCHN e iRBR), l'indice di un semaforo mutex per l'accesso in mutua esclusione alle risorse condivise tra i canali (in particolare il registro CTL), un semaforo free_chan che contiene un gettone per ogni canale libero, e un array di descrittori des_chan, con un elemento per ogni canale. I descrittori des_chan contengono i dati del trasferimento attivo sul canale (buf e quanti) e un semaforo sync su cui si sospende il processo che ha richesto il trasferimento.

Modificare i file io.s e io.cpp in modo da realizzare la primitiva come descritto.