# Appunti di Programmazione Assembler

## Versione per studenti

Giovanni Stea a.a. 2020/21

Ultima modifica: 25/09/2020

## Sommario

1	Ra	appres	sentazione di numeri naturali ed interi	5
	1.1	Nu	meri naturali:	5
	1.2	Nu	meri interi:	5
2	Co	odific	a "macchina" e codifica "mnemonica" delle istruzioni	7
	2.1	Pri	mo esempio di programma in codifica mnemonica	8
	2.1	1.1	Note sulla sintassi	.11
	2.1	1.2	Lunghezza degli operandi e suffissi	.11
3	No	ote su	lle principali istruzioni	.13
	3.1	1.1	MOVE	.13
	3.2	Istr	uzioni aritmetiche	.13
	3.2	2.1	ADD	.13
	3.2	2.2	SUBTRACT	.16
	3.2	2.3	COMPARE	.17
	3.3	Mo	ltiplicazioni e divisioni	.17
	3.3	3.1	DIVIDE	.18
	3.3	3.2	INTEGER DIVIDE	.19
	3.4	Istr	uzioni di traslazione e rotazione	.20
	3.4	4.1	SHIFT ARITHMETIC RIGHT	.20
	3.4	4.2	ROTATE THROUGH CARRY LEFT/RIGHT	.21
	3.5	Istr	uzioni di controllo	.22
	3.5	5.1	JUMP if CONDITION MET	.22
	3.6	Me	ccanismi di protezione e istruzioni privilegiate	.24
4	Pr	ogran	nmare in Assembler	.25
	4.1	1.1	Esempio: conto dei bit a 1 in un long	.25
	4.1	1.2	Esercizio	.27
	4.2	Cor	ntrollo di flusso	.28
	4.2	2.1	Ifthenelse	.28
	4.2	2.2	Ciclo for	.29
	4.2	2.3	Ciclo dowhile	.29
	4.2	2.4	Istruzioni LOOP/LOOPcond	.30
	4.2	2.5	Esercizio – calcolo del fattoriale	.32
	4.2	2.6	Esercizio: test se una stringa di bit è palindroma	.32
	4.2	2.7	Esempio: test di primalità	.33

	4.3 Sot	toprogrammi e passaggio dei parametri	35
	4.3.1	Dichiarazione e inizializzazione dello stack nel programma	37
	4.3.2	Esercizio: conteggio bit a 1 in un vettore (con sottoprogramma)	38
	4.3.3	Esercizio: calcolo dei coefficienti binomiali	39
	4.3.4	Esercizio: conversione in caratteri maiuscoli	41
	4.3.5	Esercizio: algoritmo di Euclide per il MCD	41
	4.3.6	Esercizio: calcoli con numeri naturali	43
5	Istruzio	ni che manipolano le stringhe	46
	5.1.1	Prefissi di ripetizione	49
	5.1.2	Esercizi:	51
	5.1.3	Esercizio: calcolo della media di un vettore.	51
	5.1.4	Esercizio: implementazione della memcpy	52
	5.1.5	Esercizio: implementazione di funzioni per stringhe di caratteri	52
6	Append	lice: programmare in Assembler in modo efficiente	53
	6.1 Ter	npo di esecuzione	53
	6.2 Bu	one pratiche per aumentare l'efficienza dei programmi	55
	6.2.1	Allineare operandi e istruzioni	55
	6.2.2	Evitare moltiplicazioni e divisioni	57
	6.2.3	Usare le istruzioni stringa	59
	6.2.4	Evitare i salti condizionati	59
	6.2.5	SET if CONDITION MET	60
	6.2.6	CONDITIONAL MOVE	62
7	Append	lice: istruzioni Assembler aggiuntive	65
	7.1.1	ADD WITH CARRY	65
	7.1.2	SUBTRACT WITH BORROW	66
	7.1.3	ROTATE THROUGH CARRY LEFT/RIGHT	
	7.1.4	LOOP / LOOPcon	67
	7.1.5	MOVE DATA FROM STRING TO STRING (with REPEAT)	68
	7.1.6	LOAD STRING	68
	7.1.7	STORE STRING (with REPEAT)	68
	7.1.8	COMPARE STRING OPERANDS (with CONDITIONAL REPEAT)	
	7.1.9	SCAN STRING (with CONDITIONAL REPEAT)	
	7.1.10	INPUT STRING (with REPEAT)	
	7.1.11	OUTPUT STRING (with REPEAT)	70

7.1.12	SET /CLEAR DIRECTION FLAG	70
7.1.13	SET if CONDITION MET	71
7.1.14	CONDITIONAL MOVE	72

## Version history

- 27/09/2018: prima versione online.
- 09/10/2019: correzione di alcune imprecisioni e modifiche cosmetiche minori.
- Giugno 2020: aggiunta LOOP, istruzioni stringa, appendici 6 e 7.
- Settembre 2020: modifiche cosmetiche

## 1 Rappresentazione di numeri naturali ed interi

La ALU è in grado di eseguire operazioni **logiche** (AND, OR, NOT, etc.) su stringhe di bit ed operazioni **aritmetiche**, interpretando le stringhe di bit che maneggia come **numeri naturali in base 2, o come numeri interi rappresentati in complemento a 2**. La rappresentazione dei numeri naturali ed interi in complemento a 2 è già stata affrontata durante corsi precedenti, e quindi viene richiamata brevemente. Sarà inoltre oggetto di trattazione approfondita più avanti nel corso.

#### 1.1 Numeri naturali:

Su N bit sono rappresentabili i  $2^N$  numeri naturali nell'intervallo  $[0; 2^N - 1]$ . Ciascuna configurazione di N bit  $b_{N-1}, b_{N-2}, \ldots, b_1, b_0$  può essere vista come un numero naturale rappresentato in base 2, il numero  $X = \sum_{i=0}^{N-1} b_i \cdot 2^i$ . Per tale motivo, in una stringa di N bit il bit  $b_0$  è detto **Bit Meno Significativo (LSB)**, mentre il bit  $b_{N-1}$  è detto **Bit Più Significativo (MSB)**.

Dualmente, il numero naturale X può essere codificato su una stringa di bit se si trovano le cifre della sua rappresentazione in base 2. Tali cifre si trovano **dividendo per due** successivamente il numero X, e considerando tutti i resti.

#### 1.2 Numeri interi:

Su N bit sono rappresentabili tutti i  $2^N$  numeri interi x compresi nell'intervallo

$$[-2^{N-1}; +2^{N-1}-1]$$


Quindi un numero intero x è rappresentabile su N bit o meno a seconda che entri o meno in questo intervallo. Su 8 e 16 bit l'intervallo è [-128, +127], [-32768, +32767], etc.

Il numero x viene rappresentato in C2 dalla stringa di bit che corrisponde al numero naturale X così calcolato:

$$X = \begin{cases} x & x \ge 0 \\ 2^N + x & x < 0 \end{cases}$$

Purché x sia un numero intero rappresentabile in C2 su N bit, cosa che deve essere verificata. In modo equivalente, si ha:

$$X=|x|_{2^N}$$



Quando si parla di numeri in C2, tenere **sempre** a mente questo disegno, che aiuta a ricordare come vanno le cose

Come si vede dalla figura, tutte le stringhe di bit il cui bit più significativo è "0" rappresentano numeri interi *positivi*, mentre tutte quelle che cominciano per "1" rappresentano numeri interi *negativi*. Quindi, data una stringa di bit X che rappresenta un numero intero, il numero intero x che le corrisponde è il seguente:

$$x = \begin{cases} X & X_{N-1} = 0 \\ -(\bar{X} + 1) & X_{N-1} = 1 \end{cases}$$

Il complemento è l'operazione che cambia gli "0" in "1" e viceversa.

#### **Esercizio:**

- rappresentare i seguenti numeri naturali su 8 bit: 32, 63, 130
- per ciascun numero x rappresentato, chiedersi quale sia la rappresentazione di 2x, 4x, ...  $2^k x$ , e quale quella del quoziente della divisione intera x/2, x/4, ...  $x/2^k$ . Ricavare una regola generale valida per i numeri naturali.
- rappresentare i numeri interi (su 8 bit in complemento a 2) -32, -1, -128, 127
- per ciascun numero x rappresentato, chiedersi quale sia la rappresentazione di 2x, 4x, ...  $2^k x$ , e quale quella del quoziente della divisione intera x/2, x/4, ...  $x/2^k$ . Ricavare una regola generale valida per i numeri interi.
- Rappresentare i numeri interi di cui alla precedente domanda su 16 bit in complemento a 2.
- Qual è la relazione tra la loro rappresentazione su 8 bit e la loro rappresentazione su 16 bit? Ricavare una regola generale per ottenere la seconda dalla prima.

## 2 Codifica "macchina" e codifica "mnemonica" delle istruzioni

Cominciamo a parlare di linguaggio macchina. Ci vuole una doverosa precisazione: userò **tre concetti diversi**, cercando di non creare confusione:

- codifica **macchina**: serie di zeri e di uni che codificano le istruzioni che il processore esegue
- codifica **mnemonica**: esiste un modo **simbolico** di scrivere quelle serie di zeri e di uni, che rende comprensibile a noi quello che stiamo facendo. Useremo principalmente quello
- linguaggio Assembler (in realtà sarebbe più corretto chiamarlo Assembly, ma ormai la consuetudine prevale sulla correttezza): è un linguaggio di programmazione, che usa una codifica mnemonica per le istruzioni, completato da una serie di sovrastrutture sintattiche che lo rendono più semplice da usare per un programmatore. Per esempio si possono riferire le locazioni di memoria con nomi simbolici nelle istruzioni.

Un'istruzione in codifica macchina per il processore x86 a 32 bit è una stringa di bit, lunga da 1 a 14 byte a seconda dei casi:

ſ	l prefix	O prefix	Opcode	Mode	SIB	Displacement	Immediate
	0/1 byte	0/1 byte	1/2 byte	0/1 byte	0/1 byte	0/1 byte	0/1 byte

I campi sono sette, e possono non essere presenti tutti contemporaneamente. All'interno dei campi, i singoli bit hanno un significato ben preciso. Programmare in codifica macchina significherebbe descrivere come, per ogni istruzione del processore, questi campi devono essere riempiti. Ciò sarebbe **oltremodo noioso**, ed utile soltanto a chi dovesse implementare un programma assemblatore. Scriveremo in realtà qualcosa di intuitivamente più semplice (chiamato appunto **codifica mnemonica**), cioè:

Che significa che questa è l'istruzione con la quale spostiamo il contenuto del registro EAX nella quadrupla locazione il cui indirizzo più basso è 0x01F4E39A. Visto che il processore accetta istruzioni nella codifica macchina scritta sopra, ci vorrà qualcuno che **traduca** dalla codifica mnemonica che ho appena scritto in codifica macchina. Tale programma si chiama **assemblatore**. Non mi interessa descrivere **cosa faccia**, in quanto ho la garanzia che ad una istruzione scritta in codifica mnemonica corrisponderà un'istruzione in codifica macchina secondo una traduzione biunivoca. Pertanto, d'ora in poi scriveremo le istruzioni in codifica mnemonica.

Il linguaggio Assembler si spinge un passo oltre, consentendo al programmatore di riferire le locazioni di memoria con **nomi simbolici**, che l'assemblatore tradurrà in indirizzi. Ad esempio, in Assembler potrò scrivere questo:

Dove pippo è l'indirizzo di una locazione di memoria. L'assemblatore si incaricherà di sostituire lo stesso indirizzo tutte le volte che trova scritto pippo.

Visto che la codifica mnemonica è di fatto un'invenzione per rendere più semplice il compito di ricordarsi le istruzioni della macchina, esistono **diversi linguaggi Assembler** per lo stesso processore, con codifiche mnemoniche differenti. Tra questi, le **differenze sintattiche** possono essere anche importanti.

## 2.1 Primo esempio di programma in codifica mnemonica

Il seguente esempio descrive un programma che fa quanto segue:

- preleva dalla memoria un operando a 32 bit, che si trova a partire dall'indirizzo 0x00000100
- conta il numero di bit a 1 che ci sono in quell'operando
- scrive il risultato nella locazione di memoria di indirizzo 0x00000104

#### Vediamo come si fa nel dettaglio:

- si porta il contenuto della memoria in EAX (i conti si fanno meglio sui registri)
- si azzera un registro, ad esempio CL. Lo incrementeremo ogni volta che troviamo un 1 in EAX.
- Entriamo in un **ciclo**, nel quale facciamo scorrere verso (ad esempio) **destra** i bit di EAX, ed ogni volta che ne troviamo uno che vale uno incrementiamo CL. Il ciclo termina quando EAX vale zero (potremmo farlo terminare dopo 32 passi, ma così si fa prima).
- Ricopiamo il contenuto di CL nella cella di memoria richiesta.

Scriviamo il codice immaginandolo **contenuto in qualche locazione di memoria**, ad esempio a partire dall'indirizzo 0x00000200.

#### Contenuto Indirizzo 0x0000100 0x00000101 0x00000102 Src Dest 0x0000103 0x0000104 MOVB \$0x00, %CL 0x00000200 0x00000202 MOVL 0x00000100, %EAX 0x00000207 CMPL \$0x0000000, %EAX 0x0000020A JE %EIP+\$0x07 0x0000020C SHRL %EAX ADCB \$0x00, %CL 0x0000020E 0x00000211 JMP %EIP-\$0x0C 0x00000213 MOVB %CL, 0x00000104 0x00000218

Note sintattiche (valide per l'Assembler, alle quali ci uniformiamo già da ora):

- Quando figurano come operandi in qualche istruzione (e solo in questo caso) le **costanti** vengono scritte premettendo il simbolo \$. I numeri che non hanno il \$ davanti sono interpretati come **indirizzi.** La seconda istruzione riferisce **la cella di memoria di indirizzo** 0x00000100, la terza il valore costante \$0x00000000.
- i numeri sono interpretati in base 10, a meno che non siano preceduti dal prefisso 0x, nel qual caso sono esadecimali.
- i nomi dei **registri** devono essere preceduti dal simbolo di %.
- In alcune istruzioni, i letterali L e B sono i suffissi di lunghezza. La stessa istruzione (MOV) può lavorare con operandi a 8 (B), 16 (W), 32 (L) bit

Descriviamo **informalmente** il funzionamento del programma. Più avanti vedremo in modo formale le modalità di indirizzamento degli operandi e le istruzioni.

```
0x00000200 MOVB $0x00, %CL MOV: "sposta". Istruzione equivalente all'assegnamento nei linguaggi ad alto livello. Assegna il byte 0x00 al registro CL. In quest'istruzione entrambi gli operandi sono ad 8 bit, donde il suffisso "B". Quest'istruzione occupa 2 byte (infatti, la successiva comincia a 0x00000202). Ne prendiamo atto, preannunciando che non sarà necessario ricordarlo.
```

Lo stesso che prima. Adesso, però, l'istruzione lavora su operandi a 32 bit (suffisso "L"). In questo caso, mette nel registro EAX il contenuto della (quadrupla) locazione di memoria di indirizzo 0x0000100. Quest'istruzione occupa 5 byte.

```
0x00000207 CMPL $0x0000000, %EAX
```

CMP: "confronta". Confronta la costante 0 ed EAX. Nel farlo, scriverà qualcosa nel registro dei flag.

```
0x0000020A JE EIP+$0x0B
```

JE: "Jump if equal" Se da un'analisi del registro dei flag (che è stato settato dal precedente confronto) è emerso che i due operandi erano uguali (cioè che il contenuto di EAX era zero), si prosegue ad eseguire il programma dalla cella di memoria che sta 0x0B indirizzi più avanti. Se uno si fa il conto (che è noiosissimo), viene fuori **l'ultima** istruzione. Infatti, mentre sto eseguendo quest'istruzione, EIP ha **già** il valore della prossima locazione di memoria (in quanto viene incrementato subito dopo che ho prelevato un'istruzione), cioè 0x0000020C. Se a questo valore sommo 0x0B, ottengo 0x00000217. Quest'istruzione e la precedente sono ciò che mi consente di **uscire dal ciclo**.

```
0x0000020C SHRL %EAX
```

SHRL: "Shift right". Quest'istruzione trasla a destra il contenuto di EAX. Da sinistra (bit più significativo) viene inserito uno 0, ed il bit meno significativo finisce nel flag CF. A questo punto, ho due alternative: se il bit che è finito in CF è pari a zero, non devo sommare niente. Se il bit che è finito in CF è pari ad uno, devo sommare uno.

```
0x0000020E ADCB $0x00, %CL
```

ADC: "Add with Carry". Quest'istruzione somma all'operando **destinatario** (CL) l'operando sorgente **ed il contenuto del flag** CF. (come se scrivessi: CL  $+= 0 \times 00 + CF$ ). In questo caso, l'operando sorgente è zero, quindi somma il contenuto del flag solamente. Quindi, se il precedente shift ha messo in CF un bit pari ad uno, il registro CL viene incrementato, altrimenti no.

```
0x00000211 JMP %EIP-$0x0C
```

JMP: "Jump". Devo continuare il ciclo. Devo quindi saltare nuovamente alla prima istruzione del ciclo, quella cioè nella quale confronto EAX con zero. Fatti i debiti conti, e tenuto conto del fatto che EIP vale l'indirizzo della **successiva** istruzione, ottengo che devo tornare indietro di 12 locazioni.

```
0x00000213 MOVB %CL, 0x00000104
```

Posso arrivare qui soltanto se uscito dal ciclo. Quindi, a questo punto, CL contiene il numero di bit a 1 che erano originariamente nel registro EAX. Come da specifica, copio questo numero nella cella di indirizzo 0x00000104.

Per scrivere un programma in questo modo è necessario conoscere **la lunghezza delle istruzioni**, e farsi **i conti a mano** per i salti (noioso e pericoloso). Noi **non programmeremo in questo modo**, ma lo faremo utilizzando un linguaggio (Assembler) che è sostanzialmente **identico**, salvo che permette di specificare in modo **simbolico** gli indirizzi delle istruzioni e delle locazioni di memoria (si fa molto prima). Il programma che scriveremo dovrà essere **tradotto** (assemblato) in codifica macchina.

#### 2.1.1 Note sulla sintassi

È bene tenere a mente quanto segue, perché è normalmente fonte di errori difficili da tracciare:

- gli operandi immediati (le costanti) vanno preceduti dal dollaro \$
- i registri vanno preceduti dal simbolo di percentuale %
- in un'istruzione, un numero non preceduto dal dollaro è un indirizzo di memoria (indirizzamento diretto), non una costante.

Ad esempio:

```
MOV 0x00002000, %EDX MOV $0x00002000, %EDX
```

Fanno due cose diverse, entrambe corrette e come tali accettate dall'assemblatore. La prima trasferisce il contenuto di una (quadrupla) locazione di memoria in EDX, la seconda mette un numero (una costante su 32 bit) in EDX.

## 2.1.2 Lunghezza degli operandi e suffissi

Nel formato delle istruzioni è presente (in maniera opzionale) un **suffisso di lunghezza** che specifica la lunghezza degli operandi (8,16,32). Tale suffisso è:

- B per byte (8 bit) Ad esempio:

- W per word (16 bit)

MOVL 0x00002000, %EDX
MOVW %AX, %DX

- L per doubleword (32 bit)

Se ce lo mettete non succede niente di grave. Se non lo mettete va bene lo stesso (io non lo metto mai). Ci sono dei casi però in cui è **obbligatorio** inserire il suffisso, perché l'indirizzamento degli operandi non consente di capire di quale lunghezza si stia parlando. In particolare, quando **nessuno** degli operandi è indirizzato con un indirizzamento di registro è indispensabile mettere il suffisso (l'assemblatore segnala errore altrimenti).

Ad esempio:

MOV \$0x2000, (%EDI)

MOV \$0x10,0x2000

In questo caso, visto che il destinatario è un indirizzo di memoria ed il sorgente è immediato, non

sono in grado di definire in maniera univoca se si tratta di 8, 16, 32, byte. Il modo in cui esprimo

l'operando immediato non serve (in quanto non determina univocamente la lunghezza in bit - potrei

anche usare costanti in base 10). In questi casi il suffisso ci vuole.

Non contate sull'assemblatore per assistervi in casi del genere. Ogni tanto segnala l'errore, altre

volte no, e il programma non funziona. L'unico modo per accorgersene è guardare il codice disas-

semblato (attivando il debugger, vedremo poi come si fa) e rendersi conto di cosa ha messo

l'assemblatore, ma ci vuole una pazienza da certosino.

**Attenzione** a sbagliare suffisso. Ad esempio:

MOVB \$0x2050, %AX

Viene tradotta dall'assemblatore dando priorità al suffisso. Molto probabilmente, verrà tradotta

come se aveste scritto:

MOVB \$0x50, %AL

L'assemblatore dà comunque un warning in questi casi.

In linea generale, un compilatore C++ sta molto più attento a quel che fate di un assemblatore. Non

si può far conto sullo stesso livello di supporto quando si programma in Assembler.

12

## 3 Note sulle principali istruzioni

Le presenti note sono a complemento di quello che si trova sulla dispensa.

#### 3.1.1 MOVE

Una nota da tenere bene a mente è che:

Non è possibile trasferire dati da una locazione di memoria in un'altra con una sola istruzione mov.


#### 3.2 Istruzioni aritmetiche

Le istruzioni aritmetiche hanno alcune caratteristiche comuni:

- alcune di esse (ma <u>non tutte</u>) considerano gli operandi indifferentemente come naturali e come numeri interi, in quanto l'algoritmo che devono eseguire per modificare il destinatario è identico nei due casi (è una proprietà della rappresentazione in C2: la somma delle rappresentazioni è pari alla rappresentazione della somma, lo stesso vale per la differenza).
  L'istruzione di somma esegue quindi l'algoritmo giusto quale che sia l'interpretazione delle stringhe di bit che le vengono passate come operandi.
- Tali istruzioni modificano i flag (quelle di trasferimento non lo facevano). Nel modificare i flag, considerano due algoritmi: uno che va bene se gli operandi sono numeri **naturali**, ed uno che va bene se sono **interi**.
- Il programmatore è <u>l'unico</u> che sa cosa sta scrivendo, ed è quindi l'unico a conoscere l'interpretazione da dare ad una certa stringa di bit. Pertanto, il programmatore farà seguire una di queste istruzioni da qualche altra istruzione che va a guardare i **flag giusti**.

#### 3.2.1 ADD

Per quanto riguarda il calcolo del risultato, è come se scrivessi dest += src in C++. Vediamo in dettaglio come si fa la somma. In base 2 funziona come in base 10, secondo l'algoritmo imparato alle elementari.




 $\beta = 10$ . L'algoritmo consiste in:

- sommare le cifre di pari posizione singolarmente, partendo dalle meno significative
- se la somma di due cifre non è rappresentabile con una sola cifra, usare il **riporto** per la coppia di cifre successive
- Il riporto **vale sempre 0 o 1**. Per la prima coppia di cifre (quelle meno significative), possiamo assumerlo **nullo**.

Si osservi che, visto che l'ultima somma ha generato un **riporto**, il risultato non è rappresentabile sul numero di cifre (3) degli operandi. In Inglese, riporto si dice **carry**.

Questo algoritmo non dipende dalla base di rappresentazione, e funziona anche in base due.



In questo caso sommo le due stringhe di bit 101 (5, se rappresentato come naturale) e 011 (3, se rappresentato come naturale) su tre bit, ed il risultato sta su 4 bit. Questo è testimoniato dalla presenza di un **carry**.

Quando faccio la somma su 8, 16, 32 bit, **l'ultimo riporto finisce in** CF. Se (nella testa del programmatore) i numeri sommati erano **naturali**, il fatto che CF=1 significa che il risultato che ho nel destinatario **non è** corretto, in quanto il risultato **non può** essere rappresentato sul numero di bit degli operandi.

Supponiamo adesso che le stringhe di tre bit che ho scritto siano la rappresentazione di **numeri interi in C2**. In questo caso,


- il primo è la rappresentazione di  $-(\overline{101} + 1) = -(010 + 1) = -011$ , cioè di -3
- il secondo è la rappresentazione di +3

La somma dei due numeri fa **zero.** La **somma delle due rappresentazioni** su 3 bit fa anch'essa zero, come deve essere. Il fatto che ci sia un riporto non nullo è **irrilevante** ai fini della correttezza del risultato. Il risultato, rappresentato su 3 bit, è perfettamente corretto.

Infatti, CF va guardato soltanto se i numeri sono da interpretare come **naturali**, **e non come interi**. Per i numeri interi, invece, il criterio per stabilire la rappresentabilità del risultato è un altro, ed è sostanzialmente basato sui **segni degli operandi**.

#### Sappiamo che

- in C2 il bit più significativo dà il segno: 0 se il numero è positivo, 1 se negativo.
- Un numero è rappresentabile in C2 su N bit se è nell'intervallo  $[-2^{N-1}; 2^{N-1} 1]$ .





#### Quindi:

- se i segni degli operandi sono **discordi** (cioè uno positivo e uno negativo) e gli operandi stanno in quell'intervallo, la loro somma è sempre rappresentabile, in quanto starà per forza all'interno dell'intervallo.
- se i segni degli operandi sono **concordi**, la loro somma può non essere rappresentabile. In particolare, la somma sarà rappresentabile se e solo se la rappresentazione della somma è concorde con gli operandi.

Se sommo le rappresentazioni di due numeri positivi, posso ottenere la rappresentazione di un numero negativo. In questo caso il risultato non può essere corretto. Lo stesso, se sommo le rappresentazioni di due numeri negativi su N bit, posso ottenere la rappresentazione di un numero positivo Nei due casi precedenti, il flag di overflow OF viene messo a zero. Altrimenti viene messo ad 1, ad indicare che il risultato (interpretato come intero) non è corretto.

**Esempio** (su 3 bit). In entrambi i casi, la rappresentazione del risultato ha un segno diverso da quello degli operandi. In entrambi i casi c'è overflow, ed il bit OF è settato.






**Esercizio per casa**: dimostrare che le due seguenti condizioni sono equivalenti per interi rappresentati in C2:


condizione 1: gli ultimi due riporti di una somma sono identici

<u>condizione 2</u>: gli operandi sono discordi, oppure sono concordi ma il bit più significativo della somma è uguale a quello di entrambi gli operandi.

#### 3.2.2 SUBTRACT

Per le sottrazioni tra numeri naturali si parla di **prestito (borrow),** invece che di riporto. L'algoritmo è identico sia in base 10 che in base 2:





Ancora una volta, se le stringhe di bit contenute negli operandi rappresentano numeri **naturali**, per vedere se il risultato è corretto o meno bisogna andare a vedere il **carry flag** (0: il risultato è ancora un numero naturale, 1: il risultato non è un naturale). Se invece rappresentano numeri **interi**, il carry è irrilevante, e bisogna andare a vedere l'**overflow flag**. Nell'esempio appena fatto, se le due stringhe di bit rappresentano naturali il risultato non è corretto (c'è un **prestito uscente**, **che va nel flag** CF). Se, invece, rappresentano interi, il risultato è perfettamente corretto (e pari a -1).

Per quanto riguarda i numeri **interi**:

- la sottrazione di numeri concordi è sempre rappresentabile (non c'è mai overflow)

- la sottrazione di numeri discordi è rappresentabile soltanto se il risultato su *N* bit ha lo stesso segno del minuendo, altrimenti c'è overflow.

#### 3.2.3 COMPARE

La CMP fa quanto segue:

- 1) null=dest source
- 2) aggiorna i flag come farebbe la SUB

È un'istruzione fondamentale. Serve a testare due numeri, ed unita alle istruzioni di salto condizionato costituisce la coppia base per i costrutti di controllo di flusso. La CMP, di fatto, sottrae il sorgente dal destinatario, ma non aggiorna il destinatario. Si limita invece ad aggiornare il registro dei flag come se avesse eseguito la sottrazione. Le istruzioni di salto condizionato, che vedremo più in là, saltano o meno a seconda del contenuto del registro dei flag.

## 3.3 Moltiplicazioni e divisioni

Le istruzioni di moltiplicazione e divisione sono **diverse** per naturali ed interi, perché diversi sono gli algoritmi da seguire. Quindi c'è una MUL ed una IMUL. Sono istruzioni particolarmente laboriose per il processore (a differenza delle somme/sottrazioni). Inoltre, mentre per una somma/sottrazione il risultato sta o su N o su N+1 cifre, (quindi, più o meno sullo stesso numero di cifre degli operandi), una moltiplicazione tra operandi ad N cifre ha un risultato che sta su un numero di cifre fino a 2N cifre. Quindi non ha molto senso fare come nelle somme/sottrazioni, cioè utilizzare (ad esempio) un registro per contenere un operando e il destinatario, in quanto i due hanno dimensione intrinsecamente diversa.

Per questo motivo, il destinatario della moltiplicazione è **implicito**, così come uno dei due **operandi**. Esistono tre tipi di moltiplicazione:

```
a 8 bit: AX = AL * sourcea 16 bit: DX AX = AX * source
```

- a 32 bit: EDX EAX = EAX \* source

Quale delle tre sia quella da svolgere viene deciso dal **numero di bit di** source (oltre che, quando serve, dal suffisso). Nei casi con 16 e 32 bit, vengono usati **due registri**, che il programmatore deve considerare come, rispettivamente, la parte alta e la parte bassa del risultato, nell'ordine con cui sono stati scritti. Per il caso a 32 bit è assolutamente necessario, perché non esistono registri a 64 bit in questo processore (e quindi l'unico modo è usarne 2 da 32 giustapposti). Per il caso a 16 bit sarebbe probabilmente stato più logico poter scrivere:

```
- EAX = AX * source
```

Il motivo per cui viene invece usato anche DX è **storico**. Funzionava così nei processori a 16 bit (prima che venissero introdotti i registri a 32 bit). Se si fosse cambiato il comportamento nei nuovi processori a 32 bit, i programmi non sarebbero più stati compatibili verso il basso (cioè tutti i programmi già scritti per processori a 16 bit non avrebbero più funzionato). Nel caso in cui serva portare il risultato di una moltiplicazione nel registro %EAX, basta far seguire la moltiplicazione da:

```
PUSH %DX
PUSH %AX
POP %EAX
```

#### **3.3.1 DIVIDE**

Per questa valgono le **stesse considerazioni fatte per la MUL**, con qualche problema in più. Tanto per cominciare, una divisione non ha **un** risultato, ma **due**: **quoziente e resto**. Vediamo quali sono gli intervalli di rappresentabilità:

 $X \text{ div } Y \rightarrow \text{quoziente } Q \text{ e resto } R$ 

- $-0 \le R < Y$ : il resto sta per forza sullo stesso n. di bit del divisore
- $0 \le Q \le X$ : (infatti, posso dividere anche per Y = 1). Quindi, <u>in teoria</u>, il n. di bit del quoziente dovrebbe essere pari a quello del dividendo.

In pratica, le tre versioni di divisione possibili sono queste:

```
a 8 bit: AL = quoziente (AX / source); AH = resto (AX / source);
a 16 bit: AX = quoziente (DX_AX / source); DX = resto (DX_AX / source);
a 32 bit: EAX = quoziente (EDX EAX/source); EDX = resto (EDX EAX/source);
```

source (divisore)	dimensione dividendo	dividendo	quoziente	resto
8 bit	16	%AX	AL	%AH
16 bit	32	%DX_%AX	%AX	%DX
32 bit	64	%EDX_%EAX	%EAX	%EDX

Come si concilia questo con il fatto che il quoziente può essere grande quanto il dividendo? Che succede se non c'entra? Se il quoziente non è rappresentabile sul numero di bit indicato, viene eseguita un'eccezione (la stessa che partirebbe se si fosse tentato di dividere per zero) ed il programma si pianta. Questa non è una condizione che può essere testata *a posteriori* guardando i flag (come per l'addizione/sottrazione), deve essere evitato a priori. È il programmatore che si deve sincerare che il quoziente stia sul numero di bit dove la versione della DIV intende metterlo.

#### **Esempio:**

```
MOV $3, %CL
MOV $15000, %AX
DIV %CL
```

Il quoziente è 5000, che non entra in %AL. Come fa il programmatore a sincerarsi che questo non accada? In questo caso si vede al volo, ma in un caso generale il dividendo ed il divisore potrebbero provenire dalla memoria, da registri di interfaccia, da altri conti svolti in precedenza.

Lo fa **selezionando la versione opportuna della** DIV. In questo caso, devo passare a 16 bit e scrivere:

```
MOV $3, %CX
MOV $15000, %AX
MOV $0, %DX
DIV %CX
```

Se ci si riflette un attimo, si vede che è **sempre** possibile trovare una versione della divisione che permette di dividere qualunque coppia di operandi che stia su 32 bit. Alla peggio, basta usare la divisione più grande.

<u>Nota:</u> Non ci sono mai problemi di rappresentabilità per il resto, visto che il numero di bit dove lo voglio mettere è sempre uguale al numero dei bit del divisore, ed il resto della divisione tra naturali è per definizione minore del divisore.

#### 3.3.2 INTEGER DIVIDE

Fa le stesse cose della DIV ed ammette gli stessi formati. Va usata se gli operandi contengono rappresentazioni di interi invece che naturali.

Una nota sui **segni degli operandi e dei risultati:** nella divisione intera il **resto ha sempre il segno del dividendo**, ed è in modulo minore del divisore. Ciò vuol dire che il **quoziente viene sempre approssimato all'intero più vicino allo zero.** Questa cosa è difficile da accettare, perché inconsistente con le nozioni di algebra che possediamo.

#### **Esempio:**

```
- -7 div 3: quoziente -2; resto -1
```

- 7 div -3: quoziente -2; resto +1.

#### Note conclusive sulle istruzioni di moltiplicazione e divisione

- Va scelta con cura la versione (soprattutto per la divisione). Dipende dal problema e dalle ipotesi che posso fare.
- È indispensabile ricordare di azzerare DX o EDX prima della divisione, se questa è a più di 8 bit (scordarselo è un errore tipico)
- È indispensabile ricordare che il contenuto di DX o EDX viene modificato dall'operazione di moltiplicazione/divisione se questa è a più di 8 bit (altro errore tipico).

#### 3.4 Istruzioni di traslazione e rotazione

Servono a muovere i bit dell'operando destinatario uno a uno.

Tutte hanno due formati:

OPCODE src, dest OPCODE dest

	SX	DX
traslazione	SHL	SHR
	SAL	SAR
rotazione	ROL	ROR
	RCL	RCR


Dove src è il numero di volte che l'operazione OPCODE deve essere ripetuta sul destinatario. In più, src deve essere un operando immediato o il contenuto del registro CL, e deve valere al massimo 31. Nell'istruzione uno ci può scrivere cosa gli pare, ma tanto il processore considera soltanto i 5 bit più bassi del src, e niente altro, quindi scrivere 32 è come se scrivere zero (il che implica non fare niente di significativo). Nel formato ad un solo operando è come se si assumesse un operando sorgente implicito pari ad 1.

Si noti che in questo caso le istruzioni hanno **operandi di lunghezza diversa**. Non è un problema, visto che hanno un significato completamente diverso. Nel caso sia necessario inserire un suffisso, questo deve concordare con l'**operando destinatario**, ovviamente.

#### 3.4.1 SHIFT ARITHMETIC RIGHT

Corrisponde al calcolo del quoziente di una divisione per 2<sup>src</sup> di un operando <u>intero</u>. Infatti, invece di inserire zeri in testa come fa la SHR, inserisce nuovamente il bit più significativo (mantiene, cioè, il segno dell'operando). Attenzione, perché questo non è lo stesso quoziente che calcolerebbe la IDIV. Infatti, con la SAR abbiamo sempre <u>approssimazione verso meno infinito</u> del quoziente, qualora la divisione abbia resto. Nella IDIV, invece, l'approssimazione del quoziente è <u>sempre verso lo zero</u>.

Ad esempio, se uso la IDIV con dividendo -5 e divisore +2, ottengo r = -1, q = -2. Se faccio lo shift destro di -5 (supponendo che sia rappresentato su otto bit), invece, ottengo quanto segue:



E, per calcolare il numero intero rappresentato dal risultato, devo applicare la nota regola:

$$x = \begin{cases} X & X_{N-1} = 0 \\ -(\bar{X} + 1) & X_{N-1} = 1 \end{cases}$$

Quindi,  $x = -(00000010 + 1)_{b2} = -(11)_{b2} = -3$ . È necessario ricordarselo quando si fanno i conti.

### 3.4.2 ROTATE THROUGH CARRY LEFT/RIGHT


FORMATO: RCL source, destination

RCL destination

RCR source, destination

RCR destination

Fanno la stessa cosa delle corrispondenti istruzioni di rotazione ROL, ROR, coinvolgendo anche CF nella rotazione come da disegno sottostante. I formati di indirizzamento degli operandi sono identici a quelli della ROL, ROR.



#### 3.5 Istruzioni di controllo

#### 3.5.1 JUMP if CONDITION MET

Le istruzioni di salto condizionato **seguono sempre qualche istruzione che tocca i flag**, in quanto le condizioni che si possono specificare hanno tutte a che fare con i flag. Tipicamente (ma non esclusivamente) seguono una CMP. Più esattamente: dopo una CMP ci sta **sicuramente** un salto condizionato, in qualunque programma sensato. Visto che però anche diverse altre istruzioni toccano i flag (ad esempio, quelle aritmetiche e logiche), i salti condizionati possono stare anche dopo quelle.

I salti condizionati che vediamo sono di due tipi:

- flag a 1/0
- relazioni tra naturali / tra interi
- 1) flag a 1 o a 0: JC/JNC, JS/JNS, JZ/JNZ, JO/JNO.

Questo tipo di salti condizionati può essere usato dopo qualunque istruzione che tocca i flag.

#### **Esempi** di porzione di programma:

ADD %AX, %BX

JC ...
ist1

Se la somma del contenuto di AX e BX non è rappresentabile su 16 bit (interpretando i numeri come **naturali**), salta all'indirizzo specificato. altrimenti prosegue da ist1.

Se la somma del contenuto di AX e BX non è rappresentabile su 16 bit (interpretando i numeri come **interi**), salta all'indirizzo specificato, altrimenti prosegue da ist1.

2) relazione tra naturali: JE, JNE, JA, JAE, JB, JBE. È bene limitarsi ad usare queste soltanto dopo una CMP. In tal caso, le condizioni scritte nel codice operativo si riferiscono all'operando destinatario della precedente CMP, e sono valide soltanto se l'interpretazione degli operandi è quella di numeri naturali.

#### **Esempio** di porzione di programma:

L'esatto algoritmo che consente di vedere, dai flag, se un numero è maggiore/minore dell'altro (interpretando la sua rappresentazione o come naturale o come intero), è noioso a descriversi (e di scarsa utilità pratica). Facciamo soltanto un esempio per capire che è sempre possibile.

**Jump if Below or Equal:** testa se, nella precedente CMP, dest<=src, interpretando le stringhe di bit come numeri naturali. Come si fa questa cosa? La CMP sottrae src da dest, e quindi:

- se il risultato è **nullo**, va bene. Ma se è nullo ZF contiene 1
- se la sottrazione ha generato **prestito**, va bene (perché vuol dire che il destinatario era minore, sempre stando all'interpretazione delle due stringhe di bit come naturali). Ma in questo caso CF contiene 1

La condizione è quindi: CF=1 OR ZF=1.

3) **relazione tra interi**: JE, JNE, JG, JGE, JL, JLE. È bene limitarsi ad usare queste <u>soltanto dopo una CMP</u>. In tal caso, le condizioni scritte nel codice operativo si riferiscono all'operando destinatario della precedente CMP, e sono valide soltanto se l'interpretazione degli operandi è quella di numeri **interi**. Si noti che le due - JE, JNE - sono valide sia per interi che per naturali, visto che fanno il confronto bit a bit e che la rappresentazione è unica.

#### Esempio di porzione di programma:

```
CMP %AX, %BX
JLE ...
ist1
```

Se il numero **intero** contenuto in BX è minore o uguale di quello in AX, salta all'indirizzo specificato, altrimenti prosegue da ist1.

L'esatto algoritmo che consente di vedere, dai flag, se un numero è maggiore/minore dell'altro (interpretando la sua rappresentazione o come naturale o come intero), è noioso a descriversi (e di scarsa utilità pratica). Anche in questo caso riportiamo un esempio per vedere che è possibile.

**Jump if Greater or Equal:** testa se, nella precedente CMP, dest>=src, interpretando le stringhe di bit come numeri **interi**. Come si fa questa cosa? La CMP sottrae src da dest, e quindi:

- se la differenza è **rappresentabile** OF=0. La condizione è vera se la differenza è positiva (SF=0)
- se la differenza **non è rappresentabile** OF=1, il bit del segno è certamente sbagliato. Quindi, la condizione è vera quando la differenza è negativa (SF=1)

La condizione è quindi: SF=OF.

Il buono è che non c'è bisogno di ricordarsi gli algoritmi, basta conoscere i codici mnemonici delle istruzioni (e quelli sono facili da ricordare).

## 3.6 Meccanismi di protezione e istruzioni privilegiate

Non tutte le istruzioni descritte possono essere usate **sempre**. Ciò avviene per ragioni che saranno chiare dopo aver seguito corsi di Calcolatori Elettronici o Sistemi Operativi, correlate alla **protezione**. Il processore può funzionare in due modalità: **utente** e **sistema**. I programmi del sistema operativo girano in modalità sistema, quelli scritti da un programmatore girano normalmente in modalità utente. In modalità sistema, i programmi possono utilizzare l'intero set di istruzioni (cioè tutte quelle che abbiamo visto, più altre che non vedremo per motivi di tempo). In modalità utente, **non tutte le istruzioni** possono essere usate. In particolare, non si possono usare:

- quelle di ingresso/uscita, IN e OUT.
- La HLT

Tali istruzioni sono dette **privilegiate**, perché possono essere eseguite solo in modalità sistema. Se si inseriscono istruzioni IN e OUT in un programma in modalità utente, parte un'**eccezione di protezione**, che passa il controllo al sistema operativo. Windows normalmente **ignora** quest'eccezione, e quindi il programma va avanti **come se non le aveste scritte.** Se fa qualcosa di sensato (dipende, spesso, da quale porta di I/O si sta indirizzando), è perché va in esecuzione un sottoprogramma che, in qualche modo, rimedia facendo altre cose e fa vedere al programmatore un risultato simile a quello che avrebbe ottenuto se avesse eseguito veramente quelle istruzioni. In ogni caso, si può star certi che non è stata eseguita una IN o una OUT (ad esempio, il numero di cicli di clock trascorsi sarà notevolmente superiore di quello che trovereste sui *data sheet*).

Se provate a scrivere una HLT, viene lanciata un'eccezione di protezione, che normalmente fa terminare il vostro programma. Tale istruzione, ovviamente, **non** inchioda il processore, ma ripassa il controllo al sistema operativo.

Il motivo per cui certe istruzioni vengono nascoste è che **potrebbero essere usate male**. In particolare, potrebbero bloccare il processore o rendere inconsistente lo stato delle interfacce, rendendole quindi inutilizzabili dagli altri programmi. Per accedere a queste, è bene che vi limitiate ad usare **i servizi che il sistema operativo** mette a disposizione degli utenti (e che poi vedremo).

La mancanza di istruzioni di ingresso/uscita, invece, rende il calcolatore non utilizzabile. In realtà, per l'ingresso/uscita si utilizzano altri meccanismi, cioè dei **servizi** (sottoprogrammi) che il sistema operativo mette a disposizione.

## 4 Programmare in Assembler

Per quanto riguarda le **parole chiave del linguaggio** (istruzioni, direttive), l'Assembler è **case-insensitive**. Anche i nomi dei registri possono essere scritti indifferentemente maiuscoli e minuscoli. I **nomi simbolici** definiti dall'utente (ad esempio \_main) sono invece **case-sensitive**. Un buono stile di programmazione (al quale mi attengo) è quello di scrivere le keyword ed i registri con lettere **maiuscole** e tutto il resto in minuscolo.

Partiamo con un esempio ormai noto.

#### 4.1.1 Esempio: conto dei bit a 1 in un long

Questo è esattamente lo stesso programma che ho scritto a suo tempo in codifica mnemonica. In Assembler, il codice è scritto in questo modo, ed è di gran lunga più semplice.

```
#conteggio dei bit a 1 in un long
.GLOBAL main
                                       0x0000100
.DATA
             .LONG 0x0F0F0101
                                       0x0000101
dato:
conteggio:
             .BYTE 0x00
                                       0x0000102
                                       0x0000103
.TEXT
                                       0x00000104
             NOP
main:
             MOVB $0 \times 00, %CL
                                       0x00000200
                                                     MOVB $0x00, %CL
             MOVL dato, %EAX
                                       0x00000202
                                                     MOVL 0x00000100, %EAX
                                                     CMPL $0x0000000, %EAX
comp:
                          $0x00, %EAX
                                       0x00000207
                                       0x0000020A
                                                     JE %EIP+$0x07
             JE fine
             SHRL %EAX
                                       0x0000020C
                                                     SHRL %EAX
             ADCB $0x00, %CL
                                       0x0000020E
                                                     ADCB $0x00, %CL
                                       0x00000211
                                                     JMP %EIP-$0x0C
             JMP comp
fine:
             MOVB %CL, conteggio
                                       0x00000213
                                                     MOVB %CL, 0x0000104
                                       0x00000218
             RET
```

Come struttura generale, **una riga di codice Assembler** è fatta in questo modo:

```
nome: KEYWORD operandi #commento [\CR]
```

Dove alcuni campi possono mancare. Il commento deve stare su una singola riga. Si possono avere

- righe di solo commento
- righe con solo KEYWORD operandi
- righe con solo nome

L'unica cosa che non va dimenticata è il ritorno carrello a fine riga.

Commento dettagliato:

dato: .LONG 0x0F0F0101

conteggio: .BYTE 0x00

Dichiarazioni di variabile (direttive).

- La prima è un LONG, cioè uno spazio da 4 locazioni contigue, che contengono (inizialmente) il

numero 0x0F0F0101 secondo le convenzioni note. L'indirizzo della prima locazione è riferibi-

le nel programma con il nome dato.

La seconda è un BYTE, cioè uno spazio da 1 locazione, che contiene (inizialmente) il numero

0x00. L'indirizzo di tale locazione è riferibile nel programma con il nome conteggio.

Andando avanti nel programma, trovo:

MOVL dato, %EAX

Questo è un caso di indirizzamento diretto, in cui l'indirizzo della (prima) locazione è stato sosti-

tuito dal nome simbolico.

comp: CMPL \$0x00, %EAX ...

JMP comp

In questo caso assegno all'istruzione CMPL un nome simbolico, che posso riferire dentro la succes-

sive JMP. Questo viene tradotto dall'assemblatore come se fosse un salto relativo (vedere codifica

mnemonica a destra). L'aspetto positivo è, ovviamente, che non sono tenuto a farmi i conti per

poterlo scrivere.

JE fine

...

fine: MOVB %CL, conteggio

Stessa cosa di prima. Attenzione ad una sottigliezza. Il nome fine non è stato dichiarato al mo-

mento del suo utilizzo. In Assembler, i nomi possono essere usati prima di essere stati definiti.

Ci pensa l'assemblatore a strigare il tutto (fa due passate: nella prima controlla che i nomi riferiti ci

siano tutti, nella seconda fa la traduzione vera e propria). Il motivo per cui ciò è necessario è ovvio:

altrimenti non sarebbe possibile scrivere codice con salti in avanti, come quello che c'è in questo

programma. Dall'altra parte, questo consente di scrivere programmi di devastante incomprensibi-

lità. Ad esempio, nessuno mi obbliga a mettere tutte le dichiarazioni di variabili raggruppate in

cima, né a mettere la definizione delle costanti prima del loro primo utilizzo, magari insieme alle

dichiarazioni di variabile. Questi stili di programmazione vanno evitati. La regola è: prima le

26

dichiarazioni di costante/variabile, tutte insieme, nell'ordine in cui le accetterebbe un compilatore C++, poi la parte codice.

L'unico caso in cui è lecito (stilisticamente) usare un'etichetta non ancora definita è quello di **salto** in avanti nel codice. Non va fatto in nessun altro caso.

È inoltre perfettamente lecito scrivere:

```
nome1: [\CR]
nome2: KEYWORD operandi # commento [\CR]
```

Con il che la stessa variabile (o la stessa istruzione) può essere riferita con entrambi i nomi nome1, nome2.

#### 4.1.2 Esercizio

Scrivere un programma che legge una stringa di memoria lunga un numero arbitrario di caratteri (ma terminata da \0), inserita in un buffer di memoria di indirizzo noto, e conta le volte che appare il carattere specificato dentro un'altra locazione di memoria. Il risultato viene messo in una terza locazione di memoria.

```
.GLOBAL main
.DATA
               .ASCIZ "Questa e' la stringa di caratteri ASCII che usiamo
stringa:
come esempio"
               .BYTE 'e'
lettera:
               .BYTE 0x00
conteggio:
.TEXT
               NOP
main:
               MOV $0x00, %CL
               LEA stringa, %ESI
               MOV lettera, %AL
                                             Fondamentale: che succede se mi scordo la B nella
               CMPB $0x00, (%ESI) ◀
comp:
               JE fine
                                             Succede che l'assemblatore non segnala niente, e ci
               CMP (%ESI), %AL
                                             mette una L (vedere il disassemblato per rendersene
               JNE poi
                                             conto). In questo modo il programma non funziona
               INC %CL
                                             (infatti, prende sempre una lettera in più, perché stra-
               INC %ESI
poi:
                                             borda nella locazione successiva lettera.
               JMP comp
fine:
               MOV %CL, conteggio
               RET
```

Variazione sul tema per l'indirizzamento (uso di displacement + registro di modifica):

```
MOV $0, %ESI
MOV lettera, %AL
comp: CMPB $0x00, stringa(%ESI)
JE fine
CMP stringa(%ESI),%AL
```

#### 4.2 Controllo di flusso


Il linguaggio Assembler non ha costrutti di controllo di flusso di alto livello come il C++ (cicli, o if...then...else). Le uniche istruzioni di controllo che possono essere usate (a parte quelle per le chiamate di sottoprogramma, che non servono a questo scopo) sono salti e salti condizionati. Pertanto, sia i costrutti condizionali if...then...else che i cicli vanno scritti in termini di queste istruzioni.

#### 4.2.1 If...then...else

Se voglio scrivere una porzione di codice come:

Invece dell'if, in Assembler posso scrivere CMP+JCond:

Il trucco (banale) è il seguente: **invertire il ramo** else **con quello** then, e scrivere il codice come segue:



In alternativa, se voglio mantenere l'ordine del codice (ramo then prima del ramo else), **devo** invertire la condizione:

```
CMP variabile, %AX
JAE ramoelse  # JAE consistente con i naturali
ramothen:  ist1
...
istN
JMP segue
ramoelse:  istN+1
...
istN+M
segue:  ist nuova
```

#### 4.2.2 Ciclo for

Un qualunque ciclo può essere tradotto in un IF + salto a un'etichetta. Di norma, per scrivere cicli in Assembler si usa incrementare/decrementare il registro CX (ECX, CL) o i registri EDI, ESI (questi ultimi, infatti, vengono utilizzati per l'accesso in memoria con registro puntatore, quindi fa comodo poterli usare nei cicli per indirizzare vettori di variabili).

Supponiamo di avere il seguente spezzone di codice:

```
for (int i=0; i<var; i++) // dove "var" è una variabile o costante \{ist1; ...; istN\}
```

In Assembler posso usare CX come contatore e scrivere:

```
MOV $0, %CX

CMP var, %CX

JE fuori

ist1

...

istN

INC %CX

JMP ciclo


fuori:

...
```


Se il ciclo è a decremento, si fa la stessa cosa cambiando poche righe.

#### 4.2.3 Ciclo do...while

In questo caso il test della condizione è in fondo al ciclo, quindi scriveremo:



Osservazione: niente mi vieta di scrivere uno spezzone di codice di questo genere:



Avendo a che fare con JMP e JCond è molto facile farsi prendere la mano e scrivere programmi disordinati, nei quali si fanno salti e contro salti al solo scopo di risparmiare un'istruzione, con il

risultato che si scrivono programmi incomprensibili ed impossibili da testare e debuggare quando non funzionano (*spaghetti-like programming*).

I linguaggi **strutturati** (Pascal, C, etc.) sono stati inventati apposta alla fine degli anni '60 perché i linguaggi che c'erano allora (Fortran, Assembler, etc.) consentivano questo tipo di programmazione, che risultava **inverificabile** e non **debuggabile**.

La raccomandazione per un programmatore esperto di linguaggi ad alto livello è quindi la seguente: si ragioni pure in termini di costrutti di controllo di flusso C++ (if...then...else, for, while, etc.), e si traduca ciascuno di questi in Assembler nel modo sopra indicato, perché questo è uno stile di programmazione (programmazione **strutturata**) sicuro e corretto. Mentre i linguaggi ad alto livello obbligano il programmatore a tenere questo stile (forzandolo a scrivere blocchi di programma con un **unico punto di ingresso ed un unico punto di uscita**), in Assembler il programmatore deve limitarsi da solo.

#### 4.2.4 Istruzioni LOOP/LOOPcond

Una variazione sul tema per il controllo del flusso è data dalle possibilità dell'istruzione LOOP. L'istruzione macchina ha come unico operando un indirizzo (che in Assembler può essere sostituito da un'etichetta specificata in modo simbolico). Vediamo un esempio:

MOV \$5, %ECX ist1 ... istN;
LOOP ciclo

E fa quanto segue:

- decrementa ECX
- <u>non</u> tocca i flag (come farebbe una normale istruzione DEC %ECX)
- se (dopo il decremento) ECX!=0, salta all'etichetta
- altrimenti continua

Quindi, ECX va inizializzato prima del ciclo al **numero di iterazioni desiderate**. Una prassi a cui attenersi rigorosamente è quella di **non toccare** ECX **durante il ciclo**, altrimenti si scrivono programmi che non si capisce cosa facciano. Un utilizzo classico della LOOP è per tradurre cicli for, quando:

- 1) si conosce esattamente il numero di iterazioni da svolgere, ed inoltre
- 2) non è necessario usare il contatore del for (che in questo caso sarebbe ECX), o lo si usa in modo discendente.

In questo caso va benissimo usare un LOOP:

```
MOV var, %ECX
                                                     # ECX usato per i
ciclo:
              ist1
                                                     istN
                                                     LOOP ciclo
               . . .
In questo caso usare un LOOP è meno efficiente:
for (int i=0; i<var; i++)
                                                   MOV var, %ECX
                                                   MOV $0, %EBX
      {ist1;
      //op. che usa i
                                     ciclo:
                                                    ist1
      . . . ;
      istN; }
                                                    # EBX usato per i
                                                    INC %EBX
                                                    istN
                                                    LOOP ciclo
```

Ma, se devo usare un altro registro per fare il conto, allora posso usarlo anche per testare il ciclo e non ho più bisogno di usare LOOP e tenere impegnati due registri inutilmente.

Esistono anche versioni condizionali della LOOP, che ciclo: ist1 ... si scrivono appendendo i suffissi E, Z, NE, NZ. In questo caso, il paradigma di programmazione è il CMP <src>, <dest> LOOPcond ciclo seguente:

E il salto avviene se 1) la condizione cond è vera, e 2) se ECX non è nullo dopo il decremento. I loop condizionali funzionano solo per il flag ZF (infatti le condizioni E e Z sono equivalenti).

Questo è infatti il **motivo per cui la LOOP decrementa %ECX senza toccare i flag**: deve infatti preservare lo stato dei flag settati dall'istruzione precedente (CMP), altrimenti non è possibile usare la versione condizionale.

Attenzione: Il formato della LOOP prevede un salto relativo, cioè un operando %EIP ± displacement. In questo caso, però, il displacement può stare soltanto su 8 bit, e quindi non si possono fare cicli LOOP troppo lunghi (poche decine di istruzioni al massimo). Questa non è una limitazione pesante (in genere i loop che si scrivono son piccoli). Se dovessero servire dei cicli lunghi, basta usare una Joon invece della LOOP.

Per gli scopi visti finora, le istruzioni LOOP non sono indispensabili: possono infatti essere sostituite da costrutti già visti (salti e decrementi). In realtà in Assembler esistono altre istruzioni (quelle **per la manipolazione delle stringhe**) che fanno qualcosa di simile ad un ciclo for, utilizzando ECX come contatore ed i registri EDI, ESI come registri puntatore a zone di memoria interpretate come vettori. Le vedremo più avanti.

#### 4.2.5 Esercizio – calcolo del fattoriale

Si scriva un programma che calcola il fattoriale di un numero naturale (da 0 a 9) contenuto nella variabile dato, di tipo byte. Il risultato deve essere inserito in una variabile risultato, di dimensione opportuna. Si controlli che dato non ecceda 9. Prestare attenzione al dimensionamento della moltiplicazione.

```
.GLOBAL main
.DATA
numero:
            .BYTE 9
risultato:
             .LONG 1
.TEXT
main:
             NOP
             MOV $0, %ECX
             MOV $1, %EAX
             MOV numero, %CL
             CMP $9, %CL
             JA fine
             CMP $1, %CL
             JBE fine
ciclo f:
             MUL %ECX
             DEC %CL
                                      # anche LOOP ciclo f
             JNZ ciclo f
             MOV %EAX, risultato
fine:
             RET
```

Commento: devo fare una moltiplicazione, e quindi devo dimensionare il numero di bit. La moltiplicazione più grande che devo fare ha un operando a 32 bit (9!/2 sta su 32 bit). Quindi conviene stare su moltiplicazioni a 32 bit. Avrei potuto fare il ciclo diversamente, cominciando da 2 e andando verso l'alto. In tal modo, l'ultima moltiplicazione (8! \* 9) ha operandi a 16 bit. Però avrei avuto il risultato in DX\_AX, che è leggermente più scomodo da gestire (avrei dovuto spendere più tempo a riportarlo in memoria). Per portare in un registro a 32 bit un risultato che sta su due registri (ad esempio, DX\_AX), posso fare così:

PUSH %DX PUSH %AX POP %EAX

#### 4.2.6 Esercizio: test se una stringa di bit è palindroma

Scrivere un programma che si comporta come segue:

1. prende in ingresso un numero a 16 bit, contenuto in memoria nella variabile "numero".

- 2. controlla se "numero" è o meno una stringa di 16 bit palindroma (cioé se la sequenza di 16 bit letta da sx a dx è uguale alla sequenza letta da dx a sx).
- 3. Se X è (non è) palindromo, il programma inserisce 1 (0) nella variabile a 8 bit "palindromo", che si trova in memoria

```
.GLOBAL main
.DATA
             .WORD 0xF18F
numero:
                           # scommetto sul risultato positivo.
palindromo:
             .BYTE 1
.TEXT
main:
             NOP
             MOV numero, %AX
             MOV $8, %CL
             MOV $0, %BL
ciclo:
             RCL %AH
                           # metto i bit di AH in BL in ordine inverso
             RCR %BL
                           # usando il carry come appoggio
             DEC %CL
                           # anche LOOP ciclo
             JNZ ciclo
                           # (purché inizializzi %ECX invece di %CL)
             CMP %AL, %BL
             JE termina
             MOVB $0, palindromo
termina:
             RET
```

## 4.2.7 Esempio: test di primalità

Scrivere un programma che si comporta come segue:

- 1. prende in ingresso un numero a 16 bit, contenuto in memoria nella variabile numero.
- 2. controlla se numero è o meno un numero primo. Se lo è, mette in primo il numero 1. Altrimenti mette in primo il numero 0.

```
.GLOBAL main
.DATA
                .WORD 39971
numero:
                .BYTE 1
primo:
.TEXT
             NOP
main:
             VOM
                  numero, %AX
             CMP
                  $3,%AX
             JBE
                  termina
# AX contiene il numero N su 16 bit. BX contiene il divisore. BX va
# inizializzato a 2 e portato, al piu', fino a N-1.
```

```
VOM
                    $2,%BX
ciclo:
                    $0,%DX
                                  #[DX,AX] contiene il numero N su 32 bit
              MOV
              PUSH %AX
                                  # salvo AX viene sporcato dalla divisione
              DIV
                    %BX
              POP
                    %AX
                                  # si ripristina AX
                                  # DX contiene il resto della divisione
                    $0,%DX
              CMP
              JΕ
                    nonprimo
                                  # il numero ha un divisore
              INC
                    %BX
              CMP
                    %AX,%BX
                    termina
              JAE
# Una finezza: visto che il numero da dividere sta su 16 bit, se non
# è primo ha un divisore che sta su 8 bit (teorema di Gauss).
# Quindi, quando BH è diverso da 0, posso terminare il ciclo.
                    $0, %BH
              CMP
                  termina
              JNE
              JMP
                   ciclo
nonprimo:
              MOVB $0, primo
termina:
              RET
Altra versione dello stesso programma, più efficiente: si testa la divisione per due fuori dal ciclo
(basta guardare il LSB di AX), si parte testando 3 come primo divisore, e si saltano tutti i divisori
pari sommando due al divisore.
# test di primalita' (2)
.GLOBAL main
.DATA
                 .WORD 39971
numero:
                 .BYTE 1
primo:
.TEXT
main:
              NOP
```

```
RCL %AX

# AX contiene il numero N su 16 bit. BX contiene il divisore. BX va

# inizializzato a 3 e portato, al piu', fino a N-1.
```

numero, %AX

\$3,%AX

termina

nonprimo

# testo subito la divisibilità per due

%AX

VOM

CMP JBE

RCR

JNC

```
MOV
                  $3,%BX
ciclo:
                  $0,%DX
                               #[DX,AX] contiene il numero N su 32 bit
             MOV
             PUSH %AX
                               # salvo AX (viene sporcato dalla DIV)
             DIV
                  %BX
                               # ripristino AX
             POP
                  %AX
                               # DX contiene il resto della divisione
             CMP
                  $0,%DX
                               # il numero ha un divisore
             JΕ
                  nonprimo
             ADD
                  $2,%BL
                               # sfrutto il teorema di Gauss: se il
                  termina
                               # divisore non sta su 8 bit, ho finito.
             JC
             CMP
                  %AX,%BX
             JAE
                  termina
                  ciclo
             JMP
nonprimo:
             MOVB $0, primo
termina:
             RET
```

## 4.3 Sottoprogrammi e passaggio dei parametri

Abbiamo visto le istruzioni per la gestione di sottoprogrammi, CALL e RET. Un sottoprogramma, generalmente, opera su dei parametri. Visto che la CALL e la RET non prevedono il passaggio di parametri alla chiamata, né il ritorno di un valore al ritorno da sottoprogramma, è necessario che il programmatore stabilisca una convenzione tra sottoprogramma chiamante e chiamato per gestire questi aspetti. Ci sono, sostanzialmente due modi di gestire i parametri (d'ora in avanti parlo genericamente di "parametri", includendo in essi il valore di ritorno del sottoprogramma):

- 1) usare variabili (i.e. locazioni di memoria) condivise
- 2) usare i registri

Ovviamente, le due modalità possono essere usate in concorso. Ricordiamo che sia i registri sia le locazioni di memoria possono contenere **indirizzi**, quindi è possibile usare sia locazioni di memoria che registri per passare *indirizzi* ad altre zone di memoria. In Assembler **non esiste il concetto di variabile locale ad un sottoprogramma**. Tutte le variabili (cioè la memoria indirizzabile) sono **globali**. Non esistono regole di scopo. La memoria è accessibile da qualunque sottoprogramma, in qualunque punto.

Chi scrive un sottoprogramma **deve** specificare (con dei commenti) quali sono i parametri che il sottoprogramma richiede, **dove** vuole trovarli, **come** passerà all'indietro un valore di ritorno e **cosa** questo significhi.

#### **Esempio:**

```
MOV ..., %AX  # preparazione dei parametri
MOV ..., %EBX  # per la chiamata di sottoprogramma
```

```
CALL sottoprg
MOV %CX, var # utilizzo del valore di ritorno

# sottoprogramma "sottoprog", [descrizione]
# ingresso: %AX, [descrizione]
# %EBX, [descrizione]
# uscita: %CX, [descrizione]

sottoprg: ...
MOV $..., %CX # preparazione del valore di ritorno
RET
```

<u>Fondamentale</u>: un sottoprogramma dovrà fare dei conti. Per farli utilizzerà, in generale, dei **registri del processore** (difficilmente potrà farne a meno). A meno che questi registri non siano dichiarati come contenitori di parametri di ritorno, non devono essere modificati dal sottoprogramma.

Quindi, il sottoprogramma precedente va riscritto come segue:

```
sottoprg: PUSH ... # registro1 usato dal sottoprogramma
PUSH ... # registro2 usato dal sottoprogramma
...
MOV $..., %CX # preparazione del valore di ritorno
POP ... # registro2 usato dal sottoprogramma
POP ... # registro1 usato dal sottoprogramma
RET
```

Questo è **fondamentale**: chi scrive un programma si aspetta che **dopo** la CALL il contenuto dei registri **non** interessati da valori di ritorno del sottoprogramma **rimanga inalterato**. Ci deve pensare il programmatore, ed il modo per pensarci è **salvare i registri in pila** e ripristinarli. L'unico registro che fa eccezione è quello dei **flag**, che si assume che possa cambiare.

Attenti ai registri da salvare: non sempre si vedono scorrendo il sottoprogramma. Per esempio, se una MUL o una DIV possono sporcare anche DX o EDX (perché un risultato o un dividendo a 32/64 bit viene messo lì). Magari nel sottoprogramma non compare DX come destinatario di un'istruzione, ma ciò non implica che non sia stato sporcato.

Attenzione: per ogni PUSH ci deve essere una POP (e viceversa), altrimenti il programma va in crash. Infatti, alla RET l'indirizzo di ritorno viene ripescato dalla pila, e se si è messo qualcosa in pila senza toglierlo (o viceversa) l'indirizzo sarà casuale. Quindi la pila va lasciata come è stata trovata.

Un modo per essere sicuri di ricordarsene è scrivere sempre le seguenti tre righe **prima** di iniziare a scrivere il codice del sottoprogramma:

```
sottoprg: PUSH ???
...
POP ???
RET
```

In questo modo, il programma non assembla finché non si è messo qualcosa di consistente al posto di "???", e quindi non è possibile dimenticarsi di salvare i registri in pila.

Il **sottoprogramma principale** (\_main), come abbiamo già visto, è a tutti gli effetti un **sottoprogramma.** La convenzione con il programma che lo chiama è che il **registro** %EAX, alla fine dell'esecuzione, deve ritornare un codice che indichi se il programma è andato a buon fine: tale convenzione è

- 0: programma terminato in modo corretto
- Valore diverso da 0: programma terminato in modo errato.

Per questo motivo, prima della RET finale nel sottoprogramma principale, si è soliti mettere la seguente linea di codice:

```
XOR %EAX, %EAX
```

Che di fatto mette %EAX a zero (ed occupa un solo byte, invece che 5). Io non lo faccio quasi mai

# 4.3.1 Dichiarazione e inizializzazione dello stack nel programma

Se in un programma Assembler usiamo lo stack (o perché ci serve di salvare qualche registro, o perché lo abbiamo strutturato in sottoprogrammi), sarebbe opportuno dichiararlo ed inizializzarlo. Dichiararlo significa riservare uno spazio di memoria sufficiente nella sezione dati. Inizializzarlo significa mettere l'indirizzo successivo all'ultima variabile nel registro ESP, che punta al top dello stack. Questo va fatto all'inizio della sezione codice, prima di usare la pila. Vediamo come si fa:

```
.DATA
...
mystack: .FILL 1024,4 #dichiarazione stack
.SET initial_esp, (mystack + 1024*4)

.TEXT
_main: NOP
MOV $initial_esp, %ESP #inizializzazione stack
```

Si noti che:

- mystack è un (nome simbolico di) indirizzo a 32 bit, quindi può essere usato in un'espressione
- initial espèl'indirizzo della locazione successiva all'ultimo byte di mystack.

Quanto deve essere grande lo stack? Il corretto dimensionamento è a carico del programmatore. In questo caso sono 1k doppie parole, che dovrebbero essere più che sufficienti per i nostri scopi. Se uno scrive codice altamente ricorsivo, con un uso massiccio dello stack, deve pensarci su. È opportuno osservare che, se uno vuole scrivere codice di quel genere, normalmente non lo fa in Assembler.

Nel nostro ambiente di programmazione (e **non** nell'Assembler in generale), la parte di codice relativa a dichiarazione ed inizializzazione può essere **omessa**, e viene riempita direttamente dall'assemblatore in modi da lui giudicati opportuni.

Nota finale: esiste un terzo modo di passare i parametri tra i sottoprogrammi, che è usare la pila. Questo verrà visto a Calcolatori (è ciò che fanno i compilatori quando traducono le chiamate di funzione C++), in quanto è piuttosto complesso. La complessità sta nel fatto che, se nella pila per ogni chiamata di sottoprogramma ci troviamo un numero variabile di locazioni occupate dai parametri (infatti, ogni sottoprogramma ha un numero e tipo qualunque di parametri di ingresso e di uscita) diventa parecchio noioso e complesso fare i conti. Se questi conti li fa il compilatore C++, poco male. Se dovete farli voi a mano, il bilancio complessità vs. utilità è decisamente sfavorevole.

# 4.3.2 Esercizio: conteggio bit a 1 in un vettore (con sottoprogramma)

Scrivere un programma che:

- definisce un vettore numeri di enne numeri naturali a 16 bit in memoria (enne sia una costante simbolica)
- definisce un sottoprogramma per contare il numero di bit a 1 di un numero a 16 bit. Tale sottoprogramma ha come parametro di ingresso il numero da analizzare (in AX), e restituisce il numero di bit a 1 in CL.
- utilizzando il sottoprogramma appena descritto, calcola il numero totale di bit a 1 nel vettore ed inserisce il risultato in una variabile conteggio di tipo word.

```
.GLOBAL _main

.DATA
.SET enne, 10
numeri: .WORD 0,0,0,0,0,0,0,0,1
conteggio: .WORD 0x00
```

```
.TEXT
main:
       NOP
            MOV $0, %ESI
            MOV $0, %CX
            MOV $0, %DX
            MOV numeri(, %ESI, 2), %AX
ciclo:
            CALL conta
            INC %ESI
            ADD %CX, %DX
            CMP $enne, %ESI
            JB ciclo
            MOV %DX, conteggio
            XOR %EAX, %EAX
            RET
#-----
# sottoprogramma "conta"
# conta il n. di bit a 1 in una word
# par. ingresso: AX, word da analizzare
# par. uscita: CL, conto dei bit a 1
conta:
            PUSH %AX
            MOVB $0x00,%CL
comp:
            CMP $0x00, %AX
            JE fine
            SHR %AX
            ADCB $0x0, %CL
            JMP comp
fine:
            POP %AX
            RET
```

## 4.3.3 Esercizio: calcolo dei coefficienti binomiali

Si scriva un programma che calcola e mette nella variabile di memoria risultato il coefficiente binomiale  $\binom{A}{B}$ , calcolato come  $\frac{A!}{B!(A-B)!}$ . Si assuma che A e B siano due numeri naturali minori di 10, con  $A \geq B$ , contenuti in memoria. Si ponga particolare attenzione nel dimensionare correttamente le variabili in memoria (a partire da risultato) moltiplicazioni e le divisioni. Si faccia uso di un sottoprogramma per il calcolo del fattoriale di un numero.

```
.GLOBAL main
.DATA
A:
            .BYTE 9
            .BYTE 5
В:
A fatt:
            .LONG 0
B fatt:
            .LONG 0
AB fatt:
            .LONG 0
den:
            .LONG 0
risultato: .WORD 0
.TEXT
```

```
main:
            MOV B, %AL
            CMP %AL, A
                                  #2. Se A<B, termina.
            JB fine prog
#3. Calcola il coefficiente binomiale (A B), pari a A!/(B!*(A-B)!)
  (si tenga presente che 0!=1, e che 9!=362000).
            MOV B, %CL
            CALL fatt
            MOV %EAX, B fatt
            MOV A, %CL
            CALL fatt
            MOV %EAX, A_fatt
            SUB B, %CL
            CALL fatt
            MOV %EAX, AB fatt
            MOV B fatt, %EDX # Calcola il denominatore B!*(A-B)!
            MUL %EDX
            MOV %EAX, den
            MOV $0,%EDX
                             # Calcola A!/(B!*(A-B)!)
            MOV A fatt, %EAX
            DIVL den
   In EAX c'e' il quoziente della divisione, che e' il risultato che ci
   interessa. Sta sicuramente su 16 bit, in quanto il max e' (9 4),
   che fa 362880 / (24 * 120) = 126.
            MOV %AX, risultato
            XOR %EAX, %EAX
fine prog:
            RET
#-----
# sottoprogramma "fatt"
# calcola in EAX il fattoriale del numero passato in CL, ammesso
# che stia su 32 bit.
fatt:
           MOV $1, %EAX
           CMP $1, %CL
           JBE fine f
           PUSH %ECX
                                   #possono essere spostate qui
           PUSH %EDX
           AND $0x000000FF, %ECX
ciclo f:
           MUL %ECX
           DEC %ECX
           JNZ ciclo f
           POP %EDX
           POP %ECX
fine f:
           RET
```

NOP

#### 4.3.4 Esercizio: conversione in caratteri maiuscoli

Scrivere un programma che accetta in ingresso una stringa di massimo 80 caratteri *esclusivamente* minuscoli terminata da ritorno carrello, stampa i singoli caratteri mentre vengono digitati, poi va a capo e stampa l'intera stringa a video in maiuscolo.

```
.DATA
             .FILL 256,1,0
messaggio:
.TEXT
main:
                NOP
                MOV $80, %CX
                LEA messaggio, %EBX
ciclo:
                CALL inchar
                CMP $0x0D, %AL
                JE dopo
                CMP $'a', %AL
                JB ciclo
                CMP $'z', %AL
                JA ciclo
                CALL outchar
                AND $0x5F, %AL
                                            #converte in maiuscolo
                MOV %AL, (%EBX)
                INC %EBX
                DEC %CX
                JNZ ciclo
dopo:
                MOVB $0x0A, (%EBX)
                MOVB $0x0D, 1(%EBX)
                CALL newline
                LEA messaggio, %EBX
                CALL outline
                CALL pause
                                 # pausa per vedere cosa c'è sul video
                XOR %EAX, %EAX
                RET
.INCLUDE "C:/amb GAS/utility"
```

# 4.3.5 Esercizio: algoritmo di Euclide per il MCD

Scrivere un programma Assembler che si comporta come segue:

- 1. legge da tastiera due numeri naturali A e B in base 10, sotto l'ipotesi che siano rappresentabili su 16 bit.
- 2. Se almeno uno dei due e' nullo, termina. Altrimenti,
- 3. Esegue l'algoritmo di Euclide per il calcolo del loro MCD, (riassunto di seguito), *stampando tutti i risultati intermedi*.
- 4. ritorna al punto 1.

## L'algoritmo di Euclide per il calcolo dell'MCD tra due numeri A e B e':

```
passo 0: i=0; X(0)=A;
                        Y(0) = B;
 passo i: stampa i, X(i), Y(i).
          se X(i)=0, allora Y(i)=MCD e l'algoritmo e' terminato.
          altrimenti:
            X(i+1) = max(X(i), Y(i)) \mod min(X(i), Y(i))
            Y(i+1) = min (X(i), Y(i))
            i=i+1
            ripeti
Esempio:
15
                                        15120
                                        4389
10
0) 15 10
                                        0) 15120 4389
                                        1) 1953 4389
1) 5 10
2) 0 5
                                        2) 483 1953
                                        3) 21 483
                                        4) 0 21
.DATA
                .WORD 0x0000
Χ:
                .WORD 0x0000
Y:
.TEXT
main:
             NOP
#1. legge da tastiera un numero naturale a 5 cifre in base 10.
                MOV $'X', %AL
punto1:
                CALL outchar
                MOV $':', %AL
                CALL outchar
                CALL indecimal short
                MOV %AX, X
                CALL newline
                MOV $'Y', %AL
                CALL outchar
                MOV $':', %AL
                CALL outchar
                CALL indecimal short
                MOV %AX, Y
\#2. Se A=0 o B=0, termina.
                CMPW $0, X
punto2:
                JE fine prog
                CMPW $0, Y
                JE fine prog
#3. Esegue l'algoritmo di Euclide per il calcolo del loro MCD,
    in SI c'e' la variabile "i"
punto3:
                MOV $0, %SI
ciclo:
                MOV %SI, %AX
                CALL outdecimal short
                MOV $')', %AL
                CALL outchar
```

MOV \$' ', %AL
CALL outchar
MOV X, %AX
CALL outdecimal\_short
MOV \$' ', %AL
CALL outchar
MOV Y, %AX
CALL outdecimal\_short
CALL newline

CMPW \$0, X punto4: JE punto1

MOV X, %AX MOV Y, %CX

CMP %AX, %CX #scambio AX e CX in modo che AX=max

JBE dopo

XCHG %AX, %CX

dopo: MOV \$0, %DX

DIV %CX MOV %DX, X MOV %CX, Y

INC %SI
JMP ciclo

fine\_prog: XOR %EAX, %EAX

RET

.INCLUDE "C:/amb GAS/utility"

#### 4.3.6 Esercizio: calcoli con numeri naturali

Si implementi un programma Assembler che si comporta come segue:

- 1) legge con eco da tastiera due numeri naturali A e B di in base 10 (assumendo che siano rappresentabili su 16 bit) e un numero naturale N in base dieci (assumendo che sia rappresentabile su 8 bit)
- 2) se A>=B (maggiore o uguale), ovvero N=0 termina, altrimenti:
- 3) stampa a video, su una nuova riga la sequenza di N numeri:

$$B + (B-A), B + 2*(B-A), ..., B + N*(B-A)$$

eventualmente terminando la sequenza in anticipo qualora il successivo numero da stampare non appartenga all'intervallo di rappresentabilità per numeri naturali su 16 bit.

4) ritorna al punto 1).

Esempio:
A:0013 A:0000
B:0025 B:9000
N:05 N:12
37 49 61 73 85 18000 27000 36000 45000 54000 63000

```
.DATA
          .WORD 0x0000
A:
          .WORD 0x0000
.TEXT
main:
          NOP
inizio:
           CALL newline
           CALL newline
#punto 1
           MOV $'A', %AL #Legge A
           CALL outchar
           MOV $':', %AL
           CALL outchar
           CALL indecimal short
           MOV %AX, A
           CALL newline
           MOV $'B', %AL #Legge B
           CALL outchar
           MOV $':', %AL
           CALL outchar
           CALL indecimal short
           CALL newline
           MOV %AX, B
           MOV $'N', %AL #Legge N
           CALL outchar
           MOV $':', %AL
           CALL outchar
           CALL indecimal tiny
           CALL newline
                           # CL contiene il numero di ite-
           MOV %AL, %CL
razioni
# punto 2
           CMP $0,%CL
               fine
           JΕ
           MOV A, %AX
           MOV B, %DX
           CMP
               %DX,%AX
           JAE fine
# punto 3
               %AX,%DX
                               # DX contiene B-A
           SUB
           MOV B, %AX
           ADD %DX, %AX
ciclo:
           JC
                inizio
           CALL outdecimal short
stampa:
           PUSH %AX
           MOV $' ',%AL
           CALL outchar
           POP %AX
           DEC %CL
           JNZ ciclo
```

```
# punto 4
```

JMP inizio

fine:

RET

.INCLUDE "C:/amb\_GAS/utility"

# 5 Istruzioni che manipolano le stringhe

In Assembler **non esistono tipi di dati né strutture dati**. Esistono soltanto byte, word e double word. Qualunque struttura dati più complessa (ad esempio, una struttura con più campi) deve essere realizzata a mano, mettendo insieme gruppi di celle di memoria di dimensione opportuna. Il linguaggio Assembler supporta però il concetto di **vettore**. Infatti:

- 1) è possibile dichiarare vettori di variabili di una certa dimensione;
- 2) è possibile indirizzare la memoria con un indirizzamento indiretto che coinvolge fino a due registri + un displacement, con il che è abbastanza semplice utilizzare questi registri per un accesso di memoria consistente con l'indirizzamento di un vettore. Lo abbiamo fatto in uno degli esercizi precedenti.

Il tipo di dati "vettore" (di byte, word, dword) è in realtà ulteriormente supportato da un set di istruzioni, dette **istruzioni stringa**. Si faccia caso al fatto che il termine **stringa** è sinonimo di **vettore** (e non, come siamo abituati a pensare, di sequenza di caratteri ASCII). Esistono istruzioni che consentono di copiare operandi dalla memoria alla memoria, o anche **interi buffer** in modo sequenziale. Tali istruzioni utilizzano i registri indice %ESI e %EDI come puntatori in memoria, rispettivamente per l'operando sorgente ("S") e destinatario ("D").

Con le istruzioni di cui disponiamo adesso, per copiare un vettore di memoria da una parte all'altra dovremmo scrivere il codice in questo modo:

```
Alternativamente:
```

```
MOV $1000, %ECX
ciclo: MOV vett_sorg(,%ECX,4),%EAX
MOV %EAX,vett_dest(,%ECX,4)
LOOP ciclo
```

che copia in ordine inverso, richiede qualche istruzione in meno ed è più efficiente. In realtà, mi interessa osservare che dobbiamo scrivere **comunque** un ciclo che comprende due MOV.

L'intero ciclo di sopra può essere invece espresso con una sola istruzione stringa, più un prefisso di ripetizione (che non è un'istruzione).

```
MOV $1000, %ECX
LEA vett_sorg, %ESI
LEA vett_dest, %EDI
REP MOVSL
```

In particolare **MOVSsuf** (e il suffisso va **sempre** specificato) è un'istruzione senza operandi, che fa due cose:

- 1. copia il sorgente, che assume essere indirizzato in modo indiretto usando %ESI come puntatore, nel destinatario, che assume essere indirizzato in modo indiretto usando %EDI come puntatore.
- 2. Modifica entrambi i registri sommando **il numero di byte specificato nel suffisso** (4, nell'esempio).

Il prefisso REP, a livello di linguaggio macchina, viene tradotto aggiungendo un byte all'istruzione, e serve a **decrementare** %ECX e ripetere se %ECX è diverso da zero (come farebbe la LOOP). Quindi, basta inizializzare correttamente %ECX prima, ed il ciclo viene gestito in maniera automatica.

Il guadagno di efficienza nell'usare una sola istruzione stringa con il prefisso di ripetizione è **notevole**. Il fetch viene fatto una volta sola, e viene ripetuta l'esecuzione. Peraltro questo costrutto consente di **copiare da memoria a memoria** (le MOV standard non possono avere due operandi in memoria). Nel caso (frequente) di copia memoria-memoria, l'efficienza è estremamente importante.

In realtà il quadro completo è **leggermente più complesso**. Le istruzioni-stringa (ce ne sono diverse, e le introduciamo un po' per volta), si basano su **un bit del registro dei flag, detto Direction Flag** (DF). Tale bit segna la **direzione** in cui vengono copiate le stringhe: 0 vuol dire **in avanti** (cioè dall'indirizzo minore al maggiore) e 1 vuol dire **all'indietro**, cioè dall'indirizzo maggiore a quello minore. Tale flag deve essere impostato alla direzione desiderata prima di un'istruzione stringa. Infatti, a seconda della direzione, i registri puntatore %ESI ed %EDI verranno incrementati o decrementati. Le istruzioni per settare il flag di direzione sono:

- STD (set direction flag): imposta DF a 1 (quindi abilita la copia "all'indietro")
- CLD (clear direction flag): imposta DF a 0 (quindi abilita la copia "in avanti")

Nel codice scritto sopra, quindi, il loop va sostituito con:

CLD REP MOVSL

**Attenzione:** un errore tipico è **scordarsi di impostare DF** (ad esempio dando per scontato che tale flag contenga 0). In questo caso, i programmi funzionano ogni tanto sì e ogni tanto no, e sono difficili da debuggare.

Ci sono diverse altre istruzioni che lavorano con le stringhe. Guardiamo prima cosa fanno singolarmente, e poi diamo uno sguardo al loro comportamento in presenza di prefissi di ripetizione.

**LODSsuf:** carica nel registro %AL, %AX, oppure %EAX (a seconda della lunghezza specificata come suffisso) il contenuto della locazione (doppia locazione, quadrupla locazione) di memoria indirizza-

ta dal contenuto del registro %ESI. A seconda del valore del flag DF, incrementa o decrementa di 1, 2, 4 il contenuto del registro %ESI medesimo.

**STOSsuf:** fa la cosa duale rispetto alla precedente. Copia il contenuto del registro %AL, %AX, oppure %EAX (a seconda della lunghezza specificata come suffisso) in memoria alla locazione (doppia locazione, quadrupla locazione) indirizzata dal contenuto del registro %EDI. A seconda del valore del flag DF, incrementa o decrementa di 1, 2, 4 il contenuto del registro %EDI medesimo.

Si faccia caso al fatto che i registri indice impliciti usati per l'operando sorgente e destinatario sono differenti (%ESI ed %EDI). Ciò consente di utilizzare i due registri in momenti differenti.

Ad esempio, il pezzo di codice scritto sopra poteva anche essere scritto come:

```
CLD
ciclo: LODSL
# eventuale codice che modifica %EAX
STOSL
LOOP ciclo
```

Se scrivo così, quindi, posso inserire qui istruzioni che modificano il contenuto di %EAX, in modo da poter trasformare gli elementi del vettore durante la copia.

Un altro utilizzo tipico della STOS è quello di **ripulire una certa zona di memoria** (ad esempio, riempiendola di zeri):

```
MOV $1000, %ECX
LEA buffer, %EDI
XOR %EAX, %EAX
CLD
REP STOSL
```

Ci sono poi due utili istruzioni che servono a confrontare stringhe in memoria o a trovare un elemento in una stringa con una ricerca lineare.

**CMPSsuf:** confronta il contenuto delle locazioni (doppie locazioni, quadruple locazioni) indirizzate da %ESI (sorgente) ed %EDI (destinatario). A seconda del valore del flag DF, incrementa o decrementa di 1, 2, 4 il contenuto dei registri %ESI, %EDI.

**SCASsuf:** Confronta il contenuto del registro %AL, %AX, oppure %EAX (a seconda della lunghezza specificata come suffisso) con la locazione (doppia locazione, quadrupla locazione) di memoria indirizzata dal contenuto del registro %EDI. L'algoritmo usato nel confronto è identico a quello della CMP. A seconda del valore del flag DF, incrementa o decrementa di 1, 2, 4 il contenuto del registro %EDI medesimo.

La prima può essere usata, ad esempio, per confrontare due stringhe (ad esempio, per stabilire l'ordinamento alfabetico di stringhe di caratteri ASCII), o per controllare se due vettori sono uguali. La seconda può essere usata per cercare un particolare valore in una stringa di memoria.

Attenzione: contro ogni attesa, la CMPS e la SCAS considerano gli operandi in ordine opposto rispetto a quello che farebbe una CMP. Cioè, il test scritto nella condizione della Jcon si riferisce al sorgente e non al destinatario.

### Esempi:

Non è un gran problema, visto che normalmente si usano JE/JNE, per i quali il verso del confronto è irrilevante.

Ci sono infine le versioni stringa delle istruzioni di ingresso/uscita nello spazio di I/O.

- **INSsuf**: fa ingresso di uno, due, quattro byte dalla porta di I/O il cui offset è contenuto in %DX. L'operando viene inserito in memoria a partire dall'indirizzo di memoria contenuto in %EDI. A seconda del valore del flag DF, incrementa o decrementa di 1, 2, 4 il contenuto di %EDI.
- **OUTSsuf:** copia uno, due, quattro byte, contenuti in memoria a partire dall'indirizzo di memoria contenuto in %ESI, alla porta di I/O il cui offset è contenuto in %DX. A seconda del valore del flag DF, incrementa o decrementa di 1, 2, 4 il contenuto di %ESI.

Entrambe sono protette, quindi non si possono usare in modalità utente.

## 5.1.1 Prefissi di ripetizione

Uno lo abbiamo già visto, ed è REP. Può essere usato con le seguenti istruzioni stringa: MOVS, LODS, STOS, INS, OUTS. Il suo utilizzo con LODS è del tutto privo di senso, in quanto si finisce a scrivere *N* volte nello stesso registro. È bene ripetere che il prefisso REP si applica ad **una istruzione**. Se è necessario ripetere più volte un pezzo di programma, va usata l'istruzione LOOP.

Con le istruzioni che – invece di spostare informazione – scandiscono stringhe alla ricerca di un matching con EAX o con l'elemento che ha la stessa posizione in un altro vettore, sarebbe sciocco usare il prefisso REP, in quanto vorrei poter condizionare il progresso del confronto o della scansione al risultato del confronto stesso. È comodo in questi casi poter usare un prefisso di ripetizione **condizionato**, cioè tale per cui mi fermo se ho trovato/non ho trovato matching.

I due prefissi REPE e REPNE continuano fintanto che è vera la condizione scritta, fino ad un massimo di ECX ripetizioni. Si applicano soltanto alla CMPS e alla SCAS. Più nel dettaglio, fanno quanto segue:

- 1. se %ECX=0, l'istruzione termina
- 2. viene decrementato %ECX, senza modificare i flag
- 3. viene eseguita l'istruzione stringa successiva al prefisso (per intero!)
- 4. se la condizione specificata nel prefisso è vera, si esegue una nuova ripetizione ripartendo dal punto 1, altrimenti si passa all'istruzione successiva.

L'istruzione che segue viene quindi ripetuta quindi **fino ad un massimo di %ECX volte**, ma la ripetizione continua solo **finché è vera la condizione** specificata.

Esempio: voglio trovare il primo elemento diverso nei due vettori sottostanti

```
array1: .WORD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
array2: .WORD 1, 2, 3, 4, 7, 6, 7, 8, 9, 10

[...]
CLD
LEA array1, %ESI
LEA array2, %EDI
MOV $10, %ECX
REPE CMPSW
```

Cosa puntano %ESI ed %EDI all'uscita del ciclo? **Non** gli elementi diversi, ma quelli **successivi**. Infatti, **prima** viene eseguita la CMPSW (che incrementa di due ESI ed %EDI), **poi** viene testata la condizione, e si esce quando è falsa.

Il comportamento del prefisso REP/REPcond è indeterminato se tale prefisso è applicato davanti ad una istruzione diversa da quelle appena menzionate.

<u>Nota:</u> Perché esiste un meccanismo per mandare le ripetizioni **sia in avanti che all'indietro?** Quand'è che può far comodo lavorare in un senso o in un altro? Ci sono almeno due casi in cui l'assenza di un tale meccanismo non consente di lavorare correttamente:

- devo trovare l'**ultima occorrenza** di un certo valore in una stringa. In questo caso, devo necessariamente procedere all'indietro, partendo dal fondo.
- Devo copiare buffer parzialmente sovrapposti. In questo caso, a seconda di come sono sovrapposti (se il secondo sulla coda del primo, o il primo sulla coda del secondo), la copia è corretta soltanto se vado in una delle due direzioni.

#### 5.1.2 Esercizi:

- Dati due array di 10 word in memoria, stampare il numero di elementi diversi che occupano la stessa posizione.

```
.DATA
array1: .WORD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
array2: .WORD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
.TEXT
             NOP
main:
             CLD
             XOR %AX, %AX
             LEA array1, %ESI
             LEA array2, %EDI
             MOV $10, %ECX
ciclo:
             CMPSW
             SETNE %BL
             ADD %BL, %AL
             LOOP ciclo
             CALL outdecimal short
             CALL newline
             CALL pause
             XOR %EAX, %EAX
             RET
.INCLUDE "C:/GAS/utility"
```

Si può anche utilizzare il prefisso REPE per rendere il tutto più efficiente, ma bisogna stare attenti alla condizione di uscita dal ciclo:

```
ciclo: REPE CMPSW
SETNE %BL
ADD %BL, %AL
CMP $0, %ECX
JNE ciclo
```

Nel caso che i vettori siano molto grande e gli elementi diversi siano relativamente pochi, la seconda versione è più efficiente (in quanto svolge molte iterazioni direttamente dentro la REPE).

#### 5.1.3 Esercizio: calcolo della media di un vettore.

Dato un array A di N numeri naturali su 16 bit, sia M il valor medio (approssimato per difetto) calcolato sugli elementi di A. Riempire l'array B, di identica dimensione, con numeri interi  $B_i = A_i - M$ . Stampare poi a video il valore *minimo* e *massimo* dell'array B. Utilizzare *esclusivamente* istruzioni stringa per accedere ai due array A e B.

## 5.1.4 Esercizio: implementazione della memcpy

Implementare un sottoprogramma che copia un buffer di memoria in un altro. Il sottoprogramma prende in ingresso %ESI, %EDI, ed %ECX come parametri, e questi contengono l'indirizzo sorgente, destinatario ed il numero di byte da copiare. Si presti particolare attenzione al caso di buffer parzialmente sovrapposti.

## 5.1.5 Esercizio: implementazione di funzioni per stringhe di caratteri

Si implementino come sottoprogrammi Assembler le seguenti funzioni della libreria stdio.h del C++:

- strlen: calcola la lunghezza di una stringa (escluso il carattere di terminazione). L'indirizzo di partenza della stringa è dato in %EBX, la lunghezza deve essere restituita in %AX.
- strcopy: copia una stringa in un'altra. L'indirizzo di partenza della stringa sorgente è dato in %EBX, l'indirizzo di partenza della stringa di destinazione è dato in %EBP.
- strcomp: confronta due stringhe secondo l'ordinamento della tabella ASCII. L'indirizzo di partenza delle due stringhe è in %EBX ed %EBP rispettivamente. Restituisce in %AL 0 se le stringhe sono uguali, 1 se la prima è successiva alla seconda, -1 altrimenti.
- strchr: trova la prima occorrenza di un carattere in una stringa. Ritorna (in %EAX) l'indirizzo della prima occorrenza del carattere. L'indirizzo di partenza della stringa si trova in %EBX. Se il carattere non viene trovato, %EAX deve valere 0.
- strrchr: trova l'ultima occorrenza di un carattere in una stringa. Ritorna (in %EAX) l'indirizzo dell'ultima occorrenza del carattere. L'indirizzo di partenza della stringa si trova in %EBX. Se il carattere non viene trovato, %EAX deve valere 0.

Si faccia l'ipotesi che ciascuna stringa in memoria sia terminata dal carattere nullo \0.

Si scriva del codice che accetta in ingresso delle stringhe da tastiera, terminate con il carattere di ritorno carrello, e testa i sottoprogrammi sopra scritti.

# 6 Appendice: programmare in Assembler in modo efficiente<sup>1</sup>

Lo scopo principale dell'Assembler è quello di essere strumento di scrittura di **piccole porzioni di codice estremamente efficienti.** Pertanto è necessario occuparsi dell'efficienza di ciò che si scrive. Inoltre, quando si programma in linguaggi ad alto livello **si può contare su compilatori** che, se richiesti, si occupano di tradurre le istruzioni nel modo più efficiente possibile. Un assemblatore traduce in linguaggio macchina le istruzioni che scrivete voi, quindi **le ottimizzazioni vanno fatte a mano**. Vediamo quali sono i punti sui quali si può giocare per guadagnare in efficienza:

### Lunghezza delle istruzioni e tempo di fetch

Le istruzioni non hanno tutte la stessa lunghezza. La lunghezza dipende **non solo dal codice opera- tivo**, ma (più largamente) da **dove sono gli operandi**. Infatti:

Le istruzioni della ALU che hanno come operandi **soltanto registri** normalmente stanno su un byte, in quanto è possibile codificare sia il nome del codice operativo che il nome dei registri dentro un solo byte. Le istruzioni che usano operandi indirizzati in modo **immediato**, oppure **di memoria** (sia diretto che indiretto, usando un **displacement**), devono contenere tale informazione nell'istruzione, e quindi ci vogliono dei byte aggiuntivi (da 1 a 4) per codificarla. Esempio:

MOV \$0, %EAX XOR %EAX, %EAX

Fanno la stessa cosa. La prima è lunga 5 byte, la seconda 1 byte. Istruzioni più lunghe richiedono (in genere) più tempo per trasferire nel processore gli operandi. La fase di **fetch** non ha infatti un tempo nullo. Richiede una o più letture in memoria per leggere l'intera istruzione. Se un operando dell'istruzione si trova in memoria, richiede una o più **letture consecutive** per procurarselo. Anche questo tempo non è nullo.

Le informazioni sulla lunghezza delle istruzioni nei vari formati si trovano sui manuali Intel.

# 6.1 Tempo di esecuzione

Quanto costa un'istruzione in termini di tempo? Il tempo di esecuzione si misura in cicli di clock del processore. Sarebbe semplice rispondere se il calcolatore fosse fatto come quello che vedremo più avanti a Reti Logiche. La domanda è in realtà di difficile risposta in un calcolatore moderno, dove esistono una serie di meccanismi circuitali intermedi che rimescolano le carte in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si consiglia di leggere – o rileggere – questa appendice dopo aver studiato la descrizione in Verilog del processore (ultime settimane del corso di Reti Logiche).

modo tale da rendere impossibile dare una risposta definitiva. Vediamo comunque cosa si può dire sulla base delle conoscenze acquisite finora.

La fase di esecuzione prende un numero di clock variabile, in base al tipo di operazione.

Per quanto riguarda il **tipo di operazione**, esistono operazioni più o meno "difficili" per un calcolatore. La **maggior parte delle istruzioni <u>operative</u> della ALU** (comprese somme e sottrazioni) costa molto poco (1-3 cicli di clock). Le **moltiplicazioni e le divisioni costano molto** (10-50 cicli di clock). Per le operazioni della FPU sui **numeri reali** il discorso è analogo: le somme/sottrazioni costano poco, le **moltiplicazioni/divisioni** costano molto, le **istruzioni trascendenti costano moltissimo** (anche 100+ cicli di clock). Conviene evitare di usarle quando non sono indidpensabili.

Per le istruzioni di controllo della ALU (JMP, Jcon, CALL, RET, LOOP), il discorso è diverso. Il costo in termini di esecuzione è normalmente abbastanza alto, ma non necessariamente per via del numero di clock (vediamo le ragioni esatte tra un attimo).

Detto questo, è fondamentale capire che:

## non è possibile misurare la durata di un programma guardando la lista delle sue istruzioni

in quanto in un calcolatore intervengono mille meccanismi che scombinano le carte. Accenno ad alcuni dei più diffusi, parte dei quali vedrete nei prossimi insegnamenti.

- non si misura la durata di **un programma**: si misura la durata di **un processo**, cioè dell'esecuzione di un programma con certi dati di ingresso, all'interno di un certo ambiente (interfacce, memoria, sistema operativo, etc.) che si trova in un certo stato. Se **cambiate i dati** cambia il numero di iterazioni di un ciclo, la direzione presa a seguito di una Jcon, etc. e quindi cambia la durata del processo. Se **cambia lo stato delle interfacce**, cambia la durata del processo. Per usare una metafora, un programma è la ricetta di una torta, il processo è la torta in lavorazione. Così come non si può assaggiare una *ricetta*, non si può misurare un *programma*.
- Oltre al **vostro processo**, vanno in esecuzione mille altre cose (routine del sistema operativo, interruzioni, altri programmi). Se qualche altro processo ha **interrotto** il vostro, la durata percepita (o misurata) della vostra esecuzione cambia notevolmente.
- Nei processori moderni, **il clock non va a velocità costante** (cambia, e non di poco, a seconda del carico, per motivi di risparmio energetico), né il vostro processo esegue necessariamente sempre sullo stesso core;
- memorie cache: parte della memoria viene replicata in una memoria più piccola vicina al processore. Quando il processore può, preleva i dati e le istruzioni da lì, e ci mette molto meno tempo. Le prestazioni del vostro calcolatore dipendono in misura enorme dalla presenza (e dall'efficienza) di questo componente;

- code di prefetch: il processore non preleva un'istruzione per volta. In realtà preleva un blocco di N locazioni di memoria per volta. Tale prelievo avviene in tempi diversi rispetto al fetch delle istruzioni da parte del processore. Le istruzioni vengono tenute in una coda locale, detta coda di prefetch, dalle quali il processore le preleva.
- esecuzione parallela: un processore è organizzato a catena di montaggio (pipeline). Un'istruzione viene suddivisa in diversi stadi di lavorazione, e ad un dato momento sono "in lavorazione" più istruzioni contemporaneamente. Ad esempio, lo stadio che si procura gli operandi in memoria durante il fetch è diverso da quello che elabora l'istruzione, che è diverso da quello che riscrive il risultato in memoria. Ciò significa che il fetch della prossima istruzione può iniziare prima che la precedente sia terminata, sotto opportune ipotesi. Inoltre, la FPU e la ALU possono lavorare in parallelo.
- esecuzione non sequenziale: seguendo algoritmi che non conosciamo, alcuni processori rior-dinano le istruzioni nella coda di prefetch per rendere l'esecuzione più efficiente (quando possono farlo), cioè per sfruttare al meglio il parallelismo. Quindi, di fatto, un'istruzione può durare un tempo o un altro a seconda dello stato della ALU/FPU in quel momento.

Per tutti questi motivi, è abbastanza assurdo pensare di ottimizzare i programmi relativamente al tempo di esecuzione. Nondimeno, alcune **regole valide in generale** per rendere i programmi Assembler più efficienti possono essere scritte. Sono relative a quattro aspetti:

- allineamento di operandi e istruzioni
- evitare moltiplicazioni e divisioni (quando si può)
- preferire istruzioni stringa
- evitare salti condizionati (quando si può), o ridurne l'occorrenza.

# 6.2 Buone pratiche per aumentare l'efficienza dei programmi

# 6.2.1 Allineare operandi e istruzioni

La ALU è in grado di leggere e scrivere in memoria operandi di 1, 2, 4 byte (la memoria RAM è organizzata in modo leggermente più complesso di come visto a Reti Logiche). Il che significa che sul bus è in grado di trasferire 8, 16, 32 bit con una sola operazione di lettura/scrittura. Il problema è che, per trasferire 16 o 32 bit con una sola lettura/scrittura in memoria, l'indirizzo di memoria deve essere un multiplo di due o di quattro. Altrimenti il processore ci mette due cicli di accesso in memoria, e perde più tempo.

## **Esempio:**

0x12345670	
0x12345671	
0x12345672	01
0x12345673	B4
0x12345674	C6
0x12345675	75
0x12345676	
0x12345677	

MOVL \$0x75C6B401, 0x12345672

Questa istruzione richiede **due accessi in memoria**: uno a 16 bit per scrivere la parte bassa in 0x12345672, uno a 16 bit per scrivere la parte alta in 0x12345674.

Per evitare questo problema (che **rallenta** l'esecuzione), gli operandi devono essere **allineati** sul numero di bit corretto. Quando dichiaro le variabili nella sezione . DATA di un programma, queste vengono inserite **in indirizzi di memoria consecutivi**, inizialmente **allineati a 16 byte** (per motivi di caching).

Ci sono due modi per allineare gli operandi:

- **a mano**: basta dichiarare le variabili **in ordine di lunghezza decrescente**. Non è il modo migliore di fare le cose per almeno due motivi:
  - a) l'ordine di dichiarazione delle variabili spesso segue una logica; se uno le scombina, poi non capisce più a cosa servono (si tenga presente che è comunque improbabile scrivere programmi in Assembler che necessitano di molte variabili);
  - b) l'accorgimento di cui sopra non serve **se scrivo programmi su più file**. Quando abbiamo programmi su più file non possiamo sapere a priori in che ordine l'assemblatore mette insieme le variabili tra più file diversi, e anche se le mettesse in ordine di file il fatto che ciascuna sezione . DATA nei file sia allineata correttamente non implica che lo sia la sezione risultante (che è l'unione delle sezioni di ciascun file).
- Usando un'apposita direttiva:

```
.BALIGN nbyte, fill_expr
```

Allinea ad un indirizzo multiplo di nbyte **la successiva variabile** (e **non** tutte le variabili da quel punto in poi), riempiendo eventuali spazi vuoti con fill\_expr. Quest'ultima è opzionale, e vale 0 come default. Questo assicura che ciascuna variabile intera possa essere letta/scritta in un solo ciclo di accesso alla memoria.

## **Esempio:**

```
.DATA
             .BYTE 5
a:
             .LONG 100
                            \# indirizzo di x = indirizzo di a + 1
x:
             .LONG 40
                            \# indirizzo di x = indirizzo di a + 5
у:
             .LONG 1
                            \# indirizzo di x = indirizzo di a + 9
z:
.DATA
             .BYTE 5
a:
.balign 4,0
             .LONG 100
                          \# indirizzo di x = indirizzo di a + 4
х:
у:
             .LONG 40
                            \# indirizzo di x = indirizzo di a + 8
z:
             .LONG 1
                            \# indirizzo di x = indirizzo di a + 12
```

Per default, l'inizio della parte . DATA e . TEXT è allineato a 16 byte, che si sposa bene con il caching dei dati.

Anche i blocchi di istruzioni possono essere allineati. L'allineamento delle istruzioni (ad esempio a 16 byte) è comodo perché fa sì che blocchi di codice stiano compatti in cache, riducendo il tempo di fetch.

Istruzioni scritte consecutivamente nella parte .TEXT stanno in memoria ad indirizzi consecutivi. Il problema è che non posso inserire dei byte a caso tra un'istruzione e l'altra, perché verrebbero prelevati e interpretati dal processore come istruzioni. Non posso neanche metterci dei NOP, perché farei perdere tempo al processore. Gli unici punti dove ha senso (e conviene) allineare il codice sono quelli in cui si interrompe la sequenza, cioè dopo una JMP o dopo una RET. In questo caso, ci possono essere dei byte "vuoti" nel mezzo del codice, tanto non verranno mai letti dal processore.

# 6.2.2 Evitare moltiplicazioni e divisioni

Le moltiplicazioni e le divisioni costano. Se si può, è bene evitarle. Un modo già visto è usare **shift** per surrogare moltiplicazioni e divisioni per potenze di due. Così come in base 10 noi:

- aggiungiamo uno zero in coda quando moltiplichiamo per 10
- buttiamo l'ultima cifra quando dividiamo per 10

In base 2 aggiungeremo uno zero in coda per moltiplicare per 2.

Un modo meno ovvio, spesso sfruttato dai programmatori, è far uso dell'istruzione **LEA** al posto di moltiplicazioni semplici, o gruppi di moltiplicazioni e somme. Di fatto, la LEA compie quest'operazione:

```
LEA disp(base, indice, scala), dest dest = disp + base + indice \cdot scala
```

Dove *disp* è una costante intera, *base* e *indice* sono due registri (non necessariamente distinti), e *scala* è una costante che vale 1, 2, 4, 8. Visto che la LEA costa un ciclo di clock, molte operazioni che coinvolgono moltiplicazioni e somme possono essere riscritte in termini di LEA. Peraltro, la LEA opera su registri a 32 bit, e consente di selezionare **esplicitamente sorgente e destinatario**, il che ne aumenta particolarmente l'efficienza rispetto alla MUL.

Esempio: devo calcolare  $z = 16 \cdot x + 3 \cdot y - 13500$ . A suon di moltiplicazioni è abbastanza noioso.

```
.DATA
             .LONG 100
х:
у:
             .LONG 40
z:
             .LONG 1
.TEXT
             [...]
             MOV y, %EAX
             LEA -13500(%EAX, %EAX, 2), %EAX
                                                  # EAX <- 3y-13500
             MOV x, %EBX
                                                   # EBX <- x*16
             SHL $4, %EBX
             ADD %EBX, %EAX
             MOV %EAX, z
```

Che è sicuramente più efficiente che scrivere:

Usando LEA si fa così:

```
PUSH %EDX # la MUL lo sporchera'

MOV y, %EAX

MOV $3, %EBX # MUL non ha op. immediati

SUB $13500, %EAX

MOV %EAX, z

MOV x, %EAX

MOV $16, %EBX

ADD %EAX, z

POP %EDX
```

I compilatori dei linguaggi ad alto livello hanno delle **tabelle di corrispondenza per le moltiplicazioni intere/naturali**. Quando in C++ scrivete " $A \cdot B$ ", quest'espressione non necessariamente viene tradotta con una MUL. In genere, il compilatore cerca di usare trucchi di questo genere per guadagnare efficienza. Non è difficile osservare che tutte le moltiplicazioni per 3, 5, 9 possono essere tradotti con una singola LEA. Quindi, anche le moltiplicazioni per **prodotti di (pochi) fattori** 2, 3, 5, 9 possono essere sostituite da sequenze di SHL e LEA. Molto spesso, moltiplicazioni per numeri  $A \cdot B$  qualunque vengono scomposte in  $A \cdot (B_1 + B_2 + ...)$ , dove ciascuna moltiplicazione  $A \cdot B_i$  si fa velocemente con SHL e LEA. Se il numero di fattori in cui scompongo B è piccolo (2 o 3), ci guadagno comunque.

Anche i processori moderni hanno **tabelle di corrispondenza interne per le moltiplicazioni** (in genere più limitate rispetto a quelle dei compilatori). Di fatto, hanno nelle loro reti moltiplicatore dei **multiplexer** che selezionano risultati particolari (ad esempio, moltiplicazioni per zero, per uno, per due, etc.). Questo giustifica il fatto che **il numero di clock per una MUL è variabile**.

## 6.2.3 Usare le istruzioni stringa

Le istruzioni stringa vanno privilegiate quando si lavora con buffer di memoria, soprattutto se possono essere utilizzate con prefissi di ripetizione e **su vettori allineati** (importante!). Sono nettamente più veloci che scrivere un blocco di codice che le surroga, anche per il motivo che andiamo ad esaminare adesso.

### 6.2.4 Evitare i salti condizionati

I salti condizionati sono istruzioni in cui si biforca il flusso del codice. Il tempo di esecuzione di un'istruzione di salto condizionato è diverso a seconda del fatto che si debba saltare o meno. In particolare, non saltare costa quasi niente, mentre saltare costa diversi cicli di clock in più (si svuota la coda di prefetch). È pertanto una buona prassi di programmazione organizzare il codice in modo che si debba saltare il meno possibile, cioè che la condizione di salto sia generalmente falsa. Più si va in sequenza, meglio è.

Ciò detto, è bene **evitare di mettere salti condizionati** quando se ne può fare a meno. Il motivo è dovuto **all'esecuzione parallela**. Se un processore esegue non un'istruzione per volta, ma tante contemporaneamente in pipeline, quando c'è una biforcazione del flusso di controllo ha due alternative:

- Smette di elaborare le istruzioni successive finché la condizione non è stata valutata;
- **prende una strada, sperando che sia quella giusta** (*branch prediction*). Comincia ad eseguire uno dei due rami (in base a previsioni sue). Se poi si accorge di aver sbagliato, torna indietro e riparte per l'altro ramo.

La seconda strategia è quella che viene seguita più spesso, perché più efficiente (purché le previsioni ci indovinino la maggior parte delle volte). Quale che sia la strategia adottata, un salto condizionato è qualcosa che rischia di mettere in crisi l'efficienza del processing delle istruzioni.

Se si può fare a meno di metterlo nel codice è meglio. Ovviamente, i salti condizionati **servono**, e non se ne può fare a meno totalmente. Se ne può però evitare una parte se si dispone di istruzioni che usano **i flag come operandi**. Alcune le abbiamo già viste, e sono la ADC, SBB.

## Esempio: calcolo del n. dei bit a 1

```
#senza JC
                                         #con JC
.GLOBAL main
                                         .GLOBAL main
.DATA
                                         .DATA
              .LONG 0x0F0F0101
                                                       .LONG 0x0F0F0101
dato:
                                         dato:
conteggio:
              .BYTE 0x00
                                                       .BYTE 0x00
                                         conteggio:
.TEXT
                                         .TEXT
              NOP
                                         main:
                                                       NOP
main:
              MOVB $0 \times 00, %CL
                                                       MOVB $0x00, %CL
              MOVL dato, %EAX
                                                       MOVL dato, %EAX
              CMPL $0x00, %EAX
                                                       CMPL $0x00, %EAX
comp:
                                         comp:
              JE fine
                                                       JE fine
              SHRL %EAX
                                                       SHRL %EAX
              ADCB $0x0, %CL
                                                       JNC comp
              JMP comp
                                                       INC %CL
fine:
              MOVB %CL, conteggio
                                                       JMP comp
              RET
                                         fine:
                                                       MOVB %CL, conteggio
                                                       RET
```

Una buona parte di voi, se non avesse già visto questa parte di codice, l'avrebbe scritta come nella figura a destra. Tutto sommato è soltanto un'istruzione in più, ma scritta così impedisce di sfruttare la pipeline per l'esecuzione del programma.

Nell'esempio a sinistra, possiamo **evitare** il salto condizionato perché abbiamo un'istruzione (ADC) che usa come operando (implicito) il flag CF. Infatti, se ci pensate, i salti condizionati sono (a parte pochi altri esempi, tipo ADC, SBB, RCR, RCL) le uniche istruzioni che usano i flag come operandi (impliciti).

Altre istruzioni che fanno riferimento ai flag sono in grado di:

- **trasferire zero o uno in un registro generale** (o in un operando di memoria) a seconda della condizione (SET condizionali).
- **eseguire o meno una MOV in un registro generale** a seconda della condizione (MOV condizionali).

Con un po' di pratica, un buon numero di Joon può essere sostituito da spezzoni di codice che contengono una di queste due istruzioni.

#### 6.2.5 SET if CONDITION MET

FORMATO: SETcon %reg
SETcon mem

**AZIONE**: Setta a 1 o a 0 l'operando destinatario, a seconda se la condizione con specificata è vera o falsa. Le condizioni sono le stesse che possono essere scritte come salti condizionati. Il destinatario deve essere ad 8 bit.

FLAG di cui viene modificato il contenuto: Nessuno.

Di seguito sono riassunti i codici operativi **di alcune** delle istruzioni di salto condizionato e, per ciascuno di essi, è spiegato brevemente il significato della pertinente condizione *con*.

CETE	(C. (. C. P
SETE	(Set if Equal) la condizione è soddisfatta se ZF contiene 1; il verificarsi di questa condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario era uguale all'operando
	sorgente.
SETNE	
	dopo un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario non era uguale all'operando sorgente.
SETA	(Set if Above) la condizione è soddisfatta se CF contiene 0 e ZF contiene 0; il verificarsi di questa
	condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario era maggio-
	re dell'operando sorgente, essendo gli operandi interpretati come numeri naturali.
SETAE	(Set if Above or Equal) la condizione è soddisfatta se CF contiene 0; il verificarsi di questa condi-
	zione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario era maggiore o
	uguale rispetto all'operando sorgente, essendo gli operandi interpretati come numeri naturali.
SETB	(Set if Below) la condizione è soddisfatta se CF contiene 1; il verificarsi di questa condizione dopo
	l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario era minore dell'operando
	sorgente, essendo gli operandi interpretati come numeri naturali.
SETBE	(Set if Below or Equal) la condizione è soddisfatta se CF contiene 1 o ZF contiene 1; il verificarsi
	di questa condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario
	era minore od uguale rispetto all'operando sorgente, essendo gli operandi interpretati come numeri
	naturali.
SETG	(Set if Greater) la condizione è soddisfatta se ZF contiene 0 e se il contenuto di SF è uguale a
	quello di OF; il verificarsi di questa condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica
	che l'operando destinatario era maggiore dell'operando sorgente, essendo gli operandi interpretati
	come numeri interi.
SETGE	(Set if Greater or Equal) la condizione è soddisfatta se il contenuto di SF è uguale a quello di OF;
	il verificarsi di questa condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando
	destinatario maggiore o uguale rispetto all'operando sorgente, essendo gli operandi interpretati
CETT	come numeri interi.
SETL	(Set if Less) la condizione è soddisfatta se il contenuto di SF è diverso da quello di OF; il verifi-
	carsi di questa condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando destina-
OPTI F	tario era minore dell'operando sorgente, essendo gli operandi interpretati come numeri interi.
SETLE	(Set if Less or Equal) la condizione è soddisfatta se ZF contiene 1 oppure se il contenuto di SF è
	diverso da quello di OF; il verificarsi di questa condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione
	CMP indica che l'operando destinatario era minore od uguale rispetto all'operando sorgente, essendo gli operandi interpretati come numeri interi.
SETZ	(Set if Zero) la condizione è soddisfatta se ZF contiene 1; il verificarsi di questa condizione indica
SEIZ	che il risultato dell'istruzione precedente è stato zero.
SETNZ	(Set if Not Zero) la condizione è soddisfatta se ZF contiene 0; il verificarsi di questa condizione
SLINZ	indica che il risultato dell'istruzione precedente è stato diverso da zero.
SETC	(Set if Carry) la condizione è soddisfatta se CF contiene 1.
SETNC	(Set if No Carry) la condizione è soddisfatta se CF contiene 0.
SETO	(Set if Overflow) la condizione è soddisfatta se OF contiene 1.
SETNO	(Set if No Overflow) la condizione è soddisfatta se OF contiene 1.
SETS	(Set if Sign) la condizione è soddisfatta se SF contiene 1.
SETNS	(Set if No Sign) la condizione è soddisfatta se SF contiene 0.
מדדדים	(Set if 110 Sign) in condizione e socialistata se si contiene o.

## **6.2.6 CONDITIONAL MOVE**

FORMATO: CMOVcon %reg, %reg

CMOVcon mem, %reg

**AZIONE**: esegue la corrispondente istruzione MOV se è vera la condizione specificata, altrimenti non fa niente. Sorgente e destinatario devono essere a 16 o 32 bit.

FLAG di cui viene modificato il contenuto: Nessuno.

Di seguito sono riassunti i codici operativi **di alcune** delle istruzioni di conditional move e, per ciascuno di essi, è spiegato brevemente il significato della pertinente condizione *con*.

CMOVE	(Move if Equal) la condizione è soddisfatta se ZF contiene 1; il verificarsi di questa condizione
	dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario era uguale
	all'operando sorgente.
CMOVNE	(Move if Not Equal) la condizione è soddisfatta se ZF contiene 0; il verificarsi di questa condi-
	zione dopo un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario non era uguale all'operando
	sorgente.
CMOVA	(Move if Above) la condizione è soddisfatta se CF contiene 0 e ZF contiene 0; il verificarsi di
	questa condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario
	era maggiore dell'operando sorgente, essendo gli operandi interpretati come numeri naturali.
CMOVAE	(Move if Above or Equal) la condizione è soddisfatta se CF contiene 0; il verificarsi di questa
	condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario era
	maggiore o uguale rispetto all'operando sorgente, essendo gli operandi interpretati come numeri
	naturali.
CMOVB	(Move if Below) la condizione è soddisfatta se CF contiene 1; il verificarsi di questa condizione
	dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario era minore
	dell'operando sorgente, essendo gli operandi interpretati come numeri naturali.
CMOVBE	(Move if Below or Equal) la condizione è soddisfatta se CF contiene 1 o ZF contiene 1; il
	verificarsi di questa condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando
	destinatario era minore od uguale rispetto all'operando sorgente, essendo gli operandi interpre-
	tati come numeri naturali.
CMOVG	(Move if Greater) la condizione è soddisfatta se ZF contiene 0 e se il contenuto di SF è uguale a
	quello di OF; il verificarsi di questa condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica
	che l'operando destinatario era maggiore dell'operando sorgente, essendo gli operandi interpre-
	tati come numeri interi.
CMOVGE	(Move if Greater or Equal) la condizione è soddisfatta se il contenuto di SF è uguale a quello di
	OF; il verificarsi di questa condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che
	l'operando destinatario maggiore o uguale rispetto all'operando sorgente, essendo gli operandi
	interpretati come numeri interi.
CMOVL	(Move if Less) la condizione è soddisfatta se il contenuto di SF è diverso da quello di OF; il
	verificarsi di questa condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando
	destinatario era minore dell'operando sorgente, essendo gli operandi interpretati come numeri
G) (07.77.	interi.
CMOVLE	(Move if Less or Equal) la condizione è soddisfatta se ZF contiene 1 oppure se il contenuto di
	SF è diverso da quello di OF; il verificarsi di questa condizione dopo l'esecuzione di
	un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario era minore od uguale rispetto
CMCVZ	all'operando sorgente, essendo gli operandi interpretati come numeri interi.
CMOVZ	(Move if Zero) la condizione è soddisfatta se ZF contiene 1; il verificarsi di questa condizione
CD COVEY	indica che il risultato dell'istruzione precedente è stato zero.
CMOVNZ	(Move if Not Zero) la condizione è soddisfatta se ZF contiene 0; il verificarsi di questa condi-
	zione indica che il risultato dell'istruzione precedente è stato diverso da zero.

CMOVC	(Move if Carry) la condizione è soddisfatta se CF contiene 1.
CMOVNC	(Move if No Carry) la condizione è soddisfatta se CF contiene 0.
CMOVO	(Move if Overflow) la condizione è soddisfatta se OF contiene 1.
CMOVNO	(Move if No Overflow) la condizione è soddisfatta se OF contiene 0.
CMOVS	(Move if Sign) la condizione è soddisfatta se SF contiene 1.
CMOVNS	(Move if No Sign) la condizione è soddisfatta se SF contiene 0.

Un esempio di utilizzo delle *conditional move* è la **traduzione dell'***if aritmetico* **del** C++:



Oltre che risparmiare un paio di istruzioni, si consente al sistema di tenere la pipeline di esecuzione piena, e quindi si guadagna notevolmente in efficienza.

# 7 Appendice: istruzioni Assembler aggiuntive

### 7.1.1 ADD WITH CARRY

FORMATO: ADC source, destination

**AZIONE**: Modifica l'operando destinatario sommandovi sia l'operando sorgente sia il contenuto del flag CF (il risultato dell'operazione è consistente sia se gli operandi sono interpretati come numeri naturali sia se gli operandi sono interpretati come numeri interi); mette ad 1 il contenuto del flag CF se, interpretando gli operandi come numeri naturali, si è verificato un riporto; mette ad 1 il contenuto del flag OF se, interpretando gli operandi come numeri interi, si è verificato un traboccamento. Poiché l'istruzione ADC prevede la gestione del riporto che può essere stato generato durante l'esecuzione di una precedente istruzione ADD o ADC, essa può essere usata per predisporre pacchetti di istruzioni per la somma di operandi multi\_word.

Ad esempio, la somma di due operandi a 64 bit (16 cifre esadecimali) può essere effettuata utilizzando una istruzione ADD per elaborare i 32 bit meno significativi ed una istruzione ADC per elaborare i 32 bit più significativi.

ADC ADD 56A9C2D4 67A43B5F + 44B9A5A4 A6B4C55A = 9B636879 0E5900B9

**FLAG** di cui viene modificato il contenuto: Tutti.

Operandi	Esempi
Memoria, Registro Generale	ADC 0x00002000,%EDX
Registro Generale, Memoria	ADC %CL,0x12AB1024
Registro Generale, Registro Generale	ADC %AX,%DX
Immediato, Memoria	ADCB \$0x5B, (%EDI)
Immediato, Registro Generale	ADC \$0x54A3,%AX

### 7.1.2 SUBTRACT WITH BORROW

FORMATO: SBB source, destination

AZIONE: Modifica l'operando destinatario sottraendovi sia l'operando sorgente sia il contenuto del flag CF (il risultato dell'operazione è consistente sia se gli operandi sono interpretati come numeri naturali sia se gli operandi sono interpretati come numeri interi); mette ad 1 il contenuto del flag CF se, interpretando gli operandi come numeri naturali, è stato richiesto un prestito; mette ad 1 il contenuto del flag OF se, interpretando gli operandi come numeri interi, si è verificato un traboccamento. Poiché l'istruzione SBB prevede la gestione del prestito che può essere stato richiesto durante l'esecuzione di una precedente istruzione SUB o SBB, essa può essere usata per predisporre pacchetti di istruzioni per la sottrazione di operandi multi\_word.

Ad esempio, la somma di due operandi a 64 bit (16 cifre esadecimali) può essere effettuata utilizzando una SUB per elaborare i 32 bit meno significativi ed una SBB per elaborare i 32 bit più significativi.

SBB SUB 9B636879 0E5900B9 -56A9C2D4 67A43B5F = 44B9A5A4 A6B4C55A

**FLAG** di cui viene modificato il contenuto: Tutti.

Operandi	Esempi
Memoria, Registro Generale	SBB 0x00002000,%EDX
Registro Generale, Memoria	SBB %CL,0x12AB1024
Registro Generale, Registro Generale	SBB %AX,%DX
Immediato, Memoria	SBBW \$0x255B,(%EDI)
Immediato, Registro Generale	SBB \$0x54A3,%AX

### 7.1.3 ROTATE THROUGH CARRY LEFT/RIGHT


FORMATO: RCL source, destination

RCL destination

RCR source, destination

RCR destination

Fanno la stessa cosa delle corrispondenti istruzioni di rotazione, coinvolgendo anche CF. I formati di indirizzamento sono identici.



#### 7.1.4 LOOP/LOOPcon

Memoria

FORMATO: LOOP %EIP ± displacement

Registro Generale

LOOPcon %EIP ± displacement

**AZIONE**: Decrementa ECX. Se, dopo il decremento,  $ECX \neq 0$ , e se l'eventuale condizione *con* è vera, sostituisce EIP con il nuovo indirizzo.

RORL (%EDI)

ROR %AX

FLAG di cui viene modificato il contenuto: Nessuno.

Di seguito sono riassunti i codici operativi delle istruzioni di LOOP condizionato e, per ciascuno di essi, è spiegato brevemente il significato della pertinente condizione *con*.

LOOPE	(Loop if Equal, Loop if Zero) la condizione è soddisfatta se ZF contiene 1; il verificarsi di
LOOPZ	questa condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario
	era uguale all'operando sorgente.
LOOPNE	(Loop if Not Equal, Loop if Not Zero) la condizione è soddisfatta se ZF contiene 0; il verificarsi
LOOPNZ	di questa condizione dopo un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario non era uguale
	all'operando sorgente.

## 7.1.5 MOVE DATA FROM STRING TO STRING (with REPEAT)

FORMATO: MOVSsuf

REP MOVSsuf

**AZIONE**: Copia il numero di byte specificato dal suffisso *suf* dall'indirizzo di memoria puntato da ESI all'indirizzo di memoria puntato da EDI. Se DF=0, somma ad ESI e ad EDI il numero di byte specificato dal suffisso. Se DF=1, sottrae da ESI e da EDI il numero di byte specificato dal suffisso.

Se viene premesso il prefisso REP, allora le azioni indicate sopra vengono ripetute per il numero di volte specificato in ECX, che viene decrementato fino a zero.

FLAG di cui viene modificato il contenuto: Nessuno.

## 7.1.6 LOAD STRING

FORMATO: LODSsuf

**AZIONE**: Copia il numero di byte specificato dal suffisso *suf* dall'indirizzio di memoria puntato da ESI dentro AL, AX o EAX. Se DF=0, somma a ESI il numero di byte specificato dal suffisso. Se DF=1, sottrae da ESI il numero di byte specificato dal suffisso.

Se viene premesso il prefisso REP, allora le azioni indicate sopra vengono ripetute per il numero di volte specificato in ECX, che viene decrementato fino a zero.

FLAG di cui viene modificato il contenuto: Nessuno.

## 7.1.7 STORE STRING (with REPEAT)

FORMATO: STOSsuf

REP STOSsuf

**AZIONE**: Copia il contenuto di AL, AX o EAX (a seconda del suffisso *suf*) all'indirizzo di memoria puntato da EDI. Se DF=0, somma a EDI il numero di byte specificato dal suffisso. Se DF=1, sottrae da EDI il numero di byte specificato dal suffisso.

Se viene premesso il prefisso REP, allora le azioni indicate sopra vengono ripetute per il numero di volte specificato in ECX, che viene decrementato fino a zero.

FLAG di cui viene modificato il contenuto: Nessuno.

7.1.8 COMPARE STRING OPERANDS (with CONDITIONAL REPEAT)

FORMATO: CMPSsuf

REPE CMPSsuf REPNE CMPSsuf

**AZIONE**: Confronta due operandi in memoria, lunghi il numero di byte specificato dal suffisso suf. L'operando sorgente si trova a partire dall'indirizzo di memoria puntato da ESI, l'operando destinatario si trova a partire dall'indirizzo di memoria puntato da EDI. Se DF=0, somma a ESI e a EDI il numero di byte specificato dal suffisso. Se DF=1, sottrae da ESI e da EDI il numero di byte

specificato dal suffisso.

Se tale istruzione viene seguita da un'istruzione di salto condizionato Jcon, la condizione con si intende riferita all'operando sorgente (quello puntato da ESI), contrariamente a quanto avviene con

l'istruzione CMP.

Se viene premesso il prefisso REPE (REPNE), allora le azioni indicate sopra vengono ripetute per il numero massimo di volte specificato in ECX, che viene decrementato fino a zero. Le ripetizioni proseguono finché gli operandi sono uguali (diversi).

**FLAG** di cui viene modificato il contenuto: Tutti.

7.1.9 SCAN STRING (with CONDITIONAL REPEAT)

FORMATO: SCASsuf

REPE SCASsuf

REPNE SCASsuf

**AZIONE:** Confronta il contenuto di AL, AX o EAX (a seconda del suffisso suf) con l'operando destinatario di pari lunghezza che si trova in memoria a partire dall'indirizzo puntato da EDI. Se DF=0, somma a EDI il numero di byte specificato dal suffisso. Se DF=1, sottrae da EDI il numero di byte specificato dal suffisso.

Se tale istruzione viene seguita da un'istruzione di salto condizionato Jcon, la condizione con si intende riferita all'operando destinatario (quello puntato da EDI).

Se viene premesso il prefisso REPE (REPNE), allora le azioni indicate sopra vengono ripetute per il numero massimo di volte specificato in ECX, che viene decrementato fino a zero. Le ripetizioni proseguono finché gli operandi sono uguali (diversi).

FLAG di cui viene modificato il contenuto: Tutti, secondo l'algoritmo della CMP, ad ogni ripetizione.

69

## 7.1.10 INPUT STRING (with REPEAT)

FORMATO: INSsuf

REP INSsuf

**AZIONE**: preleva uno, due, quattro byte (a seconda del suffisso *suf*) dalla porta, doppia porta, quadrupla porta di ingresso il cui offset è contenuto in DX. Il dato prelevato viene inserito in memoria a partire dall'indirizzo di memoria contenuto in EDI. Se DF=0, somma a EDI il numero di byte specificato dal suffisso. Se DF=1, sottrae da EDI il numero di byte specificato dal suffisso.

Se viene premesso il prefisso REP, allora le azioni indicate sopra vengono ripetute per il numero di volte specificato in ECX, che viene decrementato fino a zero.

**FLAG** di cui viene modificato il contenuto: Nessuno

# 7.1.11 OUTPUT STRING (with REPEAT)

FORMATO: OUTSsuf

REP OUTSsuf

**AZIONE**: fa uscita di uno, due, quattro byte (a seconda del suffisso *suf*) alla porta, doppia porta, quadrupla porta di uscita il cui offset è contenuto in DX. L'operando sorgente è prelevato a partire dall'indirizzo di memoria contenuto in ESI. Se DF=0, somma a ESI il numero di byte specificato dal suffisso. Se DF=1, sottrae da ESI il numero di byte specificato dal suffisso.

Se viene premesso il prefisso REP, allora le azioni indicate sopra vengono ripetute per il numero di volte specificato in ECX, che viene decrementato fino a zero.

FLAG di cui viene modificato il contenuto: Nessuno

#### 7.1.12 SET /CLEAR DIRECTION FLAG

FORMATO: STD

CLD

**AZIONE**:

setta (STD) o resetta (CLD) il flag DF

FLAG di cui viene modificato il contenuto: DF.

Quando DF vale 1, le istruzioni stringa decrementano i registri indice (ESI e/o EDI).

Quando DF vale 0, le istruzioni stringa incrementano i registri indice (ESI e/o EDI).

## 7.1.13 SET if CONDITION MET

FORMATO: SETcon %reg

SETcon mem

**AZIONE**: Setta a 1 o a 0 l'operando destinatario, a seconda se la condizione con specificata è vera o falsa. Le condizioni sono le stesse che possono essere scritte come salti condizionati. Il destinatario deve essere ad 8 bit.

FLAG di cui viene modificato il contenuto: Nessuno.

Di seguito sono riassunti i codici operativi di alcune delle istruzioni di salto condizionato e, per ciascuno di essi, è spiegato brevemente il significato della pertinente condizione *con*.

Clascalle	of cost, cospegato breveniente il significato della pertinente condizione con.
SETE	(Set if Equal) la condizione è soddisfatta se ZF contiene 1; il verificarsi di questa condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario era uguale all'operando sorgente.
SETNE	(Set if Not Equal) la condizione è soddisfatta se ZF contiene 0; il verificarsi di questa condizione dopo un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario non era uguale all'operando sorgente.
SETA	(Set if Above) la condizione è soddisfatta se CF contiene 0 e ZF contiene 0; il verificarsi di questa condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario era maggiore dell'operando sorgente, essendo gli operandi interpretati come numeri naturali.
SETAE	(Set if Above or Equal) la condizione è soddisfatta se CF contiene 0; il verificarsi di questa condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario era maggiore o uguale rispetto all'operando sorgente, essendo gli operandi interpretati come numeri naturali.
SETB	(Set if Below) la condizione è soddisfatta se CF contiene 1; il verificarsi di questa condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario era minore dell'operando sorgente, essendo gli operandi interpretati come numeri naturali.
SETBE	(Set if Below or Equal) la condizione è soddisfatta se CF contiene 1 o ZF contiene 1; il verificarsi di questa condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario era minore od uguale rispetto all'operando sorgente, essendo gli operandi interpretati come numeri naturali.
SETG	(Set if Greater) la condizione è soddisfatta se ZF contiene 0 e se il contenuto di SF è uguale a quello di OF; il verificarsi di questa condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario era maggiore dell'operando sorgente, essendo gli operandi interpretati come numeri interi.
SETGE	(Set if Greater or Equal) la condizione è soddisfatta se il contenuto di SF è uguale a quello di OF; il verificar- si di questa condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario maggiore o uguale rispetto all'operando sorgente, essendo gli operandi interpretati come numeri interi.
SETL	(Set if Less) la condizione è soddisfatta se il contenuto di SF è diverso da quello di OF; il verificarsi di questa condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario era minore dell'operando sorgente, essendo gli operandi interpretati come numeri interi.
SETLE	(Set if Less or Equal) la condizione è soddisfatta se ZF contiene 1 oppure se il contenuto di SF è diverso da quello di OF; il verificarsi di questa condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario era minore od uguale rispetto all'operando sorgente, essendo gli operandi interpretati come numeri interi.
SETZ	(Set if Zero) la condizione è soddisfatta se ZF contiene 1; il verificarsi di questa condizione indica che il risultato dell'istruzione precedente è stato zero.
SETNZ	(Set if Not Zero) la condizione è soddisfatta se ZF contiene 0; il verificarsi di questa condizione indica che il risultato dell'istruzione precedente è stato diverso da zero.
SETC	(Set if Carry) la condizione è soddisfatta se CF contiene 1.
SETNC	(Set if No Carry) la condizione è soddisfatta se CF contiene 0.
SETO	(Set if Overflow) la condizione è soddisfatta se OF contiene 1.
SETNO	(Set if No Overflow) la condizione è soddisfatta se OF contiene 0.
SETS	(Set if Sign) la condizione è soddisfatta se SF contiene 1.
SETNS	(Set if No Sign) la condizione è soddisfatta se SF contiene 0.
·	

# 7.1.14 CONDITIONAL MOVE

FORMATO: CMOVcon %reg, %reg
CMOVcon mem, %reg

**AZIONE**: esegue la corrispondente istruzione MOV se è vera la condizione specificata, altrimenti non fa niente. Sorgente e destinatario devono essere a 16 o 32 bit.

FLAG di cui viene modificato il contenuto: Nessuno.

Di seguito sono riassunti i codici operativi **di alcune** delle istruzioni di conditional move e, per ciascuno di essi, è spiegato brevemente il significato della pertinente condizione *con*.

CMOVE	(Move if Equal) la condizione è soddisfatta se ZF contiene 1; il verificarsi di questa condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario era uguale all'operando sorgente.
CMOVNE	(Move if Not Equal) la condizione è soddisfatta se ZF contiene 0; il verificarsi di questa condizione dopo un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario non era uguale all'operando sorgente.
CMOVA	(Move if Above) la condizione è soddisfatta se CF contiene 0 e ZF contiene 0; il verificarsi di questa
CIVIOVA	condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario era maggiore
	dell'operando sorgente, essendo gli operandi interpretati come numeri naturali.
CMOVAE	(Move if Above or Equal) la condizione è soddisfatta se CF contiene 0; il verificarsi di questa condizione
	dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario era maggiore o uguale rispetto
	all'operando sorgente, essendo gli operandi interpretati come numeri naturali.
CMOVB	(Move if Below) la condizione è soddisfatta se CF contiene 1; il verificarsi di questa condizione dopo
	l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario era minore dell'operando sorgente,
	essendo gli operandi interpretati come numeri naturali.
CMOVBE	(Move if Below or Equal) la condizione è soddisfatta se CF contiene 1 o ZF contiene 1; il verificarsi di
	questa condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario era minore
	od uguale rispetto all'operando sorgente, essendo gli operandi interpretati come numeri naturali.
CMOVG	(Move if Greater) la condizione è soddisfatta se ZF contiene 0 e se il contenuto di SF è uguale a quello di
	OF; il verificarsi di questa condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando
	destinatario era maggiore dell'operando sorgente, essendo gli operandi interpretati come numeri interi.
CMOVGE	(Move if Greater or Equal) la condizione è soddisfatta se il contenuto di SF è uguale a quello di OF; il
	verificarsi di questa condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando destinata-
	rio maggiore o uguale rispetto all'operando sorgente, essendo gli operandi interpretati come numeri
	interi.
CMOVL	(Move if Less) la condizione è soddisfatta se il contenuto di SF è diverso da quello di OF; il verificarsi di
	questa condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP indica che l'operando destinatario era minore
G) (G) II F	dell'operando sorgente, essendo gli operandi interpretati come numeri interi.
CMOVLE	(Move if Less or Equal) la condizione è soddisfatta se ZF contiene 1 oppure se il contenuto di SF è
	diverso da quello di OF; il verificarsi di questa condizione dopo l'esecuzione di un'istruzione CMP
	indica che l'operando destinatario era minore od uguale rispetto all'operando sorgente, essendo gli
CMOVZ	operandi interpretati come numeri interi.  (Move if Zero) la condizione è soddisfatta se ZF contiene 1; il verificarsi di questa condizione indica che
CMOVZ	il risultato dell'istruzione precedente è stato zero.
CMOVNZ	(Move if Not Zero) la condizione è soddisfatta se ZF contiene 0; il verificarsi di questa condizione indica
CIVIOVINZ	che il risultato dell'istruzione precedente è stato diverso da zero.
CMOVC	(Move if Carry) la condizione è soddisfatta se CF contiene 1.
CMOVNC	(Move if No Carry) la condizione è soddisfatta se CF contiene 0.
CMOVO	(Move if Overflow) la condizione è soddisfatta se OF contiene 1.
CMOVNO	(Move if No Overflow) la condizione è soddisfatta se OF contiene 1.
CMOVS	(Move if Sign) la condizione è soddisfatta se SF contiene 1.
CMOVS	(Move if No Sign) la condizione è soddisfatta se SF contiene 1.  (Move if No Sign) la condizione è soddisfatta se SF contiene 0.
CMOANS	(Move ii no sign) la condizione e soddistatta se SF confidene 0.