## Prova pratica di Calcolatori Elettronici

C.d.L. in Ingegneria Informatica, Ordinamento DM 270

## 24 luglio 2019

1. Siano date le seguenti dichiarazioni, contenute nel file cc.h:

```
struct st {
        long vv2[4];
        char vv1[4];
};
class cl {
        st s;
public:
        cl(char v[]);
        void elab1(st& ss, int d);
        void stampa()
        {
                 for (int i = 0; i < 4; i++)
                          cout << (int)s.vv1[i] << ', ';</pre>
                 cout << '\t';
                 for (int i = 0; i < 4; i++)
                          cout << s.vv2[i] << ', ';
                 cout << endl;</pre>
                 cout << endl;</pre>
        }
};
Realizzare in Assembler GCC le funzioni membro seguenti.
cl::cl(char v[])
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
                 s.vv1[i] = s.vv2[i] = v[3 - i];
        }
}
void cl::elab1(st& ss, int d)
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
                 if (d \ge ss.vv2[i])
                          s.vv1[i] += ss.vv1[i];
                 s.vv2[i] = d - i;
        }
}
```

2. Vogliamo fornire ai processi la possibilità di bloccare l'esecuzione di un processo a scelta, quando questo passa da una certa istruzione. Per far questo forniamo alcune primitive. Con la primitiva

bpattach(natl id, vaddr rip) un processo master installa un breakpoint (istruzione int3, codice operativo 0xCC) all'indirizzo rip per il processo id, che diventa slave. Da quel momento in poi il processo so slave si blocca se passa da rip. Nel frattempo, usando la primitiva bpwait(), il processo master può sospendersi in attesa che lo slave passi dal breakpoint. Infine, con la primitiva bpdetach(), il processo master rimuove il breakpoint e risveglia eventualmente lo slave, il quale prosegue la sua esecuzione come se non fosse mai stato intercettato.

Si noti che processi che non sono slave non devono essere intercettati. Inoltre, se un processo esegue int3 senza che ciò sia stato richiesto da un master, il processo deve essere abortito.

Aggiungiamo i seguenti campi ai descrittori di processo:

```
des_proc *bp_master;
des_proc *bp_slave;
vaddr bp_addr;
natb bp_orig;
natl bp_slave_id;
struct proc_elem *bp_waiting;
```

dove: bp\_master punta al processo master di questo processo (nullo se il processo non ha un master); bp\_slave punta al processo slave di questo processo (nullo se il processo non ha uno slave); bp\_addr, bp\_orig e bp\_slave\_id sono sinificativi solo per il processi master e contengono, rispettivamente, l'indirizzo a cui è installato breakpoint; il byte originariamente contenuto a quell'indirizzo e l'id dello slave; bp\_waiting è una coda su cui i processi master e slave si possono bloccare: il master su quella dello slave e viceversa.

Si modifichino i file sistema/sistema.s e sistema/sistema.cpp per implementare le seguenti primitive (abortiscono il processo in caso di errore):

- bool bpattach(natl id, vaddr rip): (tipo 0x59, realizzata in parte): se il processo chiamente non è slave e il processo id esiste e non è già uno slave o un master, installa il breakpoint all'indirizzo rip e restituisce true, altrimenti restituisce false; è un errore se rip non appartiene all'intervallo [ini\_utn\_c, fin\_utn\_c) (zona utente/condivisa), il processo é già master cerca di diventare master di se stesso.
- natl bpwait(): (tipo 0x5a, già realizzata): attende che il processo slave passi dal breakpoint; è un errore invocare questa primitiva se il processo non è master;
- void bpdetach() (tipo 0x5b, da realizzare): disfa tutto ciò che ha fatto la bpattach() e risveglia eventualmente il processo slave; è un errore invocare questa primitiva se il processo non è master;

Attenzione: bisogna fare in modo che solo i processi slave vengano intercettati, ma la parte utente/condivisa è appunto condivisa tra tutti i processi.