Progettazione di Reti Informatiche

30/01/2014




Tabella 1. Assegnamento porte su Sw1, Sw2 e Sw3

ia 1. Assegnamento porte su Sw1, Sw2						
Device	Ports	Assignment				
Sw1	Fa0/1	To router				
Sw1	Fa0/2	To Sw2				
Sw1	Fa0/3	To Sw3				
Sw1	Fa0/4 - 10	VLAN 10 – VlanA				
Sw1	Fa0/11 - 20	VLAN 20 - VlanB				
Sw1	Fa0/21 - 24	VLAN 30 – VlanS				
Sw2	Fa0/1	To router				
Sw2	Fa0/2	To Sw1				
Sw2	Fa0/3	To Sw3				
Sw2	Fa0/4 - 10	VLAN 10 – VlanA				
Sw2	Fa0/11 - 24	VLAN 20 - VlanB				
Sw3	Fa0/1	To Sw1				
Sw3	Fa0/2	To Sw2				
Sw3	Fa0/3 - 10	VLAN 10 – VlanA				
Sw3	Fa0/11 - 24	VLAN 20 – VlanB				

Tabella 2. Numero di host per Vlan

Subnet	#Hosts		
VlanA	40		
VlanB	55		
VlanS	10		

1. Determinare la dimensione minima del blocco di indirizzi necessari per l'indirizzamento di host e dispositivi in figura in accordo ai requisiti specificati nella Tabella 2.

Progettazione di Reti Informatiche

30/01/2014

2. Sia X la lunghezza della *subnet mask* determinata al punto 1. Assumendo che il blocco di indirizzi **209.164.0.0/X** sia disponibile per l'allocazione, progettare e documentare uno schema di indirizzamento per la rete.

Subnet Name	Needed Size	Allocated Size	Address	Mask	Dec Mask	Assignable Range	Broadcast
VlanA	40+1	62	209.164.0.64	/26	255.255.255.192	209.164.0.65 - 209.164.0.126	209.164.0.127
VlanB	55+1	62	209.164.0.0	/26	255.255.255.192	209.164.0.1 - 209.164.0.62	209.164.0.63
VlanS	10+1	14	209.164.0.128	/28	255.255.255.240	209.164.0.129 - 209.164.0.142	209.164.0.143
Management	3+1	6	209.164.0.144	/29	255.255.255.248	209.164.0.145 - 209.164.0.150	209.164.0.151

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
Sw1	Vlan 99	209.164.0.146	255.255.255.248	209.164.0.145
Sw2	Vlan 99	209.164.0.147	255.255.255.248	209.164.0.145
Sw3	Vlan 99	209.164.0.148	255.255.255.248	209.164.0.145
R1	Fa0/0.10	209.164.0.65	255.255.255.192	N/A
	Fa0/0.30	209.164.0.129	255.255.255.240	N/A
	Fa0/0.99	209.164.0.145	255.255.255.248	N/A
	Fa0/1	209.164.0.1	255.255.255.192	N/A
	Se0/0/0	209.165.201.29	255.255.255.252	N/A
ISP	Se0/0/1	209.165.201.30	255.255.255.252	N/A

3. Utilizzando Packet Tracer, riprodurre la topologia della rete in figura in accordo all'assegnamento delle porte specificato nella Tabella 1, ed eseguire la configurazione di base dei dispositivi *router* e *switch* in accordo allo schema di indirizzamento progettato al punto 2.

ATTENZIONE ALLE PORTE DEGLI SWITCH A CUI ATTACCARE I PC. DE-VONO APPARTENERE ALLE VLAN CORRISPONDENTI.

CONFIGURAZIONE GENERALE PER SWITCH E ROUTER (Global Configuration Mode)

Di default, per ogni parola che viene inserita a riga di commando, se non corrisponde a nessun comando conosciuto, lo switch o il router cerca di risolvere la parola, cercando l'indirizzo IP associato. Questa operazione può richiedere diversi minuti. Per evitare lunghe attese a cause di typo, è buona norma disabilitare questa funzione su ogni router:

no ip domain-lookup

Password (Global Configuration Mode)

Impostare la password all'apertura della console

Progettazione di Reti Informatiche

30/01/2014

```
line console 0
     password cisco
     \login \rightarrow Abilita il controllo della password al login
Impostare la password per auxiliary port (SOLO ROUTER)
line aux 0
     password cisco
     login
     exit
Impostare la password per telnet
line vty 0 15
     password cisco
     login
     exit
Impostare la password per entrare in Privileged EXEC Mode, criptata
enable secret cisco
Cifrare(in modo blando) tutte le password
service password-encryption
```

4. Configurare le VLAN su *Sw1*, *Sw2*, e *Sw3* ed assegnare le porte come indicato in Tabella 1 (*hint*: utilizzare PVST+ per una distribuzione bilanciata del carico sui link trunk degli switch).

Sw1

```
hostname Sw1
vlan 10
     name VlanA
     exit
vlan 20
     name VlanB
     exit
vlan 30
     name VlanS
     exit
vlan 99
     name Management
     exit
Impostare indirizzo IP della VLAN di Management
interface Vlan 99
     ip address 209.164.0.146 255.255.255.248
     exit
```

Progettazione di Reti Informatiche

30/01/2014

```
ip default-gateway 209.164.0.145
Impostare le porte collegate con altri switch/router in modalità
trunk, in quanto deve essere riconosciuto il traffico di VLAN di-
verse (10,30,99), i frame sono tagged.
Configurare la vlan nativa sulla vlan di management switch, per evi-
tare di avere messaggi che segnalano inconsistenza nella vlan na-
tiva, cambiarla su tutte le porte trunk di tutti gli switch.
interface range fastEthernet 0/1
     switchport trunk native vlan 99
     switchport trunk allowed vlan 10,30,99
     switchport mode trunk
     exit
interface range fastEthernet 0/2-3
     switchport trunk native vlan 99
     switchport mode trunk
     exit
interface fastEthernet 0/4-10
     switchport access vlan 10
     switchport mode access
interface fastEthernet 0/11-20
     switchport access vlan 20
     switchport mode access
     exit
interface fastEthernet 0/21-24
     switchport access vlan 30
     switchport mode access
     exit
Sw2
hostname Sw2
vlan 10
     name VlanA
     exit
vlan 20
     name VlanB
     exit
vlan 30
     name VlanS
     exit
vlan 99
     name Management
     exit
```

Progettazione di Reti Informatiche

30/01/2014

```
Impostare indirizzo IP della VLAN di Management
interface Vlan 99
     ip address 209.164.0.147 255.255.255.248
     exit
ip default-gateway 209.164.0.145
Impostare le porte collegate con altri switch/router in modalità
trunk, in quanto deve essere riconosciuto il traffico di VLAN di-
verse (10,20,99), i frame sono tagged.
interface fastEthernet 0/1
     switchport access vlan 20
     switchport mode access
     exit
interface range fastEthernet 0/2-3
     switchport trunk native vlan 99
     switchport mode trunk
     exit
interface fastEthernet 0/4-10
     switchport access vlan 10
     switchport mode access
     exit
interface fastEthernet 0/11-24
     switchport access vlan 20
     switchport mode access
     exit
Sw3
hostname Sw3
vlan 10
     name VlanA
     exit
vlan 20
     name VlanB
     exit
vlan 30
     name VlanS
     exit
vlan 99
     name Management
     exit
```

Progettazione di Reti Informatiche

30/01/2014

```
Impostare indirizzo IP della VLAN di Management
interface Vlan 99
     ip address 209.164.0.148 255.255.255.248
     exit
ip default-gateway 209.164.0.145
Impostare le porte collegate con altri switch/router in modalità
trunk, in quanto deve essere riconosciuto il traffico di VLAN di-
verse (10,20,99), i frame sono tagged.
interface range fastEthernet 0/1-2
     switchport trunk native vlan 99
     switchport mode trunk
     exit
CONFIGURAZIONE SOTTO-INTERFACCE ROUTER
Per convenzione il nome della sotto-interfaccia deve essere uguale
all'ID della VLAN. Abilitare il protocollo di trunking 802.1q.b.
R1
interface fastEthernet 0/0
     no sh
     exit
interface fastEthernet 0/0.10
     encapsulation dot1Q 10
     ip address 209.164.0.65 255.255.255.192
     exit
interface fastEthernet 0/0.30
     encapsulation dot1Q 20
     ip address 209.164.0.129 255.255.255.240
     exit
interface fastEthernet 0/0.99
     encapsulation dot10 99
     ip address 209.164.0.129 255.255.255.248
     exit
interface FastEthernet 0/1
     encapsulation dot1Q 30
     ip address 209.164.0.65 255.255.255.224
     no sh
     exit
```

Progettazione di Reti Informatiche

30/01/2014

Configurare Sw1 e Sw2 come Root Bridge rispettivamente per le vlan 10,30 e 20. Per far si che il traffico sia bilanciato e si sfruttino tutte le porte.

Sw1

```
spanning-tree vlan 10 root primary spanning-tree vlan 30 root primary spanning-tree vlan 20 root secondary

Sw2

spanning-tree vlan 20 root primary spanning-tree vlan 10 root secondary spanning-tree vlan 30 root secondary
```

5. Configurare il collegamento verso il router ISP come *default route* su *R1* utilizzando il blocco di indirizzi pubblici **209.165.201.28/30**.

Impostare indirizzo IP dell'interfaccia che collega R1 con ISP e viceversa.

R1

```
interface serial 0/0/0
      ip address 209.165.201.29 255.255.255.252
      no sh
      exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.30

ISP

interface serial 0/0/0
      ip address 209.165.201.30 255.255.252
      no sh
      exit

ip route 209.164.0.0 255.255.255.0 Serial0/0/0

-Assegnare al server un indirizzo IP della VlanS.
```

6. Configurare il router come server DHCP per le VLAN VlanA e VlanB.

CONFIGURAZIONE DHCP SUL ROUTER

Impostare gli indirizzi IP da escludere dal pool, in quanto già in uso. Definire il pool DHCP e il Default-Gateway.

```
ip dhcp excluded-address 209.164.0.65 ip dhcp excluded-address 209.164.0.1
```

Progettazione di Reti Informatiche

30/01/2014

```
Definire i pool per VlanA, VlanB.

ip dhcp pool VLAN-POOL-A
    network 209.164.0.64 255.255.255.192
    default-router 209.164.0.65
ip dhcp pool VLAN-POOL-B
    network 209.164.0.0 255.255.255.192
    default-router 209.164.0.1
```

7. (Opzionale) Configurare le ACL su *R1* in modo tale che gli host nelle VLAN VlanA e VlanB possano comunicare esclusivamente fra di loro e con gli host (server) nella VlanS.

```
Lista di accesso estesa, che consente di filtrare anche per destinazione.
```

R1

```
ip access-list extended LAN-A
     permit ip 209.164.0.64 0.0.0.63 209.164.0.64 0.0.0.63
     permit ip 209.164.0.64 0.0.0.63 209.164.0.128 0.0.0.15
     deny ip any any
     exit
interface FastEthernet 0/0.10
     ip access-group LAN-A in
     exit
ip access-list extended LAN-B
     permit ip 209.164.0.0 0.0.0.63 209.164.0.0 0.0.0.63
     permit ip 209.164.0.64 0.0.0.63 209.164.0.128 0.0.0.15
     deny ip any any
     exit
interface FastEthernet 0/0.20
     ip access-group LAN-B in
     exit
ip access-list extended OTSIDE-IN
     deny ip any 209.164.0.64 0.0.0.63
     deny ip any 209.164.0.0 0.0.0.63
     exit
interface Serial0/0/0
     ip address 209.165.201.29 255.255.255.252
     ip access-group OOUTSIDE-IN in
     exit
```