
Calore, lavoro e trasformazioni termodinamiche (1)

Attraverso scambi di calore un sistema scambia energia con l'ambiente. Tuttavia si scambia energia anche quando le forze (esterne e interne al sistema) compiono lavoro.

Nell'esempio a fianco, un gas è racchiuso in una camera cilindrica con un pistone mobile. La pressione del gas è bilanciata ponendo dei pesi sul pistone e le pareti del cilindro isolano termicamente il gas dall'esterno (pareti *adiabatiche*).




Lo stato iniziale i del gas è caratterizzato dalle variabili di stato: pressione p_i , volume V_i , temperatura T_i . Diminuendo il peso sul pistone, il gas si espanderà fino a un volume finale V_f . In questo processo il gas compie un lavoro L tramite la forza che esercita sul pistone, F = Ap (dove A è l'area del pistone):


$$dL = Fds = (Ap)ds = pdV \implies L = \int_{V_i}^{V_f} pdV$$

Il calcolo dell'integrale richiede la conoscenza di p(V), pressione del gas in funzione del volume. Si noti anche che in generale T_f , temperatura finale, $\neq T_i$.

Calore, lavoro e trasformazioni termodinamiche (2)




Esistono infinite trasformazioni che portano il gas dallo stato i allo stato f. Per rappresentarle si usa molto riportare il grafico rasformazione p(V) nel piano p-V. Il lavoro fatto dal gas (vedi a sinistra) è pari all'area sottostante la curva p(V), dipende dal tipo di trasformazione. Si noti che (figura a destra):




Volume

Pressione

• invertendo la trasformazione (da f ad i) il lavoro cambia segno;





Volume

La quantità di calore Q scambiata dal sistema nella trasformazione non è quantificabile graficamente in modo semplice, ma come L dipende dal tipo di trasformazione.

Riassumendo: Q ed L quantificano le energie scambiate dal sistema con l'ambiente attraverso le due diverse modalità possibili.

Prima Legge della Termodinamica

L'energia, anche se trasferita e trasformata, nel suo complesso si conserva sempre! Se un sistema scambia energia con l'ambiente (scambiando calore e/o compiendo lavoro), la somma delle energia di sistema e ambiente rimane inalterata.

Chiamiamo l'energia associata alle particelle del sistema energia interna, E_{int} . Per la conservazione dell'energia, possiamo enunciare la **prima legge della Termodinamica**: La variazione dell'energia interna di un sistema è pari alla differenza tra calore scambiato dal sistema con l'ambiente e lavoro compiuto dal sistema sull'ambiente.

Cioè
$$\Delta E_{int} = Q - L$$
, o, in termini differenziali: $dE_{int} = dQ - dL$.


Nota: la variazione di energia interna fra due stati i e f è ben definita ed è *indipendente* dalla trasformazione tra i due stati. Una funzione che ha tale proprietà si chiama funzione di stato (o dello stato del sistema). L'energia interna è una funzione di stato

La validità della prima legge della termodinamica comporta anche che, sebbene sia Q che L dipendano dalla trasformazione, la loro differenza Q-L è da essa indipendente

¹Si usa anche la notazione $dE = \delta Q - \delta L$ per mettere in evidenza che i due termini di destra non sono differenziale di una funzione di stato, come è invece il termine a sinistra dell'uguaglianza

Vari tipi di trasformazioni

- Adiabatica: non c'è scambio di calore con l'ambiente, Q=0, $\Delta E_{int}=-L$
- Isocora o a volume costante: il sistema non compie lavoro, L=0, $\Delta E_{int}=Q$
- ullet Isobara o a pressione costante: possiamo dire che $L=p(V_f-V_i)$
- Ciclica: il sistema ripassa (ciclicamente) per lo stesso stato. In un ciclo, la natura di funzione di stato di E_{int} implica $\boxed{\Delta E_{int}=0}$, quindi $\boxed{Q=L}$
- Espansione libera: un gas si espande liberamente (come in figura) all'interno di un contenitore isolato termicamente. Q=0 perché il sistema è isolato, L=0 perchè il gas non fa lavoro, da cui $\Delta E_{int}=0$



(notare che quest'ultima trasformazione è sicuramente *irreversibile*, non passando per stati di equilibrio; le altre possono essere *reversibili* se passano da stati di equilibrio)

Il gas ideale (o perfetto)

Per i gas, si usa molto indicare la quantità di gas in *moli*: una mole = un numero N_A di Avogadro di particelle, $N_A=6.022\cdot 10^{23}$. La mole, indicata come "mol", è una delle unità fondamentali del S.I..

Se un campione di sostanza contiene N particelle (atomi o molecole), il numero di moli di tale sostanza è $n=N/N_A$.

In un gas, le particelle tendono a comportarsi come particelle indipendenti. A bassa densità, il comportamento di gas diversi diventa sempre più simile e tutti i gas reali soddisfano con buona approssimazione *l'equazione di stato*² dei gas ideali

$$pV = nRT$$

In tale relazione n è il numero di moli del gas e $R=8.3144~{\rm J/(mol\cdot K)}$ è la cosiddetta costante dei gas, determinabile sperimentalmente. In alternativa, utilizzando la costante di Boltzmann, $k_B=R/N_A=1.3806\cdot 10^{-23}~{\rm J/K}$, e scrivendo $N=nN_A$, la legge dei gas ideali diventa $pV=Nk_BT$

²In generale, un'equazione di stato lega le variabili di stato fra di loro

Lavoro svolto da un gas ideale

• Lavoro svolto in una trasformazione isoterma (T = costante): vale

$$p = p(V) = nRT\frac{1}{V}.$$

Il lavoro L compiuto dal gas in un'espansione dal volume V_i al volume V_f è

$$L = \int_{V_i}^{V_f} p dV = nRT \int_{V_i}^{V_f} \frac{1}{V} dV = nRT \log \left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$


• Lavoro svolto in una trasformazione isobara (p = costante):

$$L = \int_{V_i}^{V_f} p dV = p \int_{V_i}^{V_f} dV = p(V_f - V_i)$$

• Lavoro svolto in una trasformazione isocora (V= costante): ovviamente L=0!


Gas ideali e prima legge della termodinamica: applicazione (1)

Si consideri una certa quantità di un gas ideale e sia data la trasformazione $A \to B$ reversibile con $p_A = 20$ atm e $V_A = 10$ I, $p_B = 10$ atm e $V_B = 20$ I, indicata in figura. Determinare il punto della trasformazione, (p_m, V_m) , in cui la temperatura del gas è massima.



Gas ideali e prima legge della termodinamica: applicazione (1)

Si consideri una certa quantità di un gas ideale e sia data la trasformazione $A \to B$ reversibile con $p_A = 20$ atm e $V_A = 10$ I, $p_B = 10$ atm e $V_B = 20$ I, indicata in figura. Determinare il punto della trasformazione, (p_m, V_m) , in cui la temperatura del gas è massima.



La trasformazione è reversibile e quindi in ogni suo punto posso scrivere $T = \frac{pV}{nR}$.

Nella trasformazione indicata deve essere p=a+bV dove a e b sono delle costanti da determinare. Imponendo $p_A=a+bV_A$ e $p_B=a+bV_B$ si ottiene a=30 atm e b=-1.0 atm/l. Perciò, nei punti della trasformazione abbiamo p=a+bV $\rightarrow \frac{nRT}{V}=a+bV$ $\rightarrow T=\frac{1}{nR}(a+bV)V$.

Il punto V_m di massima temperatura si ottiene imponendo $\frac{dT}{dV}=\frac{1}{nR}(a+2bV)=0;$ $\frac{d^2T}{dV^2}=\frac{2b}{nR}<0 \ \Rightarrow \ V_m=-\frac{a}{2b}=15 \ \text{l. Infine} \ p_m=a+bV_m=15 \ \text{atm.}$

Si noti che si poteva giungere allo stesso risultato considerando l'intersezione tra una isoterma e la trasformazione data, imponendo che l'intersezione (normalmente costituita da due punti distinti) si riduca ad un unico punto.

Gas ideali e prima legge della termodinamica: applicazione (2)

Un recipiente cilindrico con pareti adiabatiche, di sezione $A=0.3~\rm m^2$ e lunghezza $l=1.0~\rm m$, è suddiviso in due camere uguali per mezzo di un pistone a tenuta (di spessore e massa trascurabili). Il pistone è adiabatico e può scorrere senza attrito lungo le pareti del cilindro. In una delle camere viene inserita una molla di costante elastica $k=100~\rm N/cm$, di lunghezza a riposo pari a l/2. L'altra camera viene riempita con n moli di un gas ideale monoatomico.

Sapendo che all'immissione del gas la molla si accorcia di 15 cm e che per farla riallungare di 5 cm la temperatura del gas deve essere diminuita di 120 K, determinare:

- (a) il numero di moli n di gas ideale immesso;
- (b) la temperatura T_0 iniziale del gas;
- (c) la quantità di calore Q persa dal gas durante la diminuzione di temperatura.³

 $[\]overline{}^3$ Per rispondere a quest'ultima domanda è necessario conoscere l'espressione dell'energia interna di un gas ideale: $E_{int}=nc_vT$, dove c_v è il calore specifico a volume costante

Indicando con $\Delta l_1=15$ cm e $\Delta l_2=10$ cm gli accorciamenti della molla (rispetto alla lunghezza a riposo), le pressioni del gas nei due casi sono

$$p_1 = \frac{k\Delta l_1}{A} = 5.0 \cdot 10^3 \text{ N/m}^2; \qquad p_2 = \frac{k\Delta l_2}{A} = 3.3 \cdot 10^3 \text{ N/m}^2$$

Analogamente i corrispondenti volumi del gas sono:

$$V_1 = A(l/2 + \Delta l_1) = 0.195 \text{ m}^3; \quad V_2 = A(l/2 + \Delta l_2) = 0.18 \text{ m}^3.$$

Applicando la legge dei gas ideali nei due casi avremo

$$\begin{cases} p_1 V_1 = nRT_0; \\ p_2 V_2 = nR(T_0 - 120). \end{cases} \Rightarrow \frac{T_0}{T_0 - 120} = \frac{p_1 V_1}{p_2 V_2} \rightarrow T_0 = \frac{p_1 V_1}{p_1 V_1 - p_2 V_2} 120 = 312 \text{ K}.$$

Conseguentemente

$$n = \frac{p_1 V_1}{RT_0} = 0.38 \text{ mol}$$

Infine per la prima legge della termodinamica abbiamo

$$\Delta E_{int} = Q - L$$
 \Rightarrow $Q = \Delta E_{int} + L = nc_V \Delta T + \frac{1}{2} k(\Delta l_2^2 - \Delta l_1^2) = -6.31 \cdot 10^2 \text{ J},$

dove si è usato il fatto che il lavoro compiuto dal gas è pari alla variazione di energia potenziale subita dalla molla.