Energia interna

L'energia interna E_{int} di un sistema è la somma delle energie cinetiche e potenziali (dovute alle interazioni) delle particelle che lo compongono.

In un gas ideale le particelle sono *indipendenti*: non interagiscono fra loro¹. L'energia interna è solo cinetica:

$$E_{int} = N\overline{K} = \frac{3}{2}Nk_BT = \frac{3}{2}nRT$$


ed è funzione solo della temperatura. Questo risultato può essere derivato da un semplice modello microscopico tramite la teoria cinetica dei gas.

¹se non durante gli urti

Gas ideale: velocità delle particelle e pressione (1)

In un gas ideale le particelle sono considerate puntiformi e risentono di forze solo durante gli urti (perfettamente elastici) con le pareti del recipiente. Considerando l'urto elastico di una particella contro una parete verticale (vedi figura), avremo

$$v'_x = -v_x; \quad v'_y = v_y; \quad v'_z = v_z; \quad (\vec{v}')^2 = (\vec{v})^2.$$



La variazione di quantità di moto della particella (perpendicolare alla superficie e diretta verso sinistra) ha quindi intensità $\Delta P = -2mv_x$. Nel tempo dt, le particelle che urtano la superficie ΔA con velocità \vec{v} sono quelle che si trovano nel parallelepipedo (obliquo) di base ΔA e altezza $v_x dt$ (tratteggiato in figura) di volume $\Delta A v_x dt$. Se V è il volume occupato dal gas e e $N(\vec{v})$ il numero di particelle con velocità \vec{v} , il numero \tilde{n} di particelle che nel tempo dt urtano l'elemento di superficie ΔA è $\tilde{n} = \frac{1}{2}N(\vec{v})\frac{\Delta A v_x dt}{V}$ (il fattore 1/2 perché in media solo metà delle particelle nel volumetto si dirige verso la parete). Di conseguenza la variazione di quantità di moto $\delta P_{\vec{v}}$ delle particelle che urtano la superficie ΔA a velocità \vec{v} è

$$\Delta P_{\vec{v}} = \frac{1}{2}N(\vec{v})\frac{\Delta A v_x dt}{V} \cdot (-2mv_x) = -m\frac{N(\vec{v})}{V}v_x^2 \Delta A dt.$$

Gas ideale: velocità delle particelle e pressione (2)

Includiamo le altre particelle con tutte le possibili velocità: la superficie ΔA riceve una quantità di moto nel tempo dt

$$dP = \sum_{\vec{v}} \Delta P_{\vec{v}} = \frac{m\Delta A dt}{V} \sum_{\vec{v}} N(\vec{v}) v_x^2.$$

Questa deve essere pari all'impulso della forza media risultante sulla superficie ΔA nel tempo dt, e cioè $dP=F_xdt$. Quindi, sulla superficie ΔA agisce una pressione

$$p = \frac{F_x}{\Delta A} = \frac{1}{\Delta A} \frac{dP}{dt} = \frac{m}{V} \sum_{\vec{v}} N(\vec{v}) v_x^2 = m \frac{N}{V} \overline{v_x^2},$$

dove $\overline{v_x^2}=\frac{1}{N}\sum_{ec{v}}N(ec{v})v_x^2$ è il valore quadratico medio della componente lungo x della velocità delle particelle ed N è il numero totale di particelle del gas. Ma il moto delle particelle è isotropo: $\overline{v_x^2}=\overline{v_y^2}=\overline{v_z^2}=\frac{1}{3}\,\overline{v^2}$ e perciò

$$p = \frac{1}{3}m\frac{N}{V}\overline{v^2} = \frac{2}{3}\frac{N}{V}\left(\frac{1}{2}m\overline{v^2}\right) = \frac{2}{3}\frac{N}{V}\overline{K},$$

dove $\overline{K} = \frac{1}{2} m \, \overline{v^2}$ è l'energia cinetica media delle particelle.

Pressione e temperatura di un gas ideale

Il risultato appena ricavato può essere espresso anche nella forma seguente

$$p = \frac{2N}{3V}\overline{K} = \frac{1}{3}\frac{Nm}{V}\overline{v^2} = \frac{1}{3}\frac{M}{V}\overline{v^2} = \frac{1}{3}\rho\overline{v^2}$$

dove M=Nm è la massa complessiva del gas e $\rho=M/V$ è la sua densità.

Utilizzando la legge dei gas ideali (pV = nRT) il risultato precedente ci permette di ricavare la velocità quadratica media delle particelle v_{qm} e scrivere

$$v_{qm} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{N_A m}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}$$

L'energia cinetica media di una particella di gas è proporzionale alla temperatura:

Alcune velocità molecolari a temperatura ambiente ($T = 300 \text{ K}$) o						
Gas	Massa molare (g/mol)	v _{qm} (m/s) 1920				
Idrogeno (H ₂)	2.02					
Elio (He)	4.0	1370				
Vapore acqueo (H ₂ O)	18.0	645				
Azoto (N ₂)	28.0	517				
Ossigeno (O2)	32.0	483				
Biossido di carbonio (CO ₂)	44.0	412				
Biossido di zolfo (SO ₂)	64.1	342				

 $[\]overline{a}$ Per comodità, spesso fissiamo la temperatura ambiente a 300 K anche se (a 27 °C) si tratta di un ambiente abbastanza caldo.

$$\overline{K} = \overline{\frac{1}{2}mv^2} = \frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}\frac{pV}{N} \quad \Rightarrow \quad \overline{K} = \frac{3}{2}k_BT$$


In generale, la temperatura di qualsiasi corpo (anche non gassoso) è in stretta relazione con l'energia cinetica delle particelle che lo compongono; il risultato precedente mostra che per un gas ideale T e \overline{K} sono direttamente proporzionali.

Distribuzione delle velocità molecolari (1)

Abbiamo ricavato la velocità quadratica media v_{qm} delle molecole di una gas ideale ad una data temperatura. Ma le velocità delle particelle sono distribuite secondo una legge che venne ricavata da Maxwell nel 1852.

Tale distribuzione è determinata dalla seguente funzione di distribuzione di probabilità

$$P(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}},$$



P(v) per l'ossigeno a $T=300~\mathrm{K}$

dove v è la velocità molecolare (in modulo), T la temperatura, m la massa delle molecole del gas e $k_B=1.38\cdot 10^{-23}~\mathrm{J/K}$ la costante di Boltzmann.

P(v)dv è la probabilità che le particelle del gas abbiano velocità comprese tra v e v+dv; la frazione di molecole con $v_1 < v < v_2$ è data dall'integrale $\int_{v_1}^{v_2} P(v) dv$. I fattori a sinistra di v^2 sono scelti in modo che la distribuzione sia *normalizzata*: $\int_0^\infty P(v) dv = 1$.

Distribuzione delle velocità molecolari (2)


La velocità (modulo) media delle molecole del gas si ottiene pesando i diversi valori di v con la rispettiva probabilità P(v)dv:

$$\overline{v} = \int_0^\infty v P(v) dv \qquad \text{da cui si ottiene} \qquad \overline{v} = \sqrt{\frac{8k_BT}{\pi m}}$$

Allo stesso modo si può valutare il valor medio della velocità al quadrato $\overline{v^2}$, dalla quale, ovviamente, si ritrova il risultato $v_{qm}=\sqrt{3k_BT/m}$, già visto in precedenza.

Notare che il valore più probabile della velocità, cioè il valore che massimizza la funzione P(v), è data da $v_P = \sqrt{\frac{2k_BT}{m}}$ ed è diversa sia da v_{qm} che da \overline{v} .

Qui a lato sono riportate le distribuzioni per due diverse temperature ($T=80~{\rm K~e~}T=300~{\rm K}$). Si noti come le distribuzioni variano con la temperatura.



Gas ideale: Calore specifico molare

Il calore Q scambiato da un gas con l'ambiente può essere scritto come $Q=nc\Delta T$, dove c è il calore specifico molare, che dipende dalla trasformazione seguita!

• Trasformazione a volume costante (isocora): $Q=nc_V\Delta T$, dove c_V è il calore specifico molare a volume costante. Il lavoro fatto dal gas è nullo: L=0. Dalla prima legge della termodinamica segue che $\Delta E_{int}=Q$, da cui $\frac{3}{2}nR\Delta T=nc_V\Delta T$ e

infine $c_V = \frac{3}{2}R$. L'energia interna può quindi essere scritta come $E_{int} = nc_V T$

• Trasformazione a pressione costante: $Q = nc_p \Delta T$, dove c_p è il calore specifico molare a pressione costante.


In una trasformazione isobara il lavoro fatto dal gas è $L=p\Delta V$. Dalla prima legge della termodinamica otteniamo $\Delta E_{int}=Q-L$, da cui $nc_V\Delta T=nc_p\Delta T-p\Delta V$.

Usiamo la legge dei gas ideali: $p\Delta V=nR\Delta T$ e quindi $nc_V\Delta T=nc_p\Delta T-nR\Delta T$,

e infine:
$$c_p = c_V + R = \frac{5}{2}R$$

Gas poliatomici e calori specifici

Nei gas reali possiamo avere molecole a più atomi. Il moto di tali molecole è la sovrapposizione di un moto traslazionale e di uno rotazionale (escludendo i moti vibrazionali). L'energia cinetica si ripartisce tra i *gradi di libertà* traslazionali e rotazionali. Per i soli gradi di libertà traslazionali:



$$\overline{K} = \frac{3}{2}k_B T, \qquad c_V = \frac{3}{2}R$$

cioè un'energia media $\frac{1}{2}k_BT$ per grado di libertà traslazionale. Per particelle classiche vale il *Principio di equipartizione dell'energia*:

l'energia si ripartisce equamente tra i gradi di libertà delle molecole; ad ogni grado di libertà compete un'energia cinetica media pari a $\frac{1}{2}k_BT$. Se f è il numero totale di

gradi di libertà: $\overline{K} = \frac{f}{2}k_BT$ da cui $c_V = \frac{f}{2}R$ e $c_p = c_V + R = \frac{f+2}{2}R$.

Gradi di libertà per alcune molecole	3
--------------------------------------	---

Molecola	Esempio	Gradi di libertà		Calori specifici molari previsti		
		Traslazionali	Rotazionali	Totali (f)	Cv (eq. 20.51)	$C_P = C_V + K$
Monoatomica	He	3	0	3	$\frac{3}{2}R$	$\frac{5}{2}R$
Biatomica	O_2	3	2	5	$\frac{5}{2}R$	$\frac{7}{2}R$
Poliatomica	CH ₄	3	3	6	3 <i>R</i>	4R

Espansione adiabatica di un gas ideale

In una trasformazione adiabatica il gas non scambia calore con l'ambiente: Q=0. Dalla prima legge della termodinamica in forma differenziale: $dE_{int}=-dL=-pdV$.

Esplicitando l'espressione dell'energia interna otteniamo $nc_VdT=-pdV$ da cui, usando la legge dei gas ideali:

$$nc_V dT = -\frac{nRT}{V} dV \quad \rightarrow \quad c_V \frac{dT}{T} = -R\frac{dV}{V},$$

Integrando a primo (tra T_i e T_f) e secondo membro (tra V_i e V_f), ricaviamo

$$\log \frac{T_f}{T_i} = -\frac{R}{c_V} \log \frac{V_f}{V_i} \quad \Rightarrow \quad \log \frac{T_f}{T_i} = \log \left(\frac{V_i}{V_f}\right)^{R/c_V} \quad \Rightarrow \quad T_f V_f^{R/c_V} = T_i V_i^{R/c_V}$$

Infine, facendo ancora uso la legge dei gas ideali otteniamo

$$p_f V_f^{(c_V+R)/c_V} = p_i V_i^{(c_V+R)/c_V} \rightarrow \boxed{pV^{\gamma} = \text{cost.}} \quad \text{con} \quad \gamma = c_p/c_V$$

Si noti che lungo un'adiabatica di un gas ideale vale anche $TV^{\gamma-1}=\cos t$.

Trasformazioni politropiche

Una trasformazione politropica di un gas ideale segue la seguente legge:

$$pV^k = \text{cost.}$$

dove k è un coefficiente costante con $k \neq \gamma = c_p/c_V$ (l'esponente delle adiabatiche).

La somiglianza con la legge che definisce le adiabatiche potrebbe far pensare che tali trasformazioni presentino caratteristiche analoghe. Al contrario, a seconda del valore di k, le politropiche mostrano comportamenti anche molto diversi.

Per un aumento di volume dV determiniamo il calore scambiato dQ lungo una trasformazione politropica. Dalla 1^a legge della termodinamica scriviamo

$$dQ = dE_{int} + dL = nc_V dT + pdV$$

Essendo $p = AV^{-k}$ (dato che è $pV^k = A$ con A = cost.), allora è

$$pV = nRT \quad \Rightarrow \quad T = \frac{pV}{nR} = \frac{A}{nR}V^{1-k} \quad \Rightarrow \quad dT = \frac{A}{nR}(1-k)V^{-k}dV, \quad (*)$$

e quindi

$$dQ = \frac{c_V}{R}(1 - k)AV^{-k}dV + pdV = \left[\frac{c_V}{R}(1 - k) + 1\right]pdV$$

Si noti che la quantità inclusa nelle parentesi quadre è una costante e che il suo segno (essendo dV>0) determina il segno del calore scambiato. Si vede facilmente che è

$$dQ = \begin{cases} > 0 & k < \gamma \\ < 0 & k > \gamma \end{cases}$$

Si noti che in caso di $k=\gamma$ la quantità tra le parentesi quadre è nulla e quindi dQ=0.

Si può definire il calore specifico molare c_k per una politropica come $Q=nc_k\Delta T$ Dall'espressione (*) della precedente slide si noti che possiamo scrivere

$$dV = \frac{nR}{(1-k)A}V^k dT \quad \Rightarrow \quad dQ = nc_V dT + pdV = n\left[c_V - \frac{R}{k-1}\right] dT.$$

L'espressione tra parentesi quadra è il calore specifico menzionato.

Trasformazioni politropiche, riassunto

Calore specifico molecolare per una trasformazione politropica $pV^k = \text{cost.}$:

$$c_k = c_V - \frac{R}{k-1}$$

Al variare di k possiamo ritrovare i quattro tipi di trasformazioni viste finora:

- k=0: isobara. Infatti vale $c_k=c_V+R=c_p$
- ullet k o 1: isoterma. In tal caso, $|c_k| o \infty$ data la costanza della temperatura
- $k=\gamma$: adiabatica. In tal caso, $c_k=0$ dato che Q=0
- $k \to \infty$: isocora. Infatti vale $c_k = c_V$.

Notare che per $1 < k < \gamma$ il calore specifico c_k è negativo! non c'è nulla di strano: in tali condizioni il gas produce più lavoro di quanto calore assorba, per cui la sua temperatura cala, e viceversa

Esercizio

Una mole di gas monoatomico a pressione $p_A=1.0$ atm, volume $V_A=22.4$ l e temperatura $T_A=273$ K compie le seguenti trasformazioni reversibili:


$$A \rightarrow B$$
 isobara con $V_B = 1.2V_A$;

$$B \to C$$
 isocora con $p_C = 1.2p_A$;

$$C \to D$$
 isobara con $V_D = V_A$;

$$D \rightarrow A$$
 isocora per chiudere il ciclo.

Calcolare: (a) la massima T del ciclo; (b) il lavoro fatto nel ciclo; (c) il calore scambiato.



Prima di tutto notiamo che i valori di volume, pressione e temperatura per i punti B, C e D sono:

$$V_B = 1.2V_A$$
, $p_B = p_A$ e $T_B = \frac{p_B V_B}{nR} = 1.2 \frac{p_A V_A}{R} = 1.2T_A$;
 $V_C = V_B = 1.2V_A$, $p_C = 1.2p_A$ e $T_C = \frac{p_C V_C}{nR} = 1.44 \frac{p_A V_A}{R} = 1.44T_A = 393$ K;
 $V_D = V_A$, $p_D = p_C = 1.2p_A$ e $T_D = 1.2 \frac{p_A V_A}{nR} = T_B$.

Si noti che C è il punto più a destra e in alto del ciclo; esso quindi sarà anche il punto alla temperatura massima pari a $T_C=393\,$ K. Dato che lungo le isocore non viene prodotto lavoro, il lavoro complessivo in un ciclo è pari a quello prodotto nelle due isobare. Quindi

$$L = L_{AB} + L_{CD} = p_A(V_B - V_A) + p_C(V_D - V_C) = (p_A - p_C)(V_B - V_A) = -91 \text{ J}.$$

In un ciclo, il calore scambiato è pari al lavoro compiuto. Quindi $Q=L=-91\,$ J. D'altra parte si poteva anche calcolare direttamente come segue

$$Q = Q_{AB} + Q_{BC} + Q_{CD} + Q_{DA}$$

$$= nc_p(T_B - T_A) + nc_V(T_C - T_B) + nc_p(T_D - T_C) + nc_V(T_A - T_D)$$

$$= \left(\frac{5}{2}0.2 + \frac{3}{2}0.24 - \frac{5}{2}0.24 - \frac{3}{2}0.2\right)RT_A = -91 \text{ J}$$