动态内存

动态内存与智能指针

- 1. 静态内存用来保存局部static对象、类static数据成员以及定义在任何函数体之外的变量。栈内存用来保存定义在函数内的非static对象。分配在静态内存或栈内存中的对象由编译器自动创建和销毁。对于栈对象,仅在其定义的程序块运行时才存在。static对象在使用之前分配,在程序结束时销毁。
- 2. 每个程序拥有一个内存池, 称为自由空间或者堆。程序用堆来存储动态分配的对象————即程序 运行时分配的对象。
- 3. 新的标准库提供了两种智能指针类型来管理动态对象。智能指针的行为类似常规指针,区别在于它负责自动释放所指向的对象。其中shared_ptr允许多个指针指向同一个对象;unique_ptr只允许一个指针指向一个对象。还有一个名为weak_ptr的伴随类,是一种弱引用,指向shared_ptr所管理的对象。这三种类都定义在memory头文件中。
- 4. 默认初始化的智能指针中保存一个空指针;使用智能指针的方式与普通指针一页,解引用一个智能 指针就能返回它指向的对象。
- 5. shared_ptr和unique_ptr都支持的操作:
 - o p.get(): 返回p中保存的指针。若智能指针释放了其对象,则返回的指针所指向的对象也消失了。
 - shared_ptr<类型> sp / unique<类型> up: 创建智能指针
 - 。 swap(p,q): 交换两个智能指针
- 6. shared_prt特有的操作:
 - 。 make_shared<类型>(args): 返回一个shared_ptr,指向一个动态分配的对象并使用args进行初始化,args初始化的是<>中指定的类型; (这是一个函数)
 - 。 shared_ptr<类型> p(q): p是q的拷贝,此操作会递增q中的计数器,q中的指针必须能转换为定义的类型的指针;
 - 。 p=q: 要求p和q都是shared_ptr且所保存的指针必须能够互相转换。此操作会递减p的引用计数, 递增q的引用计数; 若p的引用计数变为0则将其管理的原内存释放。
 - 。 p.use_count(): 返回与p共享对象的智能指针的数量
 - o p.unique(): 若p.use_count()==1则返回true
- 7. 最安全的分配和使用动态内存的方法是调用make_shared函数,此函数在动态内存中分配一个对象并初始化它,返回指向此对象的shared_ptr。类似顺序容器中的emplace函数,make_shared函数用其参数来构造给定类型的对象。

```
//定义一个指向一个值为"555555"的string的智能指针sp
shared_ptr<string> sp=make_shared<string>(6,'5');
auto p=make_shared<string>(6,'5'); //常用auto更方便
```

8. 当进行拷贝或者赋值操作时,每个shared_ptr都会记录有多少个其他shared_ptr指向相同的对象。可以认为每个shared_ptr都关联一个计数器,通常称为引用计数。无论何时我们拷贝一个shared_ptr(作为函数返回值时也是,需要拷贝),计数器都会递增。当我们给shared_ptr赋予一个新值或者是shared_ptr被销毁(如一个局部的shared_ptr离开其作用域)时,计数器就会递减。

auto r=make_shared<int>(5); r=p; //此操作会递增p指向的对象的引用计数,递减r原来指向的对象的引用计数,若r原来指向的对象

- 9. 当指向一个对象的最后一个shared_ptr被销毁死后,shared_ptr类会通过**析构函数**自动销毁此对象。shared_ptr的析构函数会递减它所指向的对象的引用计数,当引用计数变为0时shared_ptr的析构函数就会销毁对象并释放它所占用的内存。对于一块内存,shared_ptr保证只要有任何shared_ptr对象引用它,它就不会被释放。
- 10. 使用动态内存的三种原因:
 - 。程序不知道自己需要使用多少对象——容器类
 - 。 程序不知道所需要的对象的准确类型
 - 。程序需要在多个对象间共享数据———shared_ptr

直接管理内存

1. 默认情况下,动态分配的对象是默认初始化的,这意味着内置类型或组合类型的对象的值是**未定义的**,而类类型对象将用默认构造函数进行初始化。

```
int *p1=new int; //默认初始化,*p1的值未定义 int *p2=new int(); //值初始化为0,*p2=0 auto p=new auto(obj); //p执行一个与obj类型相同的对象,auto中的初始化器只能有一个
```

2. 默认情况下如果new不能分配所要求的内存空间(内存空间被耗尽),则会抛出一个类型为bad_alloc的异常。我们这样通过定位new来防止抛出异常:

```
int *p=new (nothrow) int();
```

定位new表达式允许我们向new传递额外的参数。这里我们传递的是标准库定义的名为nothrow的对象,表示不能抛出异常。若这种形式的new不能分配所需的内存则它会返回一个空指针。

(bad alloc和nothrow都定义在头文件new中)

3. delete表达式执行两个动作:销毁给定的指针指向的对象,释放对应的内存。传递给delete的指针必须指向动态分配的内存或者是空指针。

shared_ptr和new的结合使用

1. 接受指针参数的智能指针构造函数是explicit的,因此不能将一个内置指针隐式转换为一个智能指针,必须使用直接初始化方式:

```
shared_ptr<int> p1=new int(5); //错误, int*不能隐式转换为智能指针 shared_ptr<int> p2(new int(5)); //正确,采用了直接初始化的方式
```

- 2. 默认情况下一个用来初始化智能指针的普通指针必须指向动态内存,因为**智能指针默认使用 delete来释放它所关联的对象**。若要将智能指针绑定到一个指向其他类型的资源的指针上,就必 须提供自己的操作来代替**delete**。
- 3. 定义和改变shared_ptr的方法:
 - 。 shared_ptr<T> p(q): p管理内置指针q所指向的对象,q必须指向new分配的内存且能够转换为 T*
 - 。 shared_ptr<T> p(u): p从unique_ptr u那里接管了对象的所有权并将u置空
 - 。 shared_ptr<T> p(q,d): p接管了内置指针q所指向的对象的所有权,并使用对象d来代替delete
 - 。 p.reset(可选参数 q,d): 若p是唯一指向其对象的shared_ptr则reset会释放此对象(即引用计数 为1,则递减后等于0,需要释放)。若传递了q作为参数则会令p指向q,否则会将p置空。若还 传递了参数d,则会调用d而不是delete来释放。
- 4. 不要用内置指针显示构造shared_ptr,这样做很可能导致错误。因为显示构造不等于拷贝

```
void func(shared_ptr<int> p){
    cout<<p.use_count()<<end1;
}
int *x=new int(5);
func(shared_ptr<int>(x)); //这里显式构造了智能指针 实际上func里的p.use_count()输出的是1
cout<<*x; //会输出一个未定义的值</pre>
```

- 5. 智能指针的get函数返回一个内置指针,指向智能指针管理的对象,但我们不能delete这个返回的指针。此外,虽然编译器不会报错,但将另一个智能指针绑定到get返回的指针上也是错误的,因为这样的话会有独立的shared ptr指向同一个块内存。
- 6. 函数由于发生异常而退出时会销毁局部对象,函数中的智能指针会在销毁时检查引用计数,若递减后引用计数为0则释放指向的内存。但是函数中直接管理的内存是不会自动释放的,所以会发生内存泄露。

unique_ptr

- 1. 某个时刻只能有一个unique_ptr指向一个给定对象,因此unique_ptr不支持普通的拷贝或者赋值操作。定义一个unique_ptr时需要将其绑定到一个new返回的指针。
- 2. unique prt的相关操作:
 - 。 unique ptr<T,可选参数 D> p: 默认p会使用delete释放它的指针,当声明了D时会用D来释放
 - 。 p=nullptr: 释放p指向的对象并将p置空
 - 。 p.release(): p放弃对指针的控制权并返回指针,将p置空,但并没有释放内存

- o p.reset(可选参数 q):释放p指向的对象,若提供了参数q则令p指向q,否则将p置空
- 3. 不能拷贝unique_ptr的规则有一个例外:可以拷贝或赋值一个将要被销毁的unique_ptr。比如从函数返回一个unique ptr:

```
unique_ptr<int> clone1(int p){
    return unique_ptr<int>(new int(p));
}
unique_ptr<int> clone2(int p){ //返回局部对象的拷贝
    unique_ptr<int> ptr(new int(p));
    return ptr;
}
```

4. 较早的标准库版本中包含了一个名为auto_ptr的类,其具有unique_ptr的部分特性,但不能在容器中保存auto_ptr,也不能从函数中返回auto_ptr。所以还是用unique_ptr比较好。

weak_ptr

- 1. weak_ptr是一种不控制所指向对象生存期的智能指针,指向由一个shared_ptr管理的对象。将一个weak_ptr绑定到一个shared_ptr不会改变shared_ptr的引用计数。一旦最后一个指向对象的shared_ptr被销毁则对象被释放,无论是否有weak_ptr指向该对象。
- 2. 创建一个weak ptr时要用一个shared ptr来初始化。weak ptr的操作如下:
 - ∘ w.reset(): 将w置空
 - w.use_count(): 返回与w共享对象的shared_ptr的数量
 - 。 w.expired(): 若w.use_count()为0则返回true,表示"到期"
 - w.lock(): 若expired为true则返回一个空的shared_ptr,否则返回一个指向w的对象的 shared_ptr。由于对象可能不存在,所以我们要使用lock来返回对象。
- 3. 为什么要使用weak_ptr? 首先要明白weak_ptr是用来辅助shared_ptr的,那shared_ptr有什么问题呢?看下面的代码:

```
class ClassB;
class ClassA{
    public:
        ClassA() { cout << "ClassA Constructor..." << endl; }</pre>
        ~ClassA() { cout << "ClassA Destructor..." << endl; }
        shared ptr<ClassB> pb; // 在A中引用B
};
class ClassB{
    public:
        ClassB() { cout << "ClassB Constructor..." << endl; }</pre>
        ~ClassB() { cout << "ClassB Destructor..." << endl; }
        shared_ptr<ClassA> pa; // 在B中引用A
};
int main() {
    shared_ptr<ClassA> spa = make_shared<ClassA>();
    shared_ptr<ClassB> spb = make_shared<ClassB>();
    spa->pb = spb;
    spb->pa = spa;
}
/* 运行结果如下:
ClassA Constructor...
ClassB Constructor...
*/
```

两个类互相引用,这称为**循环引用**。上面main函数执行完成后,指针所指向的对象没有被释放。可见shared_ptr指针无法处理这种问题。

因此引入weak_ptr来解决这个问题,因为weak_ptr不影响引用计数

```
class ClassB;
class ClassA{
    public:
        ClassA() { cout << "ClassA Constructor..." << endl; }</pre>
        ~ClassA() { cout << "ClassA Destructor..." << endl; }
        shared ptr<ClassB> pb; // 在A中引用B
};
class ClassB{
    public:
        ClassB() { cout << "ClassB Constructor..." << endl; }</pre>
        ~ClassB() { cout << "ClassB Destructor..." << endl; }
        shared ptr<ClassA> pa; // 在B中引用A
};
int main() {
    shared_ptr<ClassA> spa = make_shared<ClassA>();
    shared ptr<ClassB> spb = make shared<ClassB>();
    spa->pb = spb;
    spb->pa = spa;
}
/* 运行结果如下:
ClassA Constructor...
ClassB Constructor...
ClassB Destructor...
ClassA Destructor...
```

动态数组

- 1. 定义动态数组时可以用空括号对数组中的元素进行值初始化,但不能在括号中给出初始化器(可以用花括号给出),这意味着不能用auto定义动态数组。
- 2. 当用new分配一个大小为0的数组时, new会返回一个合法的非空指针, 保证与new返回的其他任何指针都不相同。对于零长度的数组来说这个指针就像尾后指针一样, 可以用这个指针减去自身得到 0, 但这个指针不能解引用, 因为它不指向任何元素。
- 3. 释放动态数组: delete []p, 数组中的元素按逆序销毁

智能指针与动态数组

- 1. 可以使用unique_ptr管理动态数组: unique_ptr<int[]> up(new int[10]), 此时unique——ptr是指向一个数组, 所以不能用点和箭头成员运算符, 但可以用下标运算来访问数组中的元素。
- 2. shared_ptr不直接支持管理动态数组,若要管理则需要自己定义删除器:

```
shared_ptr<int> sp(new int[10],[](int *p){ delete []p;});
```

因为shared ptr默认是使用delete销毁对象的。

而且shared_ptr未定义下标运算符,所以为了访问数组中的元素必须用get获取一个内置指针然后用它来访问数组元素

allocator类

- 1. new将内存分配与对象构造组合在一起,delete将对象析构与内存释放组合在一起,但有时候我们想要的是先分配内存,等真正需要的时候再真正构造对象,因此希望**内存分配与对象构造分离**,以避免造成不必要的浪费。(比如对象的多次赋值)
- 2. 标准库的allocator定义在头文件memory中,支持内存分配与对象构造分离,它类似vector,是一个模板。其方法如下:
 - 。 allocator<T> a: 定义了一个名为a的allocator对象,可以为类型为T的对象分配内存。
 - 。 a.allocate(n): 分配一段原始的、未构造的内存,保存n个类型为T的对象
 - 。 a.destroy(p): p为T*类型的指针,对p所指向的对象执行析构函数
 - 。 a.deallocate(p,n): 释放从指向类型为T的指针p开始的内存,这块内存保存了n个类型为T的对象。p必须是一个先前由allocate返回的指针,且n必须是p创建时所要求的大小。调用 deallocate之前必须对每个在这块内存中创建的对象调用destroy
 - 。 a.construct(p,args): p是一个类型为T*的指针,指向一块元素内存; args被传递给类型为T的构造函数,用来在p指向的内存中构造一个对象。