
# 第12章 电磁感应

#### 12.1 电磁感应定律

#### 电磁感应现象

当英过闭合回路的石氛通量发生变化时, 网络中会有电流产生 产生的电流物为感应电流,相应的电动势为感应电动势



## 法拉第电磁感应定律


闭合国路中的强应电动势大小与有过回路的

磁通量对时间的变化存成正比:

$$\mathcal{E} = \frac{d\phi_m}{dt} \quad \text{Bf BJ.} \quad \frac{d\phi_m}{dt} > 0 \quad d\phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S}$$


$$\vec{B} \cdot \vec{B} \cdot \vec{D} \cdot \frac{d\phi_m}{dt} < 0$$

感应电动势方向的确定:选定回路的侵行方向,使回路的磁感成方向与回路方向 成方手螺旋关系




林界以定律感应电动势产生的感应电流方向总是使电激发的磁场 ▲具能阻碍但不能 阻止原路通量的变化了来柜去留

判断才法 @ 回路中中m 炮加/成少 日 相探次定律 确定路才向 ③由右午定则判定1197向



对八西成園, 有 ミ= - domi - domi - doms dt  $= -\frac{d(\mathbf{Z}\phi_{mi})}{dt} = -\frac{d\Psi_m}{dt}$ 

》阻碍原孤物变化 (阻碍成少变恨趋势 → 8色与8反向, 促进其 か快成ツノ




其中Ym=Σφmi 力石龙通红数(全磁通)

ま今日が近世祖同、印 Ym = N·中m ⇒ を= - dym = - N dom dt


成圈面数

- ⇒回路中的感应电流 IB = 是 - | dyn
- ▲ 整应电流与感应电动势方向 总是一致的



 $\Rightarrow$  -定时间内通过回路的感应电量: $9=\int_{t_i}^{t_i} I_i dt = - t \int_{\psi_i}^{\psi_i} d\psi_m = - t (\psi_i - \psi_i) = - \frac{\Delta \psi_m}{D}$  (配應理)

### ▲ 密应电初势是比密应电流更本质的



#### **运拉第电磁感应定律** 励应用

- 0 由特达则选回路的经行方向

- ●由岳正为判定其方向
- 9. 在通有 I= Lo co wt 的大直载流导及旁 放置一矩形回路, 求回路中的感应电动势

解:从t=O开始 I= Lowwt 先成小,


即 B 先成小, 田 = - = > €70 选顺时才向为回路才向

并取一定 B dx

\$ dom = B. d3 = 101 Ldx

> om = Sdom = Sata 1001 Ldx = 46IL in dta Ez = - dom =- uch mate di = uch nata · low sinut

符合专行螺旋



扩配 说框以建度VI里向X轴已才向运动

P) to Pm = Moll In d+ alt) = Moll In (dtatut)  $\Rightarrow \xi = -\frac{d\phi_m}{dt} = -\frac{401L}{27} \cdot \frac{a(t)}{d+a(t)} \cdot \frac{a'(t)-a(t)}{a'(t)} - \frac{a'(t)(d+a(t))}{a'(t)}$ 

Q2(t) =-1611 . a'(t)(a(t)-d-a(t))
(dt a(t))-a(t)


= 46IL . a'tt) d \_\_\_\_\_ Uq

(a+vt) (dta+vt)

多合品数

除在私告

在一天限长直导低旁有4个相同大小的战局分别作如图的示 判断网路中是否有感应电流



本质上是看牙过战桩的磁通量是否随时间变化

#### 11-2 动生电动势


这拉第电磁感应定律 
$$\mathcal{E} = -\frac{d\Psi_m}{dt} = -N \cdot \frac{d\Phi_m}{dt}$$

其中中m= So Boseds

>BOS 三卷之一变化,就有色文产生

感应电动势 | 动生电动势: 回路变化引起

#### 动生电动势



如图 动生电动势为

即产生的多应电流自动方向

▲ 动生电动势只有在于 运动的导体上

且电顶内部 电动势有面 指向电源正极


产生动生电动势原因:电话受到洛仑到力

洛仑私力作为电源的非静电が アニー eJxB

正负电荷分离后,建立的静电向使电子受电场力: 1 = -e = 

非静电物

- 计算才选 0 由电动势及义:  $\epsilon_i = \int_{c}^{c} \vec{\epsilon}_k \cdot d\vec{l} = \int_{c}^{c} (\vec{l} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$ 若整个回路都在线的中运动,则有 Ei= 鬼Ek·dで= st (マxi)·dで
  - ② 由飞拉第电飞线感应定律 €= -N d9m
- ▲用 E= J (TxB)-d 计算时, 与骤力:
- ○规定一个沿导线的级分方向 (dで方向)
- ◎ 求dl上电动势 déi
- > de= (vxB)·di=UBsincv,B>·l (s) cvxB, di> > Ein = SEi
- B Ei70 → Ei才向与dl同向 ELCO → धरेविनिपारिवि
- 图. 有一切自己场场,才向如图,半径为R半图形子说以建度U向左运动 求导成中的动生电动势






图. 在均刀移物 B中一长为 L 导体 没 棒一端 O 以角速度 W 转动, 求导体棒上的动生电动势


$$\Rightarrow \xi_{i} = \int_{0}^{L} d\xi_{i} = -\int_{0}^{L} vB dL$$

$$= -\int_{0}^{L} wB l dL$$

$$= -\int_{0}^{L} wB l dL$$

$$= -\int_{0}^{L} wB L^{2} \Rightarrow co, \epsilon i = 100$$


$$= -\int_{0}^{L} wB L^{2} \Rightarrow co, \epsilon i = 100$$




$$\frac{1}{4}\phi_{m} = \mathcal{N} \vec{B} \cdot d\vec{S} = BS \cdot S = \pm \theta L^{2}$$

$$\Rightarrow \Sigma = -\frac{d\phi_{m}}{dt} = -B \frac{d(\pm \theta L^{2})}{dt} \int_{0}^{1} \frac{d\theta}{dt} dt$$


$$= -\pm BwL^{2}$$



据题: 梅 BB 长为 L, 及距-站 本 的 O 总 轻动, 就产生的 动生电动势



研:由上述信记,可制用电路图分析





电压内电功势场向正极

▲ 整应电动碧做功但这包美力不做功

不提供配量只是传递配量


99. 在通有电流 I 向无限长载流导磁旁, 距 Q 垂直放置 一长为 L 向上运访的导体棒。 求导体棒中的动生电动势,






M. 
$$d\epsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{t} = v \cdot B \cdot dt \quad (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \delta dt | \vec{B} \cdot \vec{B}$$

$$\Rightarrow \epsilon_i = \int_a^b v B dt = v \cdot B \cdot (\vec{ab}) = 2v \cdot B \sqrt{R^2 - r^2}$$




9. 如图矩形战框置于均可残物 B中, 免 00'轴的心脏放转 设作的 时的框平行于低面, 就任复盼到 这应电动势大小

根B分对为每于于入的有效分量



9. 如图的水,ao=oc=L,当aoc以便度V的X轴正向运动时,求Vac当aoc以便度V的Y车由正方向运动时,比较a.C两点电势.



# 11.3 医生电动势和 医生电场

# 这生电场 由变化的路流物产生 [类似路场场,没有源头和尽头]

设感生电场场混为民

由电动势势血足义: Ez= \$L 厚· at

和压拉角电磁感应定律: 21=- 900

整生电场的更量为: \$L是: d3=0 BP值时间变化车

# **密生电动势与 图生电物 600 计**算

这0. 由电动势定义: Ek=∮尾·d℃=-√3B d3

江日: 田区拉篇电路感应定律: Ek=-dom (有时需放一闭合回路)

图 图形力为分布的磁物半径为 R. 磁物 P随时间彻槽如, 38/st = K

建空间的 感生电场分布:

Orce,作半经为r图形银分路径

有手をはは = 一」の世 はまますかる場と


⇒ Exal= B·スト とあうを削→取A

=> Ex= = = 0B

@ r>R 同理有 手Erd = - Js # ds

⇒ Ek·27r=器·不R2 S指有磁物核

:Ek= P2 dB 60面积,而非似分域面积



新·分割导体,刚在dl上产生的这生电动势为:

der = \$ Ex di = Ex di 600


且 SEKOT = - S 器·ds Ex.2xr=器·xr

=> EX= 5 dB

=> Ex= JdEx = Jo = 30 dl 650 / 000= 1

= 20 高部 \$ 91 - 2. 7 + 1 等 9 T

= 3B - 1L = = = 3B (12-(12)2



这日·由电磁态应定律:作用含回路 OMN 股间为鱼的针

$$\mathcal{E} = -\frac{d\theta m}{dt} = -\frac{d\vec{B}}{dt} \cdot \vec{S} = \frac{\partial B}{\partial t} \cdot \frac{1}{2} L \sqrt{R^2 - (\frac{L}{2})^2}$$

B与了不为各方4这时 0B. 了 取负