# 综合串讲

Chapter 1-12

#### 章节

- 计算机系统/操作系统概述
- 进程与线程
- 0 并发
- 内存管理与虚拟内存
- ○I/O与磁盘
- 文件系统

- 计算机系统组成
  - 处理器
    - 控制计算机的操作,执行数据处理功能。
  - 内存
    - 通常也称为实存储器或主存储器
    - 易失的
  - I/O 模块 在处理器和外部环境之间移动数据
    - 辅助存储器设备
    - ○通信设备
    - 0终端
  - 系统总线
    - 为处理器、主存储器和输入/出模块间提供通信的 设施

○ 计算机部件: 顶视图




图 1.1 计算机部件: 俯视图

- ○指令的执行
  - 处理器执行的程序是由一组保存在存储器中 的指令组成

#### 两步:

- 处理器从存储器中读取一条指令
- 处理器执行这条指令

- 指令执行
  - 指令的类型
    - 处理器-存储器
      - 在处理器和存储器之间传送数据
    - 处理器-I/O
      - 通过处理器和I/O模块间的数据传送,数据可以输出到外部设备,或者从外部设备输入
    - 数据处理
      - 执行数据相关的算术操作或逻辑操作
    - 控制
      - 改变执行顺序




Figure 1.2 Basic Instruction Cycle

#### 0 中断

中断是指CPU对系统发生某事件时作出的这样一种响应: CPU暂停正在执行的程序,在保留现场后自动地转去执行该事件的中断处理程序;执行完后,再返回到原程序的断点处继续执行。

- 中断类型
  - 程序中断
    - 算术溢出
    - ○除数为0
    - 执行非法指令
    - 访问到用户不允许的存储器位置
  - 时钟中断
  - I/O中断
  - 硬件失效中断

#### ○ 含中断的指令周期




图 1.7 中断和指令周期

○ 中断处理流程




图 1.10 简单中断处理

- 多道程序概念
  - 允许多道用户程序同时处于活动状态
  - 执行顺序取决于它们的相对优先级以及它们是 否正在等待 I/O
  - 当一个中断处理完成后,控制可能并不立即返 回到这个用户程序,而可能转移到其他待运行 的具有更高优先级的程序

- 存储器的层次结构
  - 存储器的三个重要特性
    - ○容量
    - ○速度
    - 0 价格
  - 存取时间越快,每"位"的价格更高
  - 容量越大,每"位"的价格越低
  - 容量越大, 存取速度越慢

- 存储器的层次结构
  - 每"位"的价格递减
  - 容量递增
  - 存取时间递增
  - 处理器访问存储器的 频率递减
    - ○访问局部性原理
    - 0 命中率




Figure 1.14 The Memory Hierarchy

- ○局部性原理
  - 处理器的指令访存和数据访存呈现"簇"状
    - ○程序中包含许多循环和子程序
    - ○对表和数组的操作涉及存取"一簇"数据
  - 按层次组织数据,使得随着组织层次的递减,对各层次的访问比例也依次递减
  - 可应用于多层存储器组织结构

- 操作系统概念
  - 操作系统是管理计算机系统的软硬件资源、控制程序执行、改善人机界面和为应用软件提供支持的一种系统软件。

- 操作系统目标
  - 方便
    - 使计算机更易于使用 (这是**OS**产生的根本原因)
  - 有效
    - 允许以更有效的方式使用计算机系统资源 (以优化算法合理分配、调度资源和提高效率)
  - 扩展的能力
    - 允许在不妨碍服务的前提下有效的开发、测试和引进新的系统功能
    - 原因: (1) 硬件的升级, (2) 用户新的服务要求
      - (3) OS纠正错误

- OS作为用户/计算机接口
  - 程序开发
    - 编辑器和调试器
  - 程序运行(进程管理)
  - 访问I/O设备(设备管理)
  - 控制访问文件(文件管理)
  - 系统访问
  - 统计
    - 收集各种资源的统计
    - 监控如响应时间之类的性能参数
    - 用于将来对增加功能的需求
    - 对多用户系统,还可用于记账

- 错误检测和响应
  - 内部和外部硬件错误
    - 存储器错误
    - 设备失败或故障
  - 软件错误
    - 算术溢出
    - 访问被禁止的存储器单元
  - **OS** 无力确认应用程序的请 求

- OS作为资源管理器
  - 控制机制
    - 操作系统与普通的计算机软件相同
      - 由处理器执行的一段程序或一组程序
    - ○操作系统经常会释放控制,而且必须依赖处理器才能恢复控制
  - 管理对象: CPU、存储器、外部设备、信息和软件
  - 管理内容:资源的当前状态(数量和使用情况)、资源的分配、回收和访问操作,相应管理策略(包括用户权限)





Figure 2.1 Computer Hardware and Software Infrastructure

操作系统地位:紧贴系统硬件之上,所有其它软件之下(是其它软件的共同环境)

- 简单批处理系统
  - 监控程序(单道批处理, OS雏形)
    - 控制用户程序的运行的软件
    - 控制整批作业
    - 用户程序结束后,程序分支返回监控程序
    - ○常驻监控程序总处于主存储器中并且可以执行

- 多道程序批处理系统
  - · 标志现代意义上OS的出现
  - 背景: 60年代中 ~ 70年代中 (集成电路), 计算机进入第三代
    - 主存、辅存容量增大,可以同时装入多道程序到 主存
    - ○出现替代CPU管理者的"DMA通道",使得 I/O操作与CPU并行成为可能

○利用多道批处理提高资源的利用率。



Several jobs are kept in main memory at the same time, and the CPU is multiplexed among them.

- 并发(concurrency)
- 共享(sharing)
- 虚拟(virtual)
- 异步性(asynchronism)

并行性(parallel)是指两个或多个事件在同一时刻发生。 并发性 (concurrence) 是指两个或多个事件在同一时间间隔 内发生。

操作系统是一个并发系统,各进程间的并发,系统与应用间的并发。操作系统要完成这些并发过程的管理。

- 在多道程序处理时,宏观上并发,微观上交替执行(在单处理器情况下)。
- 程序的静态实体是可执行文件,而动态实体是进程(或称作任务),并发指的是进程。
- 0 引入线程后,独立运行的单位变为线程。

# 共享(sharing)

多个进程共享有限的计算机系统资源。操作系统要对系统资源进行合理分配和使用。资源在一个时间段内交替被多个进程所用。

- 互斥共享(如音频设备):资源分配后到释放 前,不能被其他进程所用。
- 同时访问(如可重入代码,磁盘文件)

虚拟是指通过某种技术(分时或分空间)把一个物理实体映射为若干个对应的逻辑实体。虚拟是操作系统管理系统资源的重要手段,可提高资源利用率。

- CPU--每个用户(进程)的"虚处理机"
- ○虚拟存储器——每个进程都占有的地址空间 (指令+数据+堆栈)
- 虚拟设备技术——多窗口或虚拟终端(virtual terminal), SPOOLINg技术, 虚拟信道

也称不确定性, 指进程的执行顺序和执行时间的不确定性;

- 进程的运行速度不可预知:分时系统中,多个进程 并发执行,"时走时停",不可预知每个进程的运行 推进快慢
- 判据: 无论快慢,应该结果相同——通过进程互斥和同步手段来保证
- ○难以重现系统在某个时刻的状态(包括重现运行中的错误)

#### 2.进程描述和控制

#### 进程的定义有很多种:

- 一个正在执行的程序
- 0 计算机中正在运行的程序的一个实例
- 可以分配给处理器并有处理执行的一个实体
- 由一个顺序的执行线程、一个当前状态和一组相关的系统资源所描述的活动单元

#### 2. 进程描述和控制

#### 进程同程序的比较

- 程序是指令的有序集合,其本身没有任何运行的含义, 是一个静态的概念。而进程是程序在处理机上的一次 执行过程,它是一个动态的概念。
- 程序可以作为一种软件资料长期存在,而进程是有一 定生命期的。程序是永久的,进程是暂时的。
- 进程更能真实地描述并发,而程序不能
- 进程是由程序和数据、进程控制块等组成的
- 进程具有创建其他进程的功能,而程序没有
- 同一程序同时运行于若干个数据集合上,它将属于若干个不同的进程。也就是说同一程序可以对应多个进

#### 2.进程描述和控制

#### 进程控制块 (PCB)

- ■OS维持的用于管理进程 的数据结构
- ■用于中断与恢复
- ■由OS创建与管理
- ■支持多道程序设计、多处 理的关键工具

Identifier
State
Priority
Program counter
Memory pointers
Context data
I/O status information
Accounting information
:

Figure 3.1 Simplified Process Control Block

#### 2. 进程描述和控制

#### 进程的特征

- 动态性: 有一定的生命期
- 并发性: 多个进程实体, 同存于内存中, 能在一段时间内同时运行
- 独立性: 进程实体是一个能独立运行的基本单位, 同时也是系统中独立获得资源和独立调度的基本 单位
- 异步性: 进程按各自独立的、不可预知的速度向前推进, i.e. 进程按异步方式运行
- 结构特征: 进程实体是由程序段、数据段及进程控制块等部分组成==进程映像

#### 2.进程描述和控制


#### 两状态进程模型

- OS为了描述进程的各个阶段的特征,控制和管理进程,定义了各种进程状态,理论上可分为二状态、三状态、五状态等
- ○一个进程可以处于两种状态之一:
  - 运行
  - 未运行

#### 2. 进程描述和控制

#### 两状态进程模型

- 为了控制进程,需要描述它们的行为
- 进程可以处于以下两种状态之一
  - 运行态
  - 未运行态



(a) State transition diagram

#### 2. 进程描述和控制


#### 三状态进程模型

- 在两状态进程模型实现中,非运行状态的进程存在着:
  - 已经就绪等待执行的进程
  - 处于阻塞状态等待I/O操作结束的进程
- 分派程序不能只考虑队列中最老的进程,而 应该查找那些未被阻塞且在队列中时间最长 的进程
- 将非运行状态分成两个状态:
  - 就绪 (ready)
  - 阻塞 (blocked)

#### 2.进程描述和控制

#### 进程的三种基本状态

- 1) 就绪(Ready)状态
- 2) 运行状态
- 3) 阻塞状态



进程的三种基本状态及其转换

#### 进程何时创建

- 创建的原因
  - 新的批作业
  - 交互登录
  - 提供一项服务而创建,如打印
  - 由现有的进程生成
    - 进程派生: OS为另一个进程的显示请求创建 一个进程
- 0 动作
  - 建立管理该进程的数据结构
  - 在主存中给它分配地址空间

#### 进程何时终止

- 批处理作业中发出Halt指令
- 0 用户退出系统
- 结束一个应用程序
- 错误和故障条件

#### 进程终止的原因

- 正常完成
- 超过时限
- 无可用存储器
- 0 越界
- 保护错误
  - 例如写入一个只读文件
- 算术错误
- 时间超出
  - 进程等待某一事件发生的时间超过了规定的最大值

- I/O 失败
- 无效指令
  - 试图执行一个不存在的指令
- 特权指令
- 数据误用
- 操作员或操作系统干涉
  - 例如,如果存在死锁
- 父进程终止
- 父进程请求

#### 五状态模型

- 运行态
  - 占用CPU运行,运行态进程数目不大于CPU数目
- 就绪态
  - 已占有除CPU之外的所有请求资源,只等待分配CPU 即可运行
- 阻塞态
  - 进程需要等待I/O操作或其它相关事件无法继续运行
- ○新建态
  - PCB已经创建,但还没有加载到主存中的新进程,
- ○退出态
  - 进程完成或致命错误而结束




Figure 3.6 Five-State Process Model

#### 进程状态转换的事件类型

- 1、空→新建: 创建执行一个程序的新进程,原因见表3.1
- 2、新建→就绪: OS准备好再接纳一个进程时, 为其分配资源
- 3、就绪→运行:从就绪进程表中选择一个进程进入运行态
- 4、运行→退出:进程完成或取消




Figure 3.6 Five-State Process Model


- 5、运行→就绪:运行的进程到达了"允许不中断执行"的最大时间(时间片)或高优先级进程从阻塞状态变为就绪(抢占)
- 6、运行→阻塞: 进程请求的事件未出现,如I/O未完成
- 7、阻塞→就绪: 当所等待的事件发生时,如I/O完成,申请资源成功等
- 8、就绪/阻塞→退出:父进程终止一个子进程,或者父进程终止导致相关的 所有子进程终止

# 七状态进程模型

-有两个挂起状态

阻塞/挂起: 进程在辅存中并 等待一个事件

就绪/挂起:进程在辅存中, 但是只要被载入主存就可以 执行



- 阻塞 -->阻塞挂起
  - 当所有进程都阻塞, 0S会安排空间让一就绪进程进入 内存
- 阻塞挂起 --> 就绪挂起
  - 当等待的事件发生时(状态信息已在0S中)
- 就绪挂起-->就绪
  - 当内存中没有就绪进程时
- 就绪-->就绪挂起(较少见)
  - 当没有被阻塞的进程,而为了性能上的考虑,必须释放一些内存时

- ○操作系统必须掌握关于每个进程和资源当前状态的信息
- ○方法: 构造并维护它所管理的每个实体的 信息表
  - 内存
  - I/O设备
  - 文件
  - 进程

## 存储表

- 用于跟踪主存和辅存
- ○包括的信息:
  - 分配给进程的主存
  - 分配给进程的辅存
  - 主存块或虚存块的任何保护属性,如哪些进程 可以访问某些共享存储器区域
  - 管理虚存所需要的任何信息

### 1/0表

- ○管理计算机系统中的I/O设备和通道
- 包括的信息
  - I/O 设备可用或者已分配
  - I/O 操作的状态
  - 作为I/O传送的源和目标的主存单元

## 文件表

- 管理文件
- 包括的信息:
  - 文件是否存在
  - 文件在辅存中的位置
  - 当前状态
  - 其它属性

大部分信息可能由文件管理系统维护和使用

### 进程表

- ○管理进程
- ○包括的信息:
  - 进程的位置
  - 管理时所必需的属性
    - ○进程 ID
    - ○进程状态
    - ○存储器中的位置

## 进程控制块(PCB)

系统利用PCB来控制和管理进程,所以PCB是系统感知进程存在的唯一标志

可以把进程控制块信息分成三类:

- ✓ 进程标识号
- ✓ 进程状态信息
- ✓ 进程控制信息

#### 执行模式

区分与OS相关联以及与用户程序相关联的处理器执行模式

- 0 用户模式
  - 较少特权模式
  - 用户程序通常在该模式下运行
- 系统模式、控制模式或内核模式
  - 较多特权模式
  - 操作系统的内核
  - 典型功能 (表3.7)
- 当发生中断或系统调用时,用户模式切换到系统模式。

### 进程创建

- 给新进程分配一个惟一的进程标识号
- 给进程分配空间
  - 进程映像中的所有元素
- 初始化进程控制块
  - 基于标准默认值和为该进程请求的特性来初始化
- 0 设置正确的连接
  - 例如,如果操作系统把每个调度队列都保存成链表,则新进程必须放置在就绪或就绪/挂起链表中
- 创建或扩充其它数据结构
  - 例如,为每个进程保存着一个计账文件,用于编制账单和性 能评估

### 进程切换

- 在某一时刻,中断正在运行的进程,OS 指定另一个进程为运行状态,并把控制权 交给它
- 1) 中断 (与当前正在运行的进程无关的某种类型的外部事件相关)
- 时钟中断
  - 正在运行的进程的执行时间是否已经超过了最大允许时间段,如果超过了,进程切换到就绪状态
- **I/O** 中断
- 存储器失效
  - 引用的虚存地址不在主存中,则必须从辅存中把包含这个引用的存储器块调入主存中,发生存储器失效的进程被置为阻塞状态。

### 进程切换

- 2) 陷阱(内中断,与当前正在运行的进程所产生的错误和异常条件相关)
  - 错误发生
  - 可能导致进程被转换到退出状态
- 3) 正在执行程序的系统调用
  - 如打开文件
  - 通常会导致把用户进程置为阻塞状态

#### 进程基本特点

#### 进程的两个基本特点:

- 资源所有权
  - 给每个进程分配一虚拟地址空间,保存进程映像,控制一些资源(文件,I/0设备),有状态、优先级、调度
- 调度/执行
  - 沿着执行路径,其执行过程可能与其它进程的 执行过程交替


对进程系统必须完成的操作:

- ○创建进程
- 撤消进程
- 进程切换

#### 缺点:

时间空间开销大, 限制并发度的提高

- 在操作系统中,进程的引入提高了计算机资源的利用效率。但在进一步提高进程的并发性时,人们发现进程切换开销占的比重越来越大,同时进程间通信的效率也受到限制
- 线程的引入正是为了简化进程间的通信,以小的开销来提高进程内的并发程度
- 线程: 有时称轻量级进程,进程中的一个运行实体,是一个CPU调度单位,资源的拥有者还是进程或称任务






Figure 4.2 Single Threaded and Multithreaded Process Models

- 在操作系统中,进程的引入提高了计算机资源的利用效率。但在进一步提高进程的并发性时,人们发现进程切换开销占的比重越来越大,同时进程间通信的效率也受到限制
- 线程的引入正是为了简化进程间的通信,以小的开销来提高进程内的并发程度
- 线程: 有时称轻量级进程,进程中的一个运行实体,是一个CPU调度单位,资源的拥有者还是进程或称任务

- ○调度
  - 传统的OS,作为拥有资源的基本单位和独立 调度、分派的基本单位是进程。
  - 在引入线程的OS中,把线程作为调度和分配的基本单位。
  - 线程基本上不拥有资源,可以轻装上阵,显著 提高了系统的并发程度。

- 并发性
  - 在引入线程的OS中,不仅进程之间可以并发执行,而且在一个进程内的多个线程间也可以并发执行,使得OS具有更好的并发性。

- 拥有资源
  - 进程比线程拥有更多的资源,是系统中拥有资源的一个基本单位。
  - 除了一点必不可少的资源外,线程自己一般不 拥有资源,但它可以访问其隶属进程的资源

- 系统开销
  - 创建或撤销进程时, OS要付出的开销明显大 于线程创建或撤销时的开销。
  - 进程切换时的开销也远大于线程切换时的开销。

#### 进程对线程的影响

- 一个进程的挂起会导致挂起这个进程的所有线程,因为进程中的所有线程共享同一个地址空间
- 进程的终止会导致进程中所有线程的终止

#### 线程状态

- 与线程状态变化相关的基本操作
  - 派生
    - 派生另一个线程
  - 阻塞
  - 解除阻塞
  - 结束
    - ○释放其寄存器上下文和栈

#### 线程同步

- ○原因
  - 共享同一个地址空间和其他资源
  - 一个线程对资源的任何修改影响其它线程的环境
- 同步各种线程的活动, 互不干涉且不破坏 数据结构

## 线程分类

- 用户级线程
- 内核级线程

#### 用户级线程

- 有关线程管理的所有工作都由应用程序完 成
  - 通过线程库(用户空间)
  - 一组管理线程的过程
- 内核没有意识到线程的存在
- 线程切换不需要核心态特权
- 调度是应用特定的

#### 用户级线程优点

#### 优点:

- 线程切换不调用核心,没有模式切换。
- 调度是应用程序特定的: 可以选择最好的算法
- O ULT可运行在任何操作系统上(只需要线程库), 可以在一个不支持线程的OS上实现

#### 缺点:

- 大多数系统调用是阻塞的,因此核心阻塞进程,故 进程中所有线程将被阻塞
- 核心只将处理器分配给进程,同一进程中的两个线程不能同时运行于两个处理器上

#### 内核级线程

- 内核为进程以及进程中的各个线程保存上下文环境信息
- 线程之间的切换需要内核来支持
- 调度是由内核基于线程的基础完成的
- 没有线程库,但对核心线程工具提供API
- Windwos, Linux, and OS/2 都有这 种线程例子

#### 3.线程

#### 内核级线程优点

- 0 优点
  - 对多处理器,内核可以同时调度同一进程的多个线程
  - 阻塞是在线程一级完成,进程中一个线程被阻塞,内核可以调度同一进程的另一个线程
  - 核心例程是多线程的

#### 并发的概念

在单处理器多道程序设计中,进程会被交替的执行,因而表现出一种并发执行的外部特征。

#### 竞争条件

- 竞争条件发生在多个进程或线程读写数据时,其最终的结果依赖于多个进程的指令执行顺序。
- 竞争条件不解决,则程序的执行将具有不可再现性。

#### 操作系统关注的问题

- 跟踪各种不同的进程
  - 使用进程控制块来实现
- 为每个活跃进程分配和释放资源
  - 处理器时间
  - 存储器
  - 文件
  - 输入/输出设备
- 保护每个进程的数据和物理资源
- 进程的功能和输出结果必须与其执行速度无 关

#### 进程的交互

- 进程之间不知道对方
  - 资源竞争
  - 互斥、死锁、饥饿
- 进程间接知道对方
  - 共享合作
  - 互斥、死锁、饥饿、数据一致性
- 进程直接知道对方
  - 通信合作
  - 死锁、饥饿

#### 进程的交互

- 同步:对多个相关进程在执行次序上进行协调,以使并发执行的诸进程之间能有效地共享资源和相互合作,从而使程序的执行具有可再现性。
- 互斥: 同步的特例, 当一个进程在临界区 访问共享资源时, 其他进程不能进入该临 界区访问任何资源。

#### 进程的交互

○临界资源(critical resource): 一次仅允许一个进程访问的资源。

例如: 进程A、B共享一台打印机,若让它们交替使用则得到的结果肯定不是我们希望的。

临界资源可能是硬件,也可能是软件:变量,数据, 表格,队列等。

并发进程对临界资源的访问必须作某种限制,否则就可能出与时间有关的错误,如:联网售票。

o 临界区(critical section): 临界段,在 每个程序中,访问临界资源的那段程序。

#### 进程间通过共享的合作

- 共享对象
  - 如变量、文件和数据库
- 涉及的控制问题: 互斥、死锁和饥饿
- 写操作必须保证互斥
- ○新问题:数据一致性
  - 例子: p134
  - 临界区用来保护数据的完整性

#### 进程间通过通信的合作

- ○消息的传递
  - 不需要互斥
- 可能存在死锁问题
  - 每个进程都在等待来自对方的通信
- 可能存在饥饿问题
  - 两个进程传送信息给彼此而另外的一个进程等 待一个信息

#### 互斥的要求

- ○强制实施互斥:在多个想要同时访问临界 资源的进程中,一次只允许一个进程进入 临界区(忙则等待)
- ○一个在非临界区停止的进程必须不干涉其 它进程
- 有限等待: 不会死锁或饥饿 (不允许出现 需要访问临界区的进程被无限延迟的情况)

#### 互斥的要求

- 空闲让进:当没有进程在临界区中时,任 何需要进入临界区的进程必须能够立即进 入
- 对相关进程的速度和处理器的数目没有任 何要求和限制
- 一个进程驻留在临界区中的时间必须是有限的
- 让权等待: 当进程不能进入自己的临界区时, 应立即释放处理机, 以免陷入"忙等"

#### 互斥的实现

- 由并发的进程利用软件的方法解决
  - 实现过于复杂,需要较高的编程技巧
- 利用硬件的支持解决

○ 利用操作系统或程序设计语言提供的某种 支持(例如信号量机制)解决

#### 互斥的实现

- 硬件的支持
  - 中断禁用
  - 专门的机器指令

#### 信号量

- 基本原理
  - 两个或多个进程可以通过简单的信号进行合作, 一个进程可以被迫在某一位置停止,直到它接 收一个特定的信号。
  - 通过信号量S,进程可以执行semSignal(s) 原语操作(或称为V操作)来发送信号;
  - 进程也可以执行semWait(s)原语操作(或称为P操作)来接收信号。
  - 如果相应的信号没有发送,则接收信号的进程 被阻塞,直到信号发送完为止。

#### 一般信号量上的三个操作

- 初始化操作
  - 一个信号量可以初始化成非负整数
- semWait操作
  - semWait操作使信号量减1。如果值变成负数,则执行semWait的进程被阻塞
- semSigal操作
  - semSignal操作使信号量加1。如果值不是正数,则因semWait操作阻塞的进程被解除阻塞

### 生产者/消费者问题

- 生产者/消费者问题是一种同步问题的抽象描述。计算机系统中的每个进程都可以消费 (使用)或生产(释放)某类资源。这些资源可以是硬件资源,也可以是软件资源。
- 当某一进程使用某一资源时,可以看作是消费,称该进程为消费者。而当某一进程释放某一资源时,它就相当于生产者。

### 生产者/消费者问题

- 一个或多个的生产者产生某种类型的数据, 并放置在缓冲区中
- ○一个或多个消费者从缓冲区中取数据,每次 取一项
- ○任何时候只有一位生产者或消费者可以访问 缓冲区

# 一般信号量解决无限缓冲区生产者/消费者问题

- 为解决生产者消费者问题,应该
  - 设一个同步信号量n,表明缓冲区中已放入产品数量,初值置为0;
  - 由于在此问题中有M个生产者和N个消费者,它们在执行生产活动和消费活动中要对缓冲区进行操作。由于缓冲区是一个临界资源,必须互斥使用,所以,另外还需要设置一个互斥信号量S,其初值为1;

## 生产者/消费者问题

- ○在每个程序中用于实现互斥的semWait(s)和semSignal(s)必须成对地出现。
- ○对资源信号量e和n的semWait和semSignal操作,同样需要成对地出现,但它们分别处于不同的程序中。
- ○在每个程序中的多个semWait操作顺序不能颠倒。 应先执行对资源信号量的semWait操作,然后再执 行对互斥信号量的semWait操作,否则可能引起进 程死锁
- OsemSignal操作的次序倒是无关紧要

#### 信号量的实现

- Wait和signal操作必须作为原子原语实现
- ○解决方案:
  - 软件方法
  - 硬件方法
  - 单处理器系统可用禁止中断方法

#### 管程

- 信号量机制功能强大,但使用时对信号量的操作分散,而且难以控制,读写和维护都很困难。
- 因此后来又提出了一种集中式同步进程——管程。其基本思想是将共享变量和对它们的操作集中在一个模块中,操作系统或并发程序就由这样的模块构成。这样模块之间联系清晰,便于维护和修改,易于保证正确性。

#### 管程

- 管程是一个软件模块
  - 由一个或多个过程、一个初始化序列和局部数据组成
  - 描述共享资源的数据结构和在数据结构上的共享资源管理程序
- 主要的特性
  - 局部数据变量只能被管程的过程访问
  - 一个进程通过调用管程的一个过程进入管程
  - 任何时候只能有一个进程在管程中执行(互斥)

#### 进程通信类型

- ○1、消息传递系统
- ○2、共享存储器系统
- ○3、管道通信(共享文件方式)

#### 消息传递

- 进程交互的两个基本要求:
  - 同步 (为实施互斥)
  - 通信 (交换数据)
- 以一对原语的形式提供:

send (destination, message)
receive (source, message)

#### 死锁的基本概念

- 定义: 一组相互竞争系统资源或进行通信 的进程间的"永久"阻塞
- 没有有效的通用解决方案
- 涉及到两个或更多的进程之间因对资源的 需求所引起的冲突

#### 死锁的条件

- 0 互斥
  - 一次只有一个进程可以使用一个资源
- 占有且等待
  - 当一个进程等待其它资源时,可以占有已分配的资源
- 不可抢占
  - 不能强行抢占进程拥有的资源
- 循环等待
  - 存在一个封闭的进程链,使得每个进程至少占有链中下一个进程所需要的一个资源

#### 预防死锁

通过设置某些限制条件,去破坏死锁四个充要条件中的一个或多个,来防止死锁。

较易实现,广泛使用,但由于所施加的限制往 往太严格,可能导致系统资源利用率和系统吞 吐量的降低。

#### 避免死锁

- 允许三个必要条件,但通过明智的选择,确 保永远不会到达死锁点
  - 不启动一个进程,如果它的请求会导致死锁
  - 不允许一个进程增加的资源请求,如果这个分配会导致死锁

○ 比预防允许更多的并发

#### 避免死锁

系统的状态是当前给进程分配的资源情况

- 安全状态
  - 系统按某种顺序并发进程,并使它们都能达到 获得最大资源而顺序完成的序列为安全序列。
  - 能找到安全序列的状态为安全状态,安全状态 不会导致死锁
- 不安全状态指不安全的一个状态
  - 不安全状态不一定导致死锁

#### 避免死锁

#### ○ 银行家算法

银行家对每一个请求进行检查,看他是否有足够的资源满足一个距最大需求最近的客户。如果可以,则这笔投资认为是能够收回的,然后接着检查下一个距最大需求最近的客户,如此反复下去。直到所有投资最终都被收回。

#### 银行家算法

当一进程提出资源申请时,银行家算法执行下列步骤以决定是否向其分配资源:


- (1) 检查该进程所需要的资源是否已超过它所宣布的最大值。
- (2) 检查系统当前是否有足够资源满足该进程的请求。
- (3) 系统试探着将资源分配给该进程,得到一个新状态。
- (4) 执行安全性算法,若该新状态是安全的,则分配完成;若新状态是不安全的,则恢复原状态,阻塞该进程。

#### 检测死锁

事先并不采取任何限制,也不检查系统是否进入不安全区,允许死锁发生,但可通过检测机构及时检测出死锁的发生,并精确确定与死锁有关的进程和资源,然后采取适当措施,将系统中已发生的死锁清除掉

### 哲学家进餐问题

- 五个哲学家共用一张圆桌,桌上有五个盘子、五把叉子和一大盘面条。
- 平时哲学家进行思考,想吃面时便试图取其左右最近的叉子, 只有拿到两把叉子时他才能进餐。进餐完毕后,放下叉子继 续思考。
- 要求互斥使用叉子,并且没有死锁与饥饿。



## 6.内存管理与虚拟内存

#### 内存管理需求

- 重定位
- 0保护
- 0 共享
- 逻辑组织
- 物理组织

## 6.内存管理与虚拟内存

#### 重定位

- 程序员不可能事先知道程序执行期间,它被放置在主存中的哪个地方,当程序从辅存调入主存时,必须进行程序在主存中的定位
- 当程序执行期间,通过使用交换技术可能会被 换入或换出主存。换入时,可以把该进程重定 位到存储器的不同区域
- 处理器硬件和OS软件必须能够把程序代码中的存储器访问(以相对地址形式表示)转换到实际的物理存储器地址

## 6.内存管理与虚拟内存

#### 保护

- 其它进程中的程序不能为未经授权的读操作或 写操作访问这个进程的内存单元
- 程序编译时不可能为了保护而检查程序的绝对 地址
- 进程运行时必须检查产生的所有内存访问
  - Operating system 不能预测一个程序可能产生的所有存储器访问
  - 由处理器硬件在访问指令执行评估
    - 不能访问内核空间的任何代码和数据
    - 未经许可不能访问其他进程的数据区

### 共享

任何保护机制要允许多个进程访问主存的同一部分

进程之间共享/通信的合作

允许每个进程访问该程序的同一个副本 要优于让它们有自己单独的副本

节省存储空间

共享和保护两者相互配合实现某一区域或某种级别的共享

### 逻辑组织

- 内存被组织成线性(或一维)的地址空间
- 大多数程序被组织成模块(用户程序结构)
- 模块化组织的好处:
  - 可以独立的编写或编译模块
  - 可以给不同的模块不同的保护级别(只读、只执行)
  - 共享模块

#### 物理组织

存储器至少有两级(主存+辅存),一般被组织成线性的地址空间,物理组织着重解决主存和辅存之间的信息流动及重定位问题,

#### 这由程序员负责是不切实际的:

- 可供程序和数据使用的主存可能是不够的
  - ○覆盖允许不同的模块可以指派给存储器中同一区 域
- 程序员在编写代码时不知道有多少空间可用以 及可用空间在哪里
- 一般由处理机硬件(MMU单元)和OS软件两者配合解决

#### 内存分区

单一连续分配方式 (单分区分配)

分区式分配方式

- a. 固定分区分配方式
- b. 动态分区分配方式(可变分区)
- C. 可重定位分区分配方式(紧缩技术解决外碎片)

#### 固定分区

- 大小相等的分区
  - 只要存在可用分区,进程就能装入分区。
- 大小不等的分区
  - 最简单的方法:
    - ○把每个进程指定到适应它的最小分区
    - 每个分区一个队列,保存为这个分区换出的进程
    - ○优点:可以使一个分区内部浪费的空间最少
    - ○问题:有的分区可能一直都不会使用
    - ○解决:所有进程使用一个队列

#### 动态分区

- 最佳适配算法(最佳适应算法, best-fit)
- 首次适配算法
- 下次适配算法

### 非连续内存分配

- 0 分页
  - 不具备页面对换功能的称为基本分页存储管理 方式
- ○分段
- 0段页

### 非连续内存分配

- 页框(帧、页帧、物理页面, Frame, Page Frame)
  - 把物理地址空间划分为大小相同的基本分配单位
  - 2的n次方,如512,4096,8192
- 页(页面、逻辑页面、Page)
  - 把逻辑地址空间也划分为相同大小的基本分配单位
  - 页框和页的大小必须是相同的
- 页表 (操作系统为每个进程维护一个页表)
  - 页表给出了该进程的每一页对应的页框位置
- 逻辑地址包括一个页号和页的偏移量。CPU使用 页表产生物理地址(页框号,偏移量)

### 非连续内存分配

- 页框(帧、页帧、物理页面, Frame, Page Frame)
  - 把物理地址空间划分为大小相同的基本分配单位
  - 2的n次方,如512,4096,8192
- 页(页面、逻辑页面、Page)
  - 把逻辑地址空间也划分为相同大小的基本分配单位
  - 页框和页的大小必须是相同的
- 页表 (操作系统为每个进程维护一个页表)
  - 页表给出了该进程的每一页对应的页框位置
- 逻辑地址包括一个页号和页的偏移量。CPU使用 页表产生物理地址(页框号,偏移量)

#### 分页的地址变换机构

基本任务: 借助页表完成逻辑页号-物理块号的映射。

- 1、基本地址变换机构:
  - 页表寄存器: 页表始址, 页表长度
  - 平时每个进程未执行时将其信息(如页表长度、始址) 放在PCB中,执行时将它们装入页表寄存器。
  - 地址变换机构自动将逻辑地址分为页号和页内地址
  - 越界保护
  - 检索页表
  - 生成物理地址

#### 分段

- ○分段技术细分用户程序,可以把程序和相关 数据划分为几个段
  - 所有程序的所有段不要求具有相同的长度。
  - 有一个最大段长度(段长度的最大限度)
- 逻辑地址由两部分组成:
  - 段号
  - 偏移量

### 虚拟内存的概念

- 虚存:把内存与外存有机的结合起来使用, 从而得到一个容量很大的"内存",这就是 虚存
- 实现:当进程运行时,先将程序的一部分装入内存,另一部分暂时留在外存,当要执行的指令不在内存时,由系统自动完成将它们从外存调入内存工作(请求调入、置换)
- ○目的:提高内存利用率

### 虚拟内存的概念

- ○具有请求调入功能和置换功能,能从逻辑上 对内存容量进行扩充的一种存储系统。
- 从用户的观点看,虚拟内存具有比实际内存 大得多的容量,其逻辑容量由逻辑地址结构 及其内存和外存之和决定,其运行速度接近 于内存速度,而每位成本接近于外存。

### 虚拟内存的实现方法

- 简单的分页系统 → 请求分页系统
- 简单的分段系统 → 请求分段系统
- 简单的段页式系统 → 请求段页式系统

### 请求式分页

○ 页表项:除了页号对应的页框号外,增加存在位、修改位、控制位等

### 请求式分页





图 8.2 分页系统中的地址转换

### 请求式分段

- 在简单段式存储管理的基础上,增加请求调 段和段置换功能
  - 每个段表项中需要有一位P表明相应的段是否在 主存中
  - 需要另一个修改位M,用于表明相应的段从上一次被装入主存到目前为止,其内容是否被改变


### 请求式分段



### 请求式分段

- 在简单段式存储管理的基础上,增加请求调 段和段置换功能
  - 每个段表项中需要有一位P表明相应的段是否在 主存中
  - 需要另一个修改位M,用于表明相应的段从上一次被装入主存到目前为止,其内容是否被改变

### 段页式



### 页面置换算法

- 通过一个进程运行时的页面访问(引用)顺序(又称为页地址流,或引用串)来检验置换算法性能,计算其缺页率
- 追求最低的缺页率

#### 页面置换算法

- 最佳置换算法 (OPT, optimal)
- 最近最少使用 LRU
- 先进先出算法(FIFO)
- 时钟算法 CLOCK

### Belady现象

○ 采用FIFO等算法时,可能出现分配的物理 页面数增加,缺页次数反而升高的异常现象

### 驻留集

○ 驻留集指虚拟页式管理中给进程分配的物理 页面数目

### 驻留集策略

- 固定分配+局部置换
- 可变分配+局部置换
- 可变分配+全局置换

### 工作集策略

 $\circ$  工作集是一个进程执行过程中所访问页面的集合,可用一个二元函数 $\mathbf{W}(\mathbf{t}, \Delta)$ 表示

### 工作集置换算法

- 换出不在工作集中的页面
- 当前时刻前S个内存访问的页引用是工作集 , S被称为窗口大小
  - 访存链表: 维护窗口内的访存页面链表
  - 访存时,换出不在工作集的页面;更新访存链表
  - 缺页时,换入页面;更新访存链表


### 缺页率算法

- 页面被访问时的处理:每个页面设立使用位(use bit),在该页被访问时设置use bit=1;
- 缺页时的处理:每次缺页时,由操作系统计算与上次缺页的"虚拟时间"间隔t。
- 缺页时对驻留集的调整:定义一个缺页时间间隔的 阈值(threshold)F。依据t和F来修改驻留集。
  - 如果t小于F,则所缺页添加到驻留集中;
  - 否则,将所有use bit=0的页面从物理内存清除并缩小驻留集;随后,对驻留集中的所有页面设置use bit=0

### 7.处理机调度

#### 调度时机

- 在进程/线程的生命周期中的什么时候进行调度
  - 进程从运行状态切换到等待状态
  - 进程被终结了
- 非抢占系统
  - 当前进程主动放弃CPU时
- 可抢占系统
  - 中断请求被服务例程响应完成时
  - 当前进程被抢占



### 7.处理机调度

### 调度目标

- o CPU使用率
- 吞吐量
- 周转时间
- 等待时间
- 响应时间

### 7.处理机调度

### 调度策略

- 先来先服务 (FCFS)
- 轮转法 (Round Robin, RR)
- 最短进程优先 (SPN)
- 最短剩余时间 (SRT)
- 最高响应比优先 (HRRN)
- 反馈法/多级队列反馈
- 公平共享算法

### I/O种类

#### 字符设备

适合与计算机用户通信,如:打印机,终端 (显示器,键盘,鼠标)

#### 块设备

适合与电子设备通信,如磁盘驱动器,磁带驱动器,光驱等

#### 网络设备

• 适合与远程设备通信,以太网,无线网,蓝牙

### 1/0方式


- 程序控制 I/O
  - 处理器代表进程给I/O模块发送一个I/O命令, 该进程进入忙等待,等待操作的完成,然后才 可以继续执行
- 中断驱动 I/O
  - 处理器代表进程发送一个I/O命令,然后继续执行后续指令,当I/O模块完成工作后,处理器被该模块中断。
- 直接存储器存取 (DMA)
  - DMA 模块控制主存和 I/O模块之间的数据交换

### 1/0缓冲


- 单缓冲
- 0 双缓冲
- 循环缓冲

### 磁盘

- 信息记录在磁道上,多个盘片,正反两面都用来记录信息,每面一个磁头
- 所有盘面中处于同一磁道 号上的所有磁道组成一个 柱面
- 每个扇区大小为512字节
- 物理地址形式:
  - 柱面号
  - 磁头号
  - 扇区号



### 磁盘传送的时序



### 8.1/0与磁盘调度

#### 磁盘调度策略

- 先进先出 (First-in, first-out, FIFO)
- 最短服务时间优先(Shortest Service Time First, SSTF)
- SCAN (电梯算法)
  - C-SCAN (循环扫描)
  - C-LOOK(循环扫描)
  - N-step-SCAN
  - FSCAN

## 8.1/0与磁盘调度

#### 磁盘缓存置换算法

- Least Recently Used
- Least Frequently Used
- 访问频率置换算法(Frequency-based Replacement)

#### 文件与文件系统概念

- 0 文件
  - 由用户创建的一种数据集合
  - 文件系统是操作系统一个重要部分
  - 文件拥有的理想属性:
    - 0 长期存在
    - 进程间可共享
    - 0 结构

#### 文件与文件系统概念

- 0 文件系统
  - 提供一种手段去存储数据(被组织为文件)
  - 提供一系列对文件进行操作的功能接口

#### 术语概念

- ○域 (field)
- 记录(record)
- 文件 (file)
- 数据库 (database)

#### 文件系统架构

- 访问方法层
  - 文件格式 向用户提供访问方法接口
- 逻辑 I/O
- 基本 I/O
- 基本文件系统
- 设备驱动程序

#### 文件组织

主要介绍5种文件组织:

- 1) 堆 (最简单的)
- 2) 顺序文件
- 3) 索引文件
- 4) 索引顺序文件
- 5) 直接文件或散列文件

#### 目录管理

- 目录包含有关文件的信息
  - 属性
  - 位置
  - 所有权
- 目录自身是操作系统拥有的一个文件,并且可以被各种文件 管理例程访问
- 从用户的角度看,目录在用户所知道的文件名、应用和文件 自身之间提供了一种映射
- 文件目录: 文件控制块的有序集合
- 目录通常为系统中的每个文件保存的信息:
  - 基本信息、地址信息、访问控制信息、使用信息

#### 文件共享

- 在多用户系统中,要求允许文件在多个用户间共享
- 两个问题
  - 访问权限
  - 对同时访问的管理

#### 记录组块

- 记录是访问文件的逻辑单元,而块是与辅 存进行I/O的单位,为执行I/O,记录必 须组织成块
- 对于给定的块大小,有三种组块方法:
- 固定组块:记录长度固定,若干完整的记录放在一块,块后部可能会有内碎片。
- 可变长度跨越式组块:记录长度可变,尽可能占满一块。 有些记录可能跨越两块,则用指针链接。
- 可变长度非跨越式组块:记录长度可变,但不跨快,有块内碎片。一个记录的长度不能超过块尺寸

#### 文件分配方法

- 连续分配
- 链接分配
  - 显式链接: 把用于链接的指针显式存放在内存的一张表中, 查找在内存中进行。
- 索引分配

#### 空闲空间管理

- 0位表
- 链式空闲区
- 0索引
- 空闲块列表

# 计算机系统/操作系统概述

○ 习题:

## 计算机系统/操作系统概述

- 计算机系统/操作系统概述
- 进程与线程
- 内存管理与虚拟内存
- ○I/O与磁盘
- 0 文件系统