单机

通用机:执行如下任何操作前必须先切换至安装用户(例: su - kingbase)

bmj:直接执行即可

一、安装信息查看

1、查看数据库安装路径

通用机

切换到安装用户下,执行 which ksql

例:

```
[root@localhost ~]# su - kingbase
上一次登录: — 3月 30 23:25:14 CST 2020pts/1 上
[kingbase@localhost ~]$ which ksql
~/KingbaseES/V8/Server/bin/ksql
[kingbase@localhost ~]$ [
```

注: 此安装路径为/home/kingbase/KingbaseES/V8

执行程序在/home/kingbase/KingbaseES/V8/Server/bin 目录下

2、查看数据目录 data 路径

通用机

(1) 通过进程查看: ps -ef | grep kingbase 或 ps -ef | grep data

例:

注: 此数据目录为/home/kingbase/KingbaseES/V8/data

(2) 通过 ksql 命令查看: show data directory;

例:

(3) find / -name data/sys_log

bmj

早期版本: /opt/Kingbase/ES/V8/bin/temp/data

后期版本:/opt/Kingbase/ES/V8/data

注: 如果 bin/temp 路径下有 data 目录,就一定用此目录下的 data

二、定时备份信息查看

1、查看或修改脚本位置及内容

通用机

切换到安装用户, 执行 crontab -I

例:

```
[root@localhost scripts]# su - kingbase
上一次登录: 二 3月 31 00:47:55 CST 2020pts/1 上
[kingbase@localhost ~]$ crontab -l
00 02 * * * sh /home/kingbase/scripts/backup8.sh
```

注:每天凌晨两点执行备份脚本,脚本路径为/home/kingbase/scripts/backup8.sh 打开备份脚本查看备份信息:

vi backup8.sh 只须关注前面几行

kdb_home="/home/kingbase/KingbaseES/V8/Server"——安装路径
kdbback_dest="/home/kingbase/backup"——备份文件路径

```
kdb_user="SYSTEM"——数据库备份用户kdb_pass="123456"——密码kdb_port="54321"——端口kdb_host="127.0.0.1"——IP 地址kdb_list="TEST,OA"——库名,多库以逗号分隔keep_time="7"——保留备份文件为7天
```

bmj

早期版本: /opt/Kingbase/ES/V8/bin/temp/Scripts

脚本路径: /opt/Kingbase/ES/Scripts

注:修改脚本信息在 backup8.conf 文件里(同通用机)

2、查看备份文件

通过第一步可看到备份文件路径为/home/kingbase/backup

例:

```
[kingbase@localhost ~]$ cd backup/
[kingbase@localhost backup]$ ll kdb host=127.0.0.1 Pient
总用量 0
drwxrwxr-x. 2 kingbase kingbase 44 3月 31 00:53 kdbback_final
drwxrwxr-x. 2 kingbase kingbase 81 3月 31 00:53 OA
drwxrwxr-x. 2 kingbase kingbase 85 3月 31 00:53 TEST
[kingbase@localhost backup]$ cd TEST/
[kingbase@localhost TEST]$ ll
总用量 12
-rw-rw-r--. 1 kingbase kingbase 187 3月 31 00:53 backup_log_TEST_20200331005348.tar.gz
[kingbase@localhost TEST]$ tar -xvf TEST_20200331005348.tar.gz
TEST_20200331005348.dmp
```

注:每个备份文件以库名作为目录名,里面存放的是备份文件及备份时产生日志的压缩包使用 tar -zxvf xxx.tar.gz,解压后是整个库的 dmp 文件

三、日志位置

通用机

data 路径下的 sys_log 目录,以日期时间命名

bmj

早期版本: /opt/Kingbase/ES/V8/bin/temp/data/sys_log

后期版本: /opt/Kingbase/ES/V8/data/sys_log

四、常用命令

1、查看数据库进程

ps -ef | grep kingbase

例:

```
00:00:00 /home/kingbase/KingbaseES/V8/Server/bin/ki
-D /home/kingbase/KingbaseES/V8/data
                                                                            00:00:00 kingbase: logger process
00:00:00 kingbase: checkpointer process
00:00:00 kingbase: writer process
00:00:00 kingbase: wal writer process
00:00:00 kingbase: autovacuum launcher process
00:00:00 kingbase: stats collector process
00:00:00 kingbase: bgworker: syslogical supervisor
             4058
                                        0 18:37
             4868
                            4057
                                       0 18:37 ?
             4861
                            4057
                                        0 18:37 ?
             4862
             4063
                            4057
                                             18:37
             4864
                            4057
                                             18:37
```

注: 共八个后台进程, 蓝色标注为主进程。

2、启动/停止数据库

(1) 安装用户

sys ctl start/stop -D data 路径

例:

```
[root@localhost ~]# su - kingbase

上一次登录: 二 3月 31 01:04:38 CST 2020pts/1 上 2 启动/是上数据集

[kingbase@localhost ~]$ sys_ctl stop -D /home/kingbase/KingbaseES/V8/data/

等待服务器进程关闭 .... 完成

服务器进程已经关闭

[kingbase@localhost ~]$ sys_ctl start -D /home/kingbase/KingbaseES/V8/data/

正在启动服务器进程

[kingbase@localhost ~]$ 2020-03-31 01:16:44 CST 日志: 日志输出重定向到日志收集进程

2020-03-31 01:16:44 CST 提示: 后续的日志输出将出现在目录 "sys_log"中.
```

(2) root 用户

systemctl start/stop kingbase8d

例:

```
[root@localhost -]# systemctl stop kingbase8d
[root@localhost -]# ps -ef | grep kingbase
root 5553 5809 0 01:18 pts/1 00:00:00
grep --color=auto kingbase
[root@localhost -]# ps -ef | grep kingbase
grep --color=auto kingbase
[root@localhost -]# ps -ef | grep kingbase
grep --color=auto kingbase
[root@localhost -]# ps -ef | grep kingbase
grep --color=auto kingbase
[root@localhost -]# grep kingbase
grep --color=auto kingbase
[root@localhost -]# grep kingbase
grep --color=auto kingbase
[root@localhost -]# grep kingbase
grep --color=auto kingbase
grep --color=auto kingbase
[root@localhost -]# grep kingbase
grep --color=auto kingbase
grep --color=auto kingbase
grep --color=auto kingbase
grep --color=auto kingbase
[root@localhost -]# grep kingbase grep --color=auto kingbase
grep --color=auto kingbase
grep --color=auto kingbase
grep --color=auto kingbase
grep --color=auto kingbase
```

注: 可通过查看进程方式判断是否成功开启或关闭

3、ksql 登录/退出数据库

通用机

切换至安装用户

执行: ksql-U用户名-W密码数据库名(TEST, V8自动创建)

\q ——退出

eg:

```
[root@localhost ~]# su - kingbase
上一次登录: 二 3月 31 22:21:59 CST 2020pts/0 上
[kingbase@localhost ~]$ ksql -USYSTEM -W123456 -d TEST
ksql (V008R002C001B0452)
输入 "help" 来获取帮助信息.
TEST=# \q
[kingbase@localhost ~]$ [
```

bmj

ksql -USYSTEM -W12345678ab TEST

\q

ksql 常用命令:

\I 查看数据库列表

\dt 查看默认模式下所有表的名称

\d table name 查看某表的结构

\h sql 语句 可以查看语法帮助

4、查看数据库版本

切换至安装用户登录数据库执行 select version();

```
[root@localhost ~]# su - kingbase
上一次登录: 二 3月 31 01:23:45 CST 2020pts/0 上
[kingbase@localhost ~]$ ksql -USYSTEM -W123456 -d TEST 表示
ksql (V008R002C001B0452)
输入 "help" 来获取帮助信息.

TEST=# select version();

Wersion 白地區、需要提的建筑用户、再通行延原、加果日星本地区
(1 行记录)

TEST=#
```

5、逻辑备份及还原

备份说明:可备份为二进制、sql 文件、只备份单表、只备份表结构、只备份数据等,根据实际需求进行备份。工具可直接看到选项,命令行使用 sys_dump --help 进行选择。

还原说明:可单独还原某张表、某个表结构、某份数据,根据实际需求进行还原。工具可以直接看到选项,命令行使用 sys_restore --help 进行选择。新环境还原需提前建好原有的数据库用户。

可以使用工具进行备份还原

打开数据库对象管理工具,进行连接,可进行备份还原操作,备份时可以选择备份成 sql 文件或者 dump 文件,还原时可以还原 dump 文件,sql 文件需要执行 sql 脚本方式进行还原。

使用命令行工具进行备份还原:

二进制格式

(1) 备份成二进制

sys dump -U 用户名 -W 密码 -Fc -f xxx.dmp 库名

(2) 还原 dump 文件

sys restore -U 用户名 -W 密码 -d 库名 xxx.dmp

SQL 格式

(1) 备份

sys_dump -U 用户名 -W 密码 -f xxx.sql 库名

(2) 还原

ksql-U 用户名 -W 密码 -d 库名 -f xxx.sql

6、查看某个表、库的大小

select sys_size_pretty(sys_relation_size('表名')); select sys_size_pretty(sys_database_size('库名'));

7、查看是否锁表

(1) 数据库锁表监控

select database,relation,sc.relname,pid,mode,granted FROM sys_locks sl left join sys_database sd on sl.database=sd.oid left join sys_class sc on sl.relation=sc.oid WHERE sys_backend_pid()<>sl.pid and granted='f';

(2) 杀掉锁信息:

SELECT sys_terminate_backend(PID) FROM sys_stat_activity;

8、查看大小写是否敏感

show case_sensitive; //off 代表不敏感, on 代表敏感如果想要改此参数的值,需要重新初始化,初始化步骤详见 6.2 章节

9、查看 license 时间

license 文件在安装路径下:

如安装路径为/opt/Kingbase/ES/V8,则 license 路径为/opt/Kingbase/ES/V8/license.dat。 查看 license 信息:

cat /opt/Kingbase/ES/V8/license.dat

如果为试用版 license,主要关注生产日期,有效期间这个值,生产日期+有效期间=截止日期。如生产日期为 2020-01-01,有效期间为 90 天,则截止日期为 2020-04-01 更换 license:

参照单机 6.1 章节

10、查看数据库使用端口

ksql-hIP-U用户名-W密码库名

执行 show port;

五、客户端工具

金仓数据库安装完成后,会有数据库对象管理工具,数据迁移工具,数据库部署工具,控制台工具,逻辑同步工具,和帮助手册。windows 平台和 BMJ 平台在开始菜单里可以打开。通用版 linux 平台需要切换到安装用户下,在开始菜单里才可以找到。

数据库对象管理工具:

数据库图形化的管理工具,可以执行 sql 语句,逻辑备份还原等功能,对数据库进行增 删改查等操作,方便运维人员的管理

数据迁移工具:

实现将数据从 oracle, mysql 平滑迁移到金仓中

数据库部署工具:

用来部署集群

数据逻辑同步工具:

实现数据库之间的逻辑同步。

附工具基本使用文档:



KingbaseES V8基本使用.pdf

六、常见问题

1、数据库报错 license file expired

答: 说明数据库授权到期,需向销售申请新的授权,附授权更换文档



V8授权更换文档.pdf

2、如何重新初始化?

(1) data 无数据情况

1、停掉数据库(参照 1.1 章节)

sys_ctl stop -D data 路径

2、修改 data 名称

mv data data_sensitive

3、初始化 data

initdb -USYSTEM -W123456 --case-insensitive -D data 路径

SYSTEM: 数据库管理员

123456: 数据库管理员密码

--case-insensitive: 指定大小写不敏感

data 路径:存放 data 的路径,此路径的属主组必须是安装用户

4、启动数据库

sys_ctl start -D data 路径

(2) data 有数据情况

1、逻辑备份 data 数据

sys dump-hip-p 端口 -U 用户 -W 密码 -f 备份路径/xxx.sql 库名

或 使用工具备份

2、停掉数据库

sys_ctl stop -D data 路径

3、初始化 data

initdb -USYSTEM -W123456 --case-insensitive -D data 路径

SYSTEM: 数据库管理员

123456: 数据库管理员密码

--case-insensitive: 指定大小写不敏感

data 路径:存放 data 的路径,此路径的属主组必须是安装用户

4、启动数据库

sys_ctl start -D data 路径

5、还原 data 数据

ksql -hip-U用户名-W密码-d库名-f备份路径/xxx.sql

或 使用工具进行还原

3、应用连接数据库时报错 "Sorry, too many clients…"?/修改最大连接数方法

答:连接数不够,需要修改最大连接数,目前连接数不能 大于 (最大连接数-10) 查看最大连接数

show max_connections;

查看目前连接数

select count(*) from sys_stat_activity;

修改最大连接数

vi kingbase.conf

修改参数 max_connections

重启数据库生效

4、删除数据库时,报错有用户占用怎么办?

答: 登录数据库执行如下语句

SELECT sys_terminate_backend(sys_stat_activity.pid) FROM sys_stat_activity WHERE datname=' 库名' AND pid<>sys_backend_pid();

drop database 库名;

5、输入多次密码用户被锁怎么办?

答: 使用其他管理员 ksql 登录执行 enable user 用户名;

6、sys guid 函数如何转换为 32 位 UUID

答: sys_guid 函数默认为十六进制,修改函数名即可 alter function sys_guid rename to sys_guid_old; alter function sys_guid_name rename to sys_guid;

7、工具可以看到此表,但新建查询写 sql 语句查询时报表不存在?

- 1、注意模式,如果登录工具时,未用与模式名同名的用户登录,查询时要在前面加上模式
- 名,否则默认找 PUBLIC 模式下的表;
- 2、查看大小写是否敏感,如果为敏感,工具查询自动转大写,查询时加上双引号

8、系统表与用户表冲突如何解决?

临时生效:

set search_path TO "\$USER,自己的模式,PUBLIC,SYS_CATALOG";

永久生效:

vi kingbase.conf 修改

search_path="\$USER,自己的模式,PUBLIC,SYS_CATALOG"

重新加载配置文件使参数生效: sys_ctl -D data 目录 reload

注:需要有自己的模式才生效,PUBLIC 不生效

9、金仓 jdbc 连接串及 url 写法

kingbase 连接串:

Connection con; --声明连接

Class.forName("com.kingbase8.Driver"); --加载驱动程序

String url ="jdbc:kingbase8://192.168.0.1:54321/databasename";--连接串 con= DriverManager.getConnection(url,user,pwd); --获得连接

URL 写法

com.kingbase8.Driver

jdbc:kingbase8://host:port/database

10、oracle 兼容参数

ora_input_emptystr_isnull:

#默认为 true, 空串当做 NULL 值处理;

#值为 off 时,输入空串依旧作为空串处理。

ora_numop_style=on

兼容 oracle number 类型数据的 operator

ora_date_style=on

#默认为 off, 日历日期形式为年, 月, 日

#值为 on 时, 日历日期形式为(年, 月, 日, 时, 分, 秒)。

ora_format_style=on

#默认值为 off

#值为 on 时,格式化输出(to_char,to_timestamp...)兼容 oracle

ora_func_style=on

#默认值为 true,设置兼容 Oracle 函数行为。

sequence.nextval 兼容 Oracle 的 Sequence 伪列行为。 比如,SELECT SEQ.NEXTVAL AS A, SEQ.NEXTVAL AS B FROM DUAL,结果 A B 值相同。 ltrim/rtrim/btrim 兼容 Oracle 对应函数行为,最长的只包含 characters 只能是一个字符。 textcat 兼容 Oracle 字符串连接 NULL 时候,结果为字符串本身。regexp_replace 兼容 Oracle 该函数行为,regexp_replace 参数中有 NULL 出现,当做空串处理。当关闭(false)ora_func_style 时,上述函数表现为原有形式。

11、工具连接数据库失败怎么办?

答: 请先检查以下几点:

- 1、服务端检查数据库状态,是否已经开启
 - (1) 检查进程,参照单机 4.1;
 - (2) 如未启动,参照单机 4.2;
 - (3) 启动时报错 license file expired,参照单机 4.9 和 6.1
 - (4) 如果 license 未过期,检查系统时间
- 2、检查所填信息是否准确;
- 3、检查防火墙是否为开启状态(防火墙应为关闭状态),如有策略,检查数据库所需端口 是否已开放

附关闭防火墙命令:

service firewalld stop

service iptables stop

iptables -F

12、数据库 cpu 占用过高,如何排查?

(1) 进程查看 CPU 占用率及 PID

top 或 ps aux | head -1;ps aux | grep -v PID | sort -rn -k +3 | head

——查出 PID, 执行如下语句找出 SQL

SELECT procpid, current_query FROM (SELECT backendid, sys_stat_get_backend_pid (S.backendid) AS procpid,sys_stat_get_backend_activity_start (S.backendid) AS START,sys_stat_get_backend_activity (S.backendid) AS current_query FROM (SELECT sys_stat_get_backend_idset () AS backendid) AS S) AS S WHERE current_query <> '<IDLE>' and procpid=PID;

注: PID 为实际查出的 PID 号

(2) 查看活跃连接数

首先检查是不是业务高峰活跃连接陡增,而数据库预留的资源不足。需要查看问题发生时,活跃的连接数是否比平时多很多。而当前活跃的连接数,可以登录数据库,使用下列查询语句得到:

select count(*) from sys stat activity where state not like '%idle';

(3) 追踪慢 SQL

I: 如果活跃连接数的变化处于正常范围,则可能是当时有性能很差的 SQL 被大量执行。可以通过慢 SQL 日志,定位到当时比较耗时的 SQL 来进一步做分析。

修改 data 下 kingbase.conf 配置文件的参数:

log_statement = 'all'——改为全日志

log_min_duration_statement = 2000——记录执行超过 2s 的语句

修改后重新加载生效

II: 通过 sys_stat_activity 视图,参考如下查询语句,查看当前长时间执行,一直不结束的 SQL。这些 SQL 也可能造成 CPU 过高。

```
select datname,
        usename,
        client_addr,
        application_name,
        state,
        backend_start,
        xact_start,
        xact_stay,
        query_start,
        query_stay,
        replace(query, chr(10), '') as query
from
  (select king.datname as datname,
            king.usename as usename,
            king.client_addr client_addr,
            king.application_name as application_name,
            king.state as state,
            king.backend_start as backend_start,
            king.xact_start as xact_start,
            extract(epoch
```

king.query_start as query_start,

from (now() - king.xact_start)) as xact_stay,

extract(epoch

from (now() - king.query_start)) as query_stay,

king.query as query

from sys_stat_activity as king

where king.state != 'idle'

and king.state != 'idle in transaction'

and king.state != 'idle in transaction (aborted)') idleconnections

order by query_stay desc

limit 5;

(4) 表扫描信息

从数据表上表扫描(Table Scan)的信息开始查起,查找缺失索引的表。数据表如果缺失索引,大部分热数据又都在内存时(例如内存 8G,热数据 6G),此时数据库只能使用表扫描,并需要处理已在内存中的大量无关记录,导致耗费大量 CPU。特别是对于表记录数超过 100 的表,一次表扫描占用大量 CPU (基本把一个 CPU 占满)和多个连接并发(例如上百连接)。

I: 参考如下 SQL 语句,查出使用表扫描最多的表

select * from sys_stat_user_tables where n_live_tup > 100000 and seq_scan > 0 order by seq_tup_read_desc_limit_10;

II:参考如下 SQL 语句,查询当前正在运行的访问到上述表的慢查询

select * from sys_stat_activity where query ilike '%%' and query_start - now() > interval '10 seconds';

(5) 查看是否锁表

select database,relation,sc.relname,pid,mode,granted FROM sys_locks sl left join sys_database sd on sl.database=sd.oid left join sys_class sc on sl.relation=sc.oid WHERE sys_backend_pid()<>sl.pid and granted='f';

SELECT sys_terminate_backend(PID) FROM sys_stat_activity;——条掉锁信息

(6) 查看是否有等待语句

select pid, state, query from sys_stat_activity where state='waiting';

(7) 处理慢 SQL

1、对于上面的方法查出来的慢 SQL,如己影响业务使用,根据实际情况判断是否结束此语

句的执行, 使业务先恢复。

select sys_cancel_backend(PID) from sys_stat_activity where query like '%<query text>%' and pid != sys_backend_pid();

注: PID 为实际查出的 PID 号

- 2、如果这些 SQL 确实是业务上必需的,则需要进一步分析。
- I: 对查询涉及的表,执行 ANALYZE [\$Table]或 VACUUM ANZLYZE [\$Table]语句,更新表的统计信息,使查询计划更准确。为避免对业务影响,最好在业务低峰执行。

注: [\$Table]为实际表名

II: 查看 SQL 的执行计划,不会实际执行 SQL 语句 explain analyze sql 语句;

分析对其中的 Table Scan 涉及的表,判断是否需建立索引,或重新编写 SQL 语句,去除掉不必要的子查询、改写 UNION ALL、使用 JOIN CLAUSE 固定连接顺序等。

13、数据库内存占用过高,如何排查?

(1) 连接数太多,可能导致内存不足

select count(*) from sys_stat_activity where state not like '%idle';——查当前活跃连接数 select connections();——查看当前连接数(单纯)

show max_connections;——查看当前最大连接数(当前连接数应小于(最大连接数-10))

(2) top 查看%mem 列的占用最高 PID

I: 查出 PID, 执行如下语句找出 SQL

SELECT procpid, current_query FROM (SELECT backendid, sys_stat_get_backend_pid (S.backendid) AS procpid,sys_stat_get_backend_activity_start (S.backendid) AS START,sys_stat_get_backend_activity (S.backendid) AS current_query FROM (SELECT sys_stat_get_backend_idset () AS backendid) AS S) AS S WHERE current_query <> '<IDLE>' and procpid=PID;

注: PID 为实际查出的 PID 号

II: explain analyze SQL 语句;

Ⅲ: 分析语句,对其进行添加索引,优化等操作

(3) gstack、pstack 栈跟踪

pstack 命令可显示每个进程的栈跟踪、看活动的进程内的堆栈。

pstack 命令必须由相应进程的属主或 root 运行。

可以使用 pstack 来确定进程挂起的位置。

此命令允许使用的唯一选项是要检查的进程的 PID。

使用方法: pstack PID

gstack -打印正在运行的进程的堆栈跟踪

gstack 连接到命令行中 pid 的活动进程打印执行堆栈跟踪。如果 ELF 符号存在于二进制 (usu -)中。

如果你没有运行条带(1),那么这个例子就会被打印出来。

如果进程是线程组的一部分,那么 gstack 将打印出一个堆栈对组中的每个线程进行跟踪。

使用方法: gstack PID

七、关闭服务器前注意事项

- 1、关闭服务器前,要先将数据库服务关闭,参照 4.2
- 2、启动服务器后,单机数据库会自启,如工具连接不上参照单机 6.11 部分

集群

一、安装信息查看

1、查看集群安装路径

通用机

find / -name kingbase_monitor.sh

例:

```
[root@localhost ~]# find / -name kingbase_monitor.sh
/home/kingbase/cluster/KingbaseCluster/db/bin/kingbase_monitor.sh
您在 /var/spool/mail/root 中有新邮件
[root@localhost ~]#
```

注: 此集群安装路径为/home/kingbase/cluster/KingbaseCluster

执行程序在/home/kingbase/cluster/KingbaseCluster/db/bin 目录下

2、查看数据目录 data 路径

通用机

(1) 通过进程查看: ps -ef | grep kingbase 或 ps -ef | grep data

例:

```
| Troot@localhost | # ps -ef | grep kingbase |
| Kingbase | 3768 | 1 0 00:07 ? |
| 00:00:00 / kingbase/cluster/KingbaseCluster/db/bin/kingbase -D / home/kingbase/cluster/KingbaseCluster/db/bin/kingbase -D / home/kingbase/cluster/KingbaseCluster/db/bin/kingbase -D / home/kingbase/cluster/KingbaseCluster/db/bin/kingbase -D / home/kingbase/cluster/KingbaseCluster/db/bin/kingbase -D / home/kingbase/cluster/db/bin/kingbase -D / home/kingbase/cluster-/db/bin/kingbase -D / home/kingbase/cluster-/db/bin/kingbase -D / home/kingbase/cluster-/db/bin/kingbase--D / home/kingbase/cluster-/db/bin/kingbase--D / home/kingbase--D / home/kingbase--D
```

注: 此数据目录为/home/kingbase/cluster/KingbaseCluster/db/data

(2) 通过 ksql 命令查看: show data_directory;

bmj

早期版本: /opt/Kingbase/ES/V8/bin/temp/data

后期版本:/opt/Kingbase/ES/V8/data

注: 如果 bin/temp 目录下有 data 目录一定是用此目录

二、定时备份信息查看

1、查看或修改脚本位置及内容

通用机 (两台或多台分别查看)

切换到安装用户,执行 crontab -I

例:

```
[root@localhost scripts]# su - kingbase
上一次登录: 二 3月 31 00:47:55 CST 2020pts/1 上
[kingbase@localhost ~]$ crontab -l
00 02 * * * sh /home/kingbase/scripts/backup8.sh
```

注:每天凌晨两点执行备份脚本,脚本路径为/home/kingbase/scripts/backup8.sh 打开备份脚本查看备份信息:

vi backup8.sh 只须关注前面几行

```
kdb_home="/home/kingbase/KingbaseES/V8/Server"——安装路径kdbback_dest="/home/kingbase/backup"——备份文件路径kdb_user="SYSTEM"——数据库备份用户
```

```
kdb_pass="123456"——密码kdb_port="54321"——端口kdb_host="192.168.100.100"——DB VIPkdb_list="TEST,OA"——库名,多库以逗号分隔keep_time="7"——保留备份文件为7天
```

bmj (两台或多台分别查看)

早期版本: /opt/Kingbase/ES/V8/bin/temp/Scripts

脚本路径: /opt/Kingbase/ES/Scripts

注:修改脚本信息在 backup8.conf 文件里(同通用机)

2、查看备份文件

通过第一步可看到备份文件路径为/home/kingbase/backup例:

```
[kingbase@localhost ~]$ cd backup/
[kingbase@localhost backup]$ ll
总用量 0
drwxrwxr-x. 2 kingbase kingbase 44 3月
drwxrwxr-x. 2 kingbase kingbase 81 3月
drwxrwxr-x. 2 kingbase kingbase 85 3月
[kingbase@localhost backup]$ cd TEST/
[kingbase@localhost TEST]$ ll
总用量 12
-rw-rw-r--. 1 kingbase kingbase 187 3月 31 00:53 backup_log_TEST_20200331005348.tar.gz
[kingbase@localhost TEST]$ tar -xvf TEST_20200331005348.tar.gz
TEST 20200331005348.dmp
```

注:每个备份文件以库名作为目录名,里面存放的是备份文件及备份时产生日志的压缩包使用 tar-zxvf xxx.tar.gz,解压后是整个库的 dmp 文件

三、日志位置

通用机

数据库日志: data 目录下的 sys_log 目录,以日期时间命名

集群日志:/tmp 目录下

cluster_restart.log——集群重启日志

pool_nodes——集群节点信息

recovery.log——集群恢复日志

bmi

数据库日志:

早期版本: /opt/Kingbase/ES/V8/bin/temp/data/sys_log

后期版本:/opt/Kingbase/ES/V8/data/sys_log

注: V8 目录下有 bin/temp/data 目录一定是用此目录下的 sys_log 目录集群日志:

早期版本: /opt/Kingbase/ES/V8/bin/temp/log

后期版本: /opt/Kingbase/ES/V8/log

cluster restart.log——集群重启日志

pool_nodes——集群节点信息

recovery.log——集群恢复日志

failover.log——集群故障日志

四、查看集群状态

1、连接主机 DB 查看流复制关系是否正常:

ksql -USYSTEM -W 密码 -p 54321 TEST

select * from sys_stat_replication;

注:备机看不到流复制信息,只有主机可看到备机的流复制信息,且 sync_state 为 sync 视为正常状态

2、连接主备 DB 查看复制槽是否创建

ksql -USYSTEM -W 密码 -p 54321 TEST select * from sys_replication_slots;

主机:

TEST=# select * from slot_name plugin			active	active_pid	xmin	catalog_xmin	restart_lsn	confirmed_flush_lsn
slot_node1 slot_node2 (2 行记录)	physical physical		f t	 4538	 2067	or freezent has printings the	0/A104418	l

注: 主机 active 列一个 t,一个 f,主机为 f,备机为 t,视为正常状态

备机:

注: 备机 active 列两个 f, 视为正常状态

3、连接主备 DB 查看节点信息

ksql -USYSTEM -W 密码 -p 9999 TEST

show pool_nodes;

注: 主备机显示内容相同,关注 status 均为 up,role 分别为 primary、standby,视为正常

4、查看主备 DB 角色

ksql-USYSTEM-W 密码 TEST

select sys_is_in_recovery();

主机: f

```
TEST=# select sys_is_in_recovery();
sys_is_in_recovery

f
(1 行记录)
```

备机: t

```
TEST=# select sys_is_in_recovery();
sys_is_in_recovery

t
(1 行记录)
TEST=#
```

五、集群启停

通用机:

find / -name kingbase_monitor.sh

cd 集群安装路径/db/bin

sh kingbase_monitor.sh stop/start——通过脚本控制集群启停,某一台执行即可

bmj:

早期版本: /opt/Kingbase/ES/V8/bin/temp/Cluster/bin

后期版本: /opt/Kingbase/ES/V8/Cluster/bin

注: bin/temp 目录下如果有 Cluster 目录,脚本一定在此目录下的 bin 目录下

六、注意事项

1、集群开放端口

注: 如果不可以关闭防火墙,则需要开通如下端口

通用机

```
54321 db 端口
```

9999 cluster 端口

9898 pcp 端口

9000 watchdog 端口

9694 心跳检查 端口

bmj

54321 db 端口

9999 cluster 端口

9898 pcp 端口

9000 watchdog 端口

8890 es_server 端口

9694 心跳检查 端口

2、关闭服务器前注意事项

- 1、关闭服务器前,要先将数据库集群关闭,参照集群第五部分
- 2、启动服务器后,检查防火墙状态,应为关闭,如有策略,检查数据库所需端口是否已开 放
- 3、启动集群,参照集群第五部分