# 老男孩Ubuntu企业级初始配置实战

官方咨询微信oldboy\_duoduo, 老男孩老师本人微信 oldboy0102 官方网站: www.oldboyedu.com

**免费**Linux精品视频教程(老男孩老师亲自讲) https://ke.qq.com/course/2806831

视频配套最新Linux书籍(老男孩老师亲自著) https://item.jd.com/12568747.html

2021Ubuntu速成视频讲解 <u>https://ke.qq.com/course/3168804</u> 交流学习Q群:417491977(注明 ubuntu)

# 第1章 Ubuntu安装后初始化配置

## 1.使用xshell远程连接Ubuntu

(此部分见老男孩老师视频演示)

## 2.配置Ubuntu网卡

修改网卡配置注意事项

- 1.ubuntu从17.10开始,已放弃在/etc/network/interfaces里固定IP配置,即使配置也不会生效,而是改成netplan方式。
- 2.配置写在/etc/netplan/01-netcfg.yaml或者类似名称的yaml文件里。
- 3.修改配置以后不用重启,执行 netplan apply 命令可以让配置直接生效。

如果读者在前文安装系统过程中没有配置好网卡,则可以通过下面命令配置,修改命令如下:

```
$ sudo vim /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

#### 网卡文件内容如下

```
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    ens33:
       addresses:
       - 192.168.150.100/24
       gateway4: 192.168.150.2
       nameservers:
       addresses:
       - 223.5.5.5
       search:
       - 223.5.5.5
       version: 2
```

配置完成,执行如下配置命令生效:

## 2.远程连接SSH配置

默认Ubuntu不允许root远程登录,后期如果想通过root登陆系统则必须修改SSH配置文件中的相关参数才行。

sudo vim /etc/ssh/sshd\_config
PermitRootLogin yes

修改后记得重启sshd进程

sudo systemctl restart sshd

## 3.root用户管理

切换登录root账户

sudo su -

修改root密码

sudo passwd root

#无特殊情况,不建议使用root登录ubuntu。

## 4.配置apt软件源(类CentOS yum源)

ubuntu下的软件源可以在阿里源或者清华源上找到相应的配置方法:

https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/help/ubuntu/

#### 配置命令:

sudo vi /etc/apt/sources.list

deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ focal main restricted universe multiverse

 $\label{lem:deb-https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ focal-updates \ main \ restricted \\ universe \ multiverse$ 

deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ focal-backports main restricted universe multiverse

deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse

### 更新缓存:

sudo apt update

# 第2章 Ubuntu软件包管理工具使用

# 1.apt-get和apt命令介绍

- 1.apt等同于Centos7的yum命令
- 2.apt-get是第一代的包管理工具,最稳定
- 3.apt是改进的包管理工具,比apt-get要先进,官方推荐使用apt来管理软件

## 2.Ubuntu和CentOS7包管理工具区别

操作内容	Centos 7/8	Debian/Ubuntu
1.软件包后缀	*.rpm	*.deb
2.软件源配置文件	/etc/yum.conf	/etc/apt/sources.list
3.更新软件包列表	yum makecache fast	apt update
4.从软件仓库安装软件	yum install package	apt install package
5.安装本地软件包	rpm -i pkg.rpm	dpkg -i pkg.deb
6.删除软件包	yum remove package	apt remove package
7.获取某软件包的信息	yum search package	apt search package