Listbox-Scrollbar-Scale

```
--tkinter.END/ACTIVE
是变量, END代表最后, ACTIVE代表当前选中
--theLB = tkinter.Listbox(master[, selectmode][, height=10][, yscrollcommand])
selectmode:
   SINGIE单选
   BROWSE单选,默认,但是拖动鼠标或者方向键可以改变
   MULTIPLE多选
   EXTENDED多选,但是需要同时按住shift/ctrl/拖动鼠标
height:这里height比较奇特,是有多少个选项一次性显示
--theLB.insert()
和Entry.insert()一样
--theLB.delete()
和Entry.delete()一样
from tkinter import \ast
master = Tk()
theLB = Listbox (master, selectmode=SINGLE, height=2)
theLB.pack(fill=Y)
for item in ['新','年','好','啊']:
 theLB.insert(END, item)
theButton = Button(master, text=' 删除', command=lambda x=theLB:\
theLB. delete(ACTIVE))
theButton.pack()
mainloop()
  年
          删除
```

--sb = tkinter.Scrollbar(master)

为了在某个组件上安装垂直滚动条,你需要做两件事:

- 1. 设置该组件的yscrollbarcommand选项为Scrollbar组件的set()方法;
- 2. 设置Scrollbar组件的command选项为该组件的yview()方法。

```
--sb. config(参数名=取值)
在之后设置Scrollbar参数名对应的取值,防止没有定义
FE:
from tkinter import *
root = Tk()
sb = Scrollbar(root)
sb.pack(side=RIGHT, fill=Y)
1b = Listbox(root, yscrollcommand = sb. set)
for i in range(1000):
 1b. insert(END, i)
1b.pack(side=LEFT, fill=BOTH)
sb.config(command=1b.yview)
mainloop()
            _ 🗆
      tk
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
--s = tkinter. Scale (master, from\_, to[, orient][, length][, tickinterval][, resolution=1]) \\
from_, to就是开始结束
orient设置为tkinter.HORIZONTAL,那么会水平显示
length是单位像素,用来表示进度条长度
tickinterval是多少单位一个刻度
resolution是每次移动的单位,默认为1
--s. get()
获得当前的值
FE:
from tkinter import *
root = Tk()
s1 = Scale(root, from_=0, to=42, tickinterval=5, resolution=5, length=200)
s1.pack()
{\tt s2 = Scale(root, from\_=0, to=100, orient=HORIZONTAL, tickinterval=10, length=600)}
s2.pack()
def show():
```

print('(%s,%s)'%(s2.get(),s1.get()))

mainloop()

