### 张量Tensorflow Python API 翻译 (array ops)

# Tensorflow Python API 翻译 (array\_ops)

## 该章介绍有关张量转换的API

#### 数据类型投射

Tensorflow提供了很多的数据类型投射操作,你能将数据类型投射到一个你想要的数据类型上去。

```
tf.string to number(string tensor, out type = None, name = None)
```

解释:这个函数是将一个string的Tensor转换成一个数字类型的Tensor。但是要注意一点,如果你想转换的数字类型是tf.float32,那么这个string去掉引号之后,里面的值必须是一个合法的浮点数,否则不能转换。如果你想转换的数字类型是tf.int32,那么这个string去掉引号之后,里面的值必须是一个合法的浮点数或者整型,否则不能转换。

#### 使用例子:

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import tensorflow as tf
import numpy as np

sess = tf.Session()
data = tf.constant('123')
print sess.run(data)
d = tf.string_to_number(data)
print sess.run(d)
```

- - out\_type: 一个可选的数据类型tf.DType,默认的是tf.float32,但我们也可以选择tf.int32或者tf.float32。
  - name: (可选) 为这个操作取一个名字。

• string tensor: 一个string类型的Tensor。

#### 输出参数:

输入参数:

• 一个Tensor,数据类型是out type,数据维度和string tensor相同。

```
tf.to_double(x, name = 'ToDouble')
解释: 这个函数是将一个Tensor的数据类型转换成float64。
使用例子:
#!/usr/bin/env python
```

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import tensorflow as tf
import numpy as np

sess = tf.Session()
data = tf.constant(123)
print sess.run(data)
d = tf.to_double(data)
print sess.run(d)
```

#### 输入参数:

• x: 一个Tensor或者是SparseTensor。

• name: (可选) 为这个操作取一个名字。

#### 输出参数:

• 一个Tensor或者SparseTensor,数据类型是float64,数据维度和x相同。

#### 提示:

•错误:如果x是不能被转换成float64类型的,那么将报错。

```
tf.to_float(x, name = 'ToFloat')
解释: 这个函数是将一个Tensor的数据类型转换成float32。
使用例子:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
```

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import tensorflow as tf
import numpy as np

sess = tf.Session()
data = tf.constant(123)
print sess.run(data)
d = tf.to_float(data)
print sess.run(d)
```

#### 输入参数:

- x:一个Tensor或者是SparseTensor。
- name: (可选) 为这个操作取一个名字。

#### 输出参数:

• 一个Tensor或者SparseTensor,数据类型是float32,数据维度和x相同。

#### 提示:

•错误:如果x是不能被转换成float32类型的,那么将报错。

```
tf.to bfloat16(x, name = 'ToBFloat16')
```

解释:这个函数是将一个Tensor的数据类型转换成bfloat16。

译者注:这个API的作用不是很理解,但我测试了一下,输入的x必须是浮点型的,别的类型都不行。使用例子:

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import tensorflow as tf
import numpy as np

sess = tf.Session()
data = tf.constant([x for x in range(20)], tf.float32)
print sess.run(data)
d = tf.to_bfloat16(data)
print sess.run(d)
```

#### 输入参数:

- x: 一个Tensor或者是SparseTensor。
- name: (可选) 为这个操作取一个名字。

#### 输出参数:

• 一个Tensor或者SparseTensor,数据类型是bfloat16,数据维度和x相同。

#### 提示:

● 错误: 如果x是不能被转换成bfloat16类型的,那么将报错。

```
tf.to_int32(x, name = 'ToInt32')
解释: 这个函数是将一个Tensor的数据类型转换成int32。
使用例子:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import tensorflow as tf
import numpy as np

sess = tf.Session()
data = tf.constant([x for x in range(20)], tf.float32)
print sess.run(data)
d = tf.to int32(data)
```

- x: 一个Tensor或者是SparseTensor。
- name: (可选) 为这个操作取一个名字。

#### 输出参数:

输入参数:

print sess.run(d)

• 一个Tensor或者SparseTensor,数据类型是int32,数据维度和x相同。

#### 提示:

• 错误: 如果x是不能被转换成int32类型的,那么将报错。

```
tf.to_int64(x, name = 'ToInt64')
解释: 这个函数是将一个Tensor的数据类型转换成int64。
使用例子:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import tensorflow as tf
import numpy as np

sess = tf.Session()
data = tf.constant([x for x in range(20)], tf.float32)
print sess.run(data)
d = tf.to_int64(data)
print sess.run(d)
```

- x: 一个Tensor或者是SparseTensor。
- name: (可选) 为这个操作取一个名字。

#### 输出参数:

输入参数:

• 一个Tensor或者SparseTensor,数据类型是int64,数据维度和x相同。

#### 提示:

• 错误: 如果x是不能被转换成int64类型的,那么将报错。

tf.cast(x, dtype, name = None)

解释:这个函数是将一个Tensor或者SparseTensor的数据类型转换成dtype。

#### 使用例子:

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import tensorflow as tf
import numpy as np

sess = tf.Session()
data = tf.constant([x for x in range(20)], tf.float32)
print sess.run(data)
d = tf.cast(data, tf.int32)
print sess.run(d)
```

#### 输入参数:

- x: 一个Tensor或者是SparseTensor。
- dtype: 目标数据类型。
- name: (可选) 为这个操作取一个名字。

#### 输出参数:

• 一个Tensor或者SparseTensor,数据维度和x相同。

#### 提示:

•错误:如果x是不能被转换成dtype类型的,那么将报错。

#### 数据维度转换

Tensorflow提供了很多的数据维度转换操作,你能改变数据的维度,将它变成你需要的维度。

```
tf.shape(input, name = None)
```

解释:这个函数是返回input的数据维度,返回的Tensor数据维度是一维的。

#### 使用例子:

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import tensorflow as tf
import numpy as np

sess = tf.Session()
data = tf.constant([[[1, 1, 1], [2, 2, 2]], [[3, 3, 3], [4, 4, 4]]])
print sess.run(data)
d = tf.shape(data)
print sess.run(d)
```

#### 输入参数:

- input: 一个Tensor。
- name: (可选) 为这个操作取一个名字。

#### 输出参数:

• 一个Tensor,数据类型是int32。

tf.size(input, name = None)

解释:这个函数是返回input中一共有多少个元素。

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import tensorflow as tf
import numpy as np

sess = tf.Session()
data = tf.constant([[[1, 1, 1], [2, 2, 2]], [[3, 3, 3], [4, 4, 4]]])
print sess.run(data)
d = tf.size(data)
print sess.run(d)
输入参数:
```

• input: 一个Tensor。

• name: (可选)为这个操作取一个名字。

#### 输出参数:

• 一个Tensor,数据类型是int32。

tf.rank(input, name = None)

解释:这个函数是返回Tensor的秩。

注意: Tensor的秩和矩阵的秩是不一样的,Tensor的秩指的是元素维度索引的数目,这个概念也被成为order, degree或者ndims。比如,一个Tensor的维度是[1, 28, 28, 1],那么它的秩就是4。

#### 使用例子:

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import tensorflow as tf
import numpy as np

sess = tf.Session()
data = tf.constant([[[1, 1, 1], [2, 2, 2]], [[3, 3, 3], [4, 4, 4]]])
print sess.run(data)
d = tf.rank(data)
print sess.run(tf.shape(data))
print sess.run(d)
```

#### 输入参数:

- input: 一个Tensor。
- name: (可选) 为这个操作取一个名字。

#### 输出参数:

• 一个Tensor,数据类型是int32。

tf.reshape(tensor, shape, name = None)

解释:这个函数的作用是对tensor的维度进行重新组合。给定一个tensor,这个函数会返回数据维度是shape的一个新的tensor,但是tensor里面的元素不变。

如果shape是一个特殊值[-1],那么tensor将会变成一个扁平的一维tensor。

如果shape是一个一维或者更高的tensor,那么输入的tensor将按照这个shape进行重新组合,但是重新组合的tensor和原来的tensor的元素是必须相同的。

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import tensorflow as tf
import numpy as np
```

```
sess = tf.Session()
data = tf.constant([[[1, 1, 1], [2, 2, 2]], [[3, 3, 3], [4, 4, 4]]])
print sess.run(data)
print sess.run(tf.shape(data))
d = tf.reshape(data, [-1])
print sess.run(d)
d = tf.reshape(data, [3, 4])
print sess.run(d)
```

• tensor: →↑Tensor•

- shape: 一个Tensor,数据类型是int32,定义输出数据的维度。
- name: (可选) 为这个操作取一个名字。

#### 输出参数:

输入参数:

• 一个Tensor,数据类型和输入数据相同。

tf.squeeze(input, squeeze dims = None, name = None)

解释:这个函数的作用是将input中维度是1的那一维去掉。但是如果你不想把维度是1的全部去掉,那么你可以使用squeeze dims参数,来指定需要去掉的位置。

#### 使用例子:

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import tensorflow as tf
import numpy as np
sess = tf.Session()
data = tf.constant([[1, 2, 1], [3, 1, 1]])
print sess.run(tf.shape(data))
d 1 = tf.expand dims(data, 0)
d1 = tf.expand dims(d1, 2)
d 1 = tf.expand dims(d 1, -1)
d = tf.expand dims(d 1, -1)
print sess.run(tf.shape(d 1))
d2 = d1
print sess.run(tf.shape(tf.squeeze(d 1)))
print sess.run(tf.shape(tf.squeeze(d 2, [2, 4])))
# 't' is a tensor of shape [1, 2, 1, 3, 1, 1]
\# shape(squeeze(t)) ==> [2, 3]
# 't' is a tensor of shape [1, 2, 1, 3, 1, 1]
\# shape(squeeze(t, [2, 4])) ==> [1, 2, 3, 1]
输入参数:
```

- input: Tensor.
- squeeze\_dims: (可选)一个序列,索引从0开始,只移除该列表中对应位的tensor。默认下,是一个空序列[]。
- name: (可选) 为这个操作取一个名字。

#### 输出参数:

• 一个Tensor,数据类型和输入数据相同。

```
tf.expand dims(input, dim, name = None)
```

解释:这个函数的作用是向input中插入维度是1的张量。

我们可以指定插入的位置dim, dim的索引从0开始, dim的值也可以是负数, 从尾部开始插入, 符合 python

的语法。

这个操作是非常有用的。举个例子,如果你有一张图片,数据维度是[height, width, channels],你想要加入"批量"这个信息,那么你可以这样操作expand\_dims(images, 0),那么该图片的维度就变成了[1, height, width, channels]。

#### 这个操作要求:

-1-input.dims() <= dim <= input.dims()

这个操作是squeeze()函数的相反操作,可以一起灵活运用。

#### 使用例子:

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import tensorflow as tf
import numpy as np

sess = tf.Session()
data = tf.constant([[1, 2, 1], [3, 1, 1]])
print sess.run(tf.shape(data))
d_1 = tf.expand_dims(data, 0)
print sess.run(tf.shape(d_1))
d_1 = tf.expand_dims(d_1, 2)
print sess.run(tf.shape(d_1))
d_1 = tf.expand_dims(d_1, -1)
print sess.run(tf.shape(d_1))
```

- input:一个Tensor。
  - dim: 一个Tensor,数据类型是int32,标量。
  - name: (可选) 为这个操作取一个名字。

#### 输出参数:

输入参数:

• 一个Tensor,数据类型和输入数据相同,数据和input相同,但是维度增加了一维。

#### 数据抽取和结合

Tensorflow提供了很多的数据抽取和结合的方法。

```
tf.slice(input_, begin, size, name = None)
```

解释:这个函数的作用是从输入数据input中提取出一块切片,切片的尺寸是size,切片的开始位置是begin。切片的尺寸size表示输出tensor的数据维度,其中size[i]表示在第i维度上面的元素个数。开始位置begin表示切片相对于输入数据input 的每一个偏移量,比如数据input 是

```
[[[1, 1, 1], [2, 2, 2]],
[[33, 3, 3], [4, 4, 4]],
[[5, 5, 5], [6, 6, 6]]],
```

begin为[1,0,0],那么数据的开始位置是33。因为,第一维偏移了1,其余几位都没有偏移,所以开始位置是33。 是33。

#### 操作满足:

```
size[i] = input.dim_size(i) - begin[i]
0 <= begin[i] <= begin[i] + size[i] <= Di for i in [0, n]
使用例子:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import tensorflow as tf
import numpy as np
sess = tf.Session()
input = tf.constant([[[1, 1, 1], [2, 2, 2]],</pre>
```

#### 输入参数:

- input:一个Tensor。
- begin: 一个Tensor, 数据类型是int32或者int64。
- size: 一个Tensor,数据类型是int32或者int64。
- name: (可选) 为这个操作取一个名字。

#### 输出参数:

• 一个Tensor,数据类型和input 相同。

tf.split(split\_dim, num\_split, value, name = 'split')

解释:这个函数的作用是,沿着split\_dim维度将value切成num\_split块。要求,num\_split必须被value.shape[split dim]整除,即value.shape[split dim] % num split == 0。

#### 使用例子:

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import tensorflow as tf
import numpy as np

sess = tf.Session()
input = tf.random_normal([5,30])
print sess.run(tf.shape(input))[0] / 5
split0, split1, split2, split3, split4 = tf.split(0, 5, input)
print sess.run(tf.shape(split0))
```

#### 输入参数:

- split\_dim: 一个0维的Tensor,数据类型是int32,该参数的作用是确定沿着哪个维度进行切割,参数范围 [0, rank(value))。
- num split: 一个0维的Tensor,数据类型是int32,切割的块数量。
- value: 一个需要切割的Tensor。
- name: (可选) 为这个操作取一个名字。

#### 输出参数:

• 从value中切割的num split个Tensor。

```
tf.tile(input, multiples, name = None)
```

解释: 这个函数的作用是通过给定的tensor去构造一个新的tensor。所使用的方法是将input复制multiples次,输出的tensor的第i维有input.dims(i) \* multiples[i]个元素,input中的元素被复制multiples[i]次。比如,input = [a b c d], multiples = [2], 那么tile(input, multiples) = [a b c d a b c d]。

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
```

```
import tensorflow as tf
import numpy as np

sess = tf.Session()
data = tf.constant([[1, 2, 3, 4], [9, 8, 7, 6]])
d = tf.tile(data, [2,3])
print sess.run(d)
```

#### 输入参数:

- input:一个Tensor,数据维度是一维或者更高维度。
- multiples: 一个Tensor,数据类型是int32,数据维度是一维,长度必须和input的维度一样。
- name: (可选) 为这个操作取一个名字。

#### 输出参数:

• 一个Tensor,数据类型和input相同。

tf.pad(input, paddings, name = None)

解释:这个函数的作用是向input中按照paddings的格式填充0。paddings是一个整型的Tensor,数据维度是[n,2],其中n是input的秩。对于input的中的每一维D,paddings[D,0]表示增加多少个0在input之前,paddings[D,1]表示增加多少个0在input之后。举个例子,假设paddings = [[1,1],[2,2]]和input的数据维度是[2,2],那么最后填充完之后的数据维度如下:

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{2} + \frac{1}{2} = \frac{4}{6}$$

填充之后的数据维度

也就是说,最后的数据维度变成了[4,6]。 使用例子:

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import tensorflow as tf
import numpy as np

sess = tf.Session()
t = tf.constant([[[3,3,],[2,2]]])
print sess.run(tf.shape(t))
paddings = tf.constant([[3,3],[1,1],[2,2]])
print sess.run(tf.pad(t, paddings)).shape
输入参数:
```

- input: 一个Tensor。
- paddings: 一个Tensor, 数据类型是int32。
- name: (可选) 为这个操作取一个名字。

#### 输出参数:

• 一个Tensor,数据类型和input相同。

tf.concat(concat\_dim, value, name = 'concat')

解释:这个函数的作用是沿着concat\_dim维度,去重新串联value,组成一个新的tensor。使用例子:

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import tensorflow as tf
```

```
import numpy as np
sess = tf.Session()
t1 = tf.constant([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
t2 = tf.constant([[7, 8, 9], [10, 11, 12]])
d1 = tf.concat(0, [t1, t2])
d2 = tf.concat(1, [t1, t2])
print sess.run(d1)
print sess.run(tf.shape(d1))
print sess.run(d2)
print sess.run(tf.shape(d2))
# output
[[ 1 2 3]
[ 4 5 6]
[789]
[[1 2 3 7 8 9]
[ 4 5 6 10 11 12]]
# tips
从直观上来看,我们取的concat dim的那一维的元素个数肯定会增加。比如,上述例子中的dl的第0维增加了,而且dl.shape[0] =
t1.shape[0]+t2.shape[0].
输入参数:
     • concat dim: 一个零维度的Tensor,数据类型是int32。
     • values: 一个Tensor列表,或者一个单独的Tensor。
```

## 输出参数:

• 一个重新串联之后的Tensor。

• name: (可选) 为这个操作取一个名字。

```
tf.pack(values, name = 'pack')
解释: 这个函数的作用是将秩为R的tensor打包成一个秩为R+1的tensor。具体的公式可以表示为:
tf.pack([x, y, z]) = np.asqrray([x, y, z])
使用例子:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import tensorflow as tf

x = tf.constant([1,2,3])
y = tf.constant([4,5,6])
z = tf.constant([7,8,9])

p = tf.pack([x,y,z])

sess = tf.Session()
print sess.run(tf.shape(p))
print sess.run(p)
输入参数:
```

- values: 一个Tensor的列表,每个Tensor必须有相同的数据类型和数据维度。
- name: (可选)为这个操作取一个名字。

#### 输出参数:

• output: 一个打包的Tensor,数据类型和values相同。

解释:这个函数的作用是将秩为R+1的tensor解压成一些秩为R的tensor。其中,num表示要解压出来的tensor的个数。如果,num没有被指定,那么num = value.shape[0]。如果,value.shape[0]无法得到,那么系统将抛出异常ValueError。具体的公式可以表示为:

```
使用例子:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import tensorflow as tf
x = tf.constant([1,2,3])
y = tf.constant([4,5,6])
z = tf.constant([7,8,9])
p = tf.pack([x,y,z])
sess = tf.Session()
print sess.run(tf.shape(p))
pp = tf.unpack(p,3)
print sess.run(pp)
```

tf.unpack(x, n) = list(x)

- value: 一个秩大于0的Tensor。
- num: 一个整型, value的第一维度的值。
- name: (可选) 为这个操作取一个名字。

#### 输出参数:

输入参数:

• 从value中解压出来的一个Tensor数组。

#### 异常:

• ValueError: 如果num没有被正确指定,那么将抛出异常。

tf.reverse\_sequence(input, seq\_lengths, seq\_dim, name = None)

解释:将input中的值沿着第seq dim维度进行翻转。

这个操作先将input沿着第0维度切分,然后对于每个切片,将切片长度为seq\_lengths[i]的值,沿着第seq\_dim维度进行翻转。

向量seq\_lengths中的值必须满足seq\_lengths[i] < input.dims[seq\_dim],并且其长度必须是input\_dims(0)。对于每个切片i的输出,我们将第seq\_dim维度的前seq\_lengths[i]的数据进行翻转。 比如:

```
# Given this:
seq dim = 1
input.dims = (4, 10, \ldots)
seq_lengths = [7, 2, 3, 5]
# 因为input的第0维度是4, 所以先将input切分成4个切片;
# 因为seq dim是1, 所以我们按着第1维度进行翻转。
# 因为seq lengths[0] = 7, 所以我们第一个切片只翻转前7个值,该切片的后面的值保持不变。
# 因为seq lengths[1] = 2, 所以我们第一个切片只翻转前2个值,该切片的后面的值保持不变。
# 因为seq lengths[2] = 3, 所以我们第一个切片只翻转前3个值,该切片的后面的值保持不变。
# 因为seq lengths[3] = 5, 所以我们第一个切片只翻转前5个值,该切片的后面的值保持不变。
output[0, 0:7, :, ...] = input[0, 7:0:-1, :, ...]
output[1, 0:2, :, ...] = input[1, 2:0:-1, :, ...]
output[2, 0:3, :, ...] = input[2, 3:0:-1, :, ...]
output[3, 0:5, :, ...] = input[3, 5:0:-1, :, ...]
output[0, 7:, :, ...] = input[0, 7:, :, ...]
output[1, 2:, :, ...] = input[1, 2:, :, ...]
output[2, 3:, :, ...] = input[2, 3:, :, ...]
```

```
output[3, 2:, :, ...] = input[3, 2:, :, ...]
使用例子:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import tensorflow as tf

sess = tf.Session()
input = tf.constant([[1, 2, 3, 4], [3, 4, 5, 6]], tf.int64)
seq_lengths = tf.constant([3, 2], tf.int64)
seq_dim = 1
output = tf.reverse_sequence(input, seq_lengths, seq_dim)
print sess.run(output)
sess.close()

# output
[[3 2 1 4]
[4 3 5 6]]
输入参数:
```

- input: 一个Tensor, 需要反转的数据。
  - seq\_lengths: 一个Tensor,数据类型是int64,数据长度是input.dims(0),并且max(seq\_lengths) < input.dims(seq\_dim)。
  - seq dim: 一个int, 确定需要翻转的维度。
  - name: (可选)为这个操作取一个名字。

#### 输出参数:

• 一个Tensor,数据类型和input相同,数据维度和input相同。

```
tf.reverse(tensor, dims, name = None)
```

解释:将指定维度中的数据进行翻转。

给定一个tensor和一个bool类型的dims,dims中的值为False或者True。如果dims[i] == True,那么就将tensor中这一维的数据进行翻转。

tensor最多只能有8个维度,并且tensor的秩必须和dims的长度相同,即rank(tensor) == size(dims)。使用例子:

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import tensorflow as tf
sess = tf.Session()
input data = tf.constant([[
[0, 1, 2, 3],
[4, 5, 6, 7],
[ 8, 9, 10, 11]
],
[12, 13, 14, 15],
[16, 17, 18, 19],
[20, 21, 22, 23]
print 'input data shape : ', sess.run(tf.shape(input data))
dims = tf.constant([False, False, False, True])
print sess.run(tf.reverse(input data, dims))
dims = tf.constant([False, True, False, False])
print sess.run(tf.reverse(input data, dims))
dims = tf.constant([False, False, True, False])
```

```
print sess.run(tf.reverse(input_data, dims))
sess.close()
```

#### 输入参数:

- tensor: 一个Tensor,数据类型必须是以下之一: uint8, int8, int32, boo1, float32或者float64,数据维度不超过8维。
- dims: 一个Tensor,数据类型是bool。
- name: (可选) 为这个操作取一个名字。

#### 输出参数:

• 一个Tensor,数据类型和tensor相同,数据维度和tensor相同。

```
tf.transpose(a, perm = None, name = 'transpose')
解释:将a进行转置,并且根据perm参数重新排列输出维度。
输出数据tensor的第i维将根据perm[i]指定。比如,如果perm没有给定,那么默认是perm = [n-1, n-2, ...,
0],其中rank(a) = n。默认情况下,对于二维输入数据,其实就是常规的矩阵转置操作。
比如:
input data.dims = (1, 4, 3)
perm = [1, 2, 0]
# 因为 output data.dims[0] = input data.dims[perm[0]]
# 因为 output data.dims[1] = input data.dims[ perm[1] ]
# 因为 output data.dims[2] = input data.dims[ perm[2] ]
# 所以得到 output data.dims = (4, 3, 1)
output data.dims = (4, 3, 1)
使用例子:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import tensorflow as tf
sess = tf.Session()
input data = tf.constant([[1,2,3],[4,5,6]])
print sess.run(tf.transpose(input data))
print sess.run(input data)
print sess.run(tf.transpose(input data, perm=[1,0]))
input_data = tf.constant([[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9],[10,11,12]]])
print 'input data shape: ', sess.run(tf.shape(input data))
output data = tf.transpose(input data, perm=[1, 2, 0])
print 'output_data shape: ', sess.run(tf.shape(output_data))
print sess.run(output data)
sess.close()
输入参数:
    • a: 一个Tensor。
    • perm: 一个对于a的维度的重排列组合。
     • name: (可选) 为这个操作取一个名字。
```

## 输出参数:

• 一个经过翻转的Tensor。

tf.gather(params, indices, name = None)

解释:根据indices索引,从params中取对应索引的值,然后返回。

indices必须是一个整型的tensor,数据维度是常量或者一维。最后输出的数据维度是indices.shape + params.shape[1:]。

#### 比如:


```
# Scalar indices
output[:, ..., :] = params[indices, :, ... :]

# Vector indices
output[i, :, ..., :] = params[indices[i], :, ... :]

# Higher rank indices
output[i, ..., j, :, ... :] = params[indices[i, ..., j], :, ..., :]

如果indices是一个从0到params.shape[0]的排列,即len(indices) = params.shape[0],那么这个操作将
把params进行重排列。
```

# params



Gather

#### 使用例子:

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import tensorflow as tf

sess = tf.Session()
params = tf.constant([6, 3, 4, 1, 5, 9, 10])
indices = tf.constant([2, 0, 2, 5])
output = tf.gather(params, indices)
print sess.run(output)
sess.close()
```

#### 输入参数:

- params: 一个Tensor。
- indices: 一个Tensor,数据类型必须是int32或者int64。
- name: (可选) 为这个操作取一个名字。

#### 输出参数:

• 一个Tensor,数据类型和params相同。

```
tf.dynamic_partition(data, partitions, num_partitions, name = None)
解释: 根据从partitions中取得的索引,将data分割成num_partitions份。
我们先从partitions.ndim 中取出一个元祖js,那么切片data[js, ...]将成为输出数
据outputs[partitions[js]]的一部分。我们将js按照字典序排列,即js里面的值为(0, 0, ..., 1, 1, ..., 2, 2, ..., num_partitions - 1, num_partitions - 1, ...)。我们将partitions[js] = i的值放
入outputs[i]。outputs[i]中的第一维对应于partitions.values == i的位置。更多细节如下:
outputs[i].shape = [sum(partitions == i)] + data.shape[partitions.ndim:]
outputs[i] = pack([data[js, ...] for js if partitions[js] == i])
data.shape must start with partitions.shape
```

#### 这句话不是很明白,说说自己的理解。

data.shape(0)必须和partitions.shape(0)相同,即data.shape[0] == partitions.shape[0]。


#### 比如:

```
# Scalar partitions
partitions = 1
num_partitions = 2
data = [10, 20]
outputs[0] = [] # Empty with shape [0, 2]
outputs[1] = [[10, 20]]

# Vector partitions
partitions = [0, 0, 1, 1, 0]
num_partitions = 2
data = [10, 20, 30, 40, 50]
outputs[0] = [10, 20, 50]
outputs[1] = [30, 40]
```

# partitions

# data



DynamicPartition

#### 使用例子:

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import tensorflow as tf

sess = tf.Session()
params = tf.constant([6, 3, 4, 1, 5, 9, 10])
indices = tf.constant([2, 0, 2, 5])
output = tf.gather(params, indices)
print sess.run(output)
sess.close()
```

#### 输入参数:

- data: 一个Tensor。
- partitions: 一个Tensor,数据类型必须是int32。任意数据维度,但其中的值必须是在范围[0, num partitions)。
- num\_partitions: 一个int, 其值必须不小于1。输出的切片个数。
- name: (可选) 为这个操作取一个名字。

#### 输出参数:

• 一个数组Tensor,数据类型和data相同。

的tensor。

如下构建一个合并的tensor:

```
merged[indices[m][i, ..., j], ...] = data[m][i, ..., j, ...]
```

其中,m是一个从0开始的索引。如果indices[m]是一个标量或者向量,那么我们可以得到更加具体的如下推导:


```
# Scalar indices
merged[indices[m], ...] = data[m][...]
# Vector indices
merged[indices[m][i], ...] = data[m][i, ...]
```

从上式的推导,我们也可以看出最终合并的数据是按照索引从小到大排序的。那么会产生两个问题: 1) 假设如果一个索引同时存在indices [m] [i] 和indices [n] [j]中,其中 (m, i) < (n, j)。那么,data [n] [j] 将作为最后被合并的值。2) 假设索引越界了,那么缺失的位上面的值将被随机值给填补。

#### 比如:

# data indices

[[0,1,5],[2,3,6]]



DynamicStitch

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import tensorflow as tf
sess = tf.Session()
indices = [6, [4, 1], [[5, 2], [0, 3]]]
data = [[61, 62], [[41, 42], [11, 12]], [[[51, 52], [21, 22]], [[1, 2], [31, 32]]]]
output = tf.dynamic stitch(indices, data)
print sess.run(output)
# 缺少了第6, 第7的位置, 索引最后合并的数据中, 这两个位置的值会被用随机数代替
indices = [8, [4, 1], [[5, 2], [0, 3]]]
output = tf.dynamic stitch(indices, data)
# 第一个2被覆盖了,最后合并的数据是第二个2所指的位置
indices = [6, [4, 1], [[5, 2], [2, 3]]]
output = tf.dynamic stitch(indices, data)
print sess.run(output)
print sess.run(output)
sess.close()
```

- 输入参数:
  - indices: 一个列表,至少包含两Tensor,数据类型是int32。
  - data: 一个列表,里面Tensor的个数和indices相同,并且拥有相同的数据类型。
  - name: (可选) 为这个操作取一个名字。

## 输出参数:

● 一个<sub>Tensor</sub>,数据类型和data相同。