tensorflow接口研读image op

tensorflow接口研读image_op

3.1 tf.image.decode_gif(contents, name=None) {#decode_gif}

将GIF编码图片的第一帧解码成uint8类型的tensor。

参数:

- contents: 'string'类型, GIF格式图片。
- name: 操作的名称。

3.2 tf.image.decode_jpeg(contents, channels=None, ratio=None, fancy_upscaling=None, try_recover_truncated=None, acceptable_fraction=None, dct_method=None, name=None)

将JPEG编码图片解码成uint8类型的tensor。

参数 channels表示解码图片期望的颜色通道数。 可配置的值为:

- 0: 使用JPEG编码图片本身的通道数。
- 1: 输出灰度图片
- 3: 输出RGB格式图片

如果需要,可以使用参数ratio对图片进行缩略处理。

参数:

- contents: string类型的JPEG编码图片。
- channels: int类型,默认为0。
- ratio: int类型,默认为1,下采样比率。

3.3 tf.image.encode_jpeg(image, format=None, quality=None, progressive=None, optimize_size=None, chroma_downsampling=None, density_unit=None, x_density=None, y_density=None, xmp_metadata=None, name=None)

进行JPEG图片格式编码。

image 必须是一个 3维[height, width, channels]格式、uint8数据类型的tensor。format 可以用来重写颜色通道:

- II: 使用默认值,图片通道数和image通道数一致。
- grayscale: 输出JPEG编码的灰度图片。
- rgb: 输出JPEG编码的rgb图片。

- image: 3维 [height, width, channels]的tensor, uint8数据类型。
- format: 默认为".

3.4 tf.image.decode_png(contents, channels=None, dtype=None, name=None)

将PNG编码的图片解码成uint8或uint16的tensor。

参数 channels表示解码图片期望的颜色通道数。 可配置的值为:

- 0: 使用JPEG编码图片本身的通道数。
- 1: 输出灰度图片
- 3: 输出RGB格式图片
- 4: 输出RGBA格式图片

参数:

- contents: PNG编码图片。
- channels: int类型,默认为0.

示例:

image decoded=tf.image.decode png(tf.read file('example.png'), channels=3)

3.5 tf.image.encode_png(image, compression=None, name=None)

进行PNG图片格式编码。

image 为3维[height, width, channels]的uint8或uint16类型的tensor。

其中, channels 是:

- 1: 灰度格式
- 2: 灰度+alpha格式
- 3: RGB格式
- 4: RGBA格式

参数:

• image: 3维[height, width, channels]的uint8或uint16类型的tensor。

示例:

```
image_decoded=tf.image.decode_png(tf.read_file('example.png'),channels=3)
enc=tf.image.encode_png(image_decoded)
fname=tf.constant('l.png')
fwrite=tf.write_file(fname,enc)
with tf.Session() as sess:
    result=sess.run(fwrite)
```

3.6 tf.image.decode_image(contents, channels=None, name=None)

对decode_gif, decode_jpeg, and decode_png进行简化的函数,自动检测图片是GIG,JPEG或PNG。 注意: decode_gif 返回的是4维[num_frames, height, width, 3]矩阵,而decode_jpeg和decode_png返回的是3维[height, width, num_channels]`矩阵。

• contents: string类型。

• channels: int类型,默认为0。

3.7 tf.image.resize_images(images, size, method=0, align_corners=False)

使用方法method,将images大小调整至size,

调整图片大小可能造成图片扭曲,可以使用函数resize_image_with_crop_or_pad避免。 支持的方法method 如下:

- ResizeMethod.BILINEAR.双线性插值法。
- ResizeMethod.NEAREST NEIGHBOR: 临近插值法。
- ResizeMethod.BICUBIC: 双三次插值法。
- ResizeMethod.AREA:面积插值法。

参数:

- images: 4维[batch, height, width, channels] 或3维[height, width, channels]张量。
- size: 只含两个值的1维张量new height, new width, 图片的新尺寸。
- method: 调整大小方法,默认为 ResizeMethod.BILINEAR.
- align corners: bool型,默认为false,若为true, 精确对齐输入和输出的所有4个角。

示例:

resize_images1=tf.image.resize_images(image_decoded,[1200,1200],method=tf.image.ResizeMethod.BILINEAR)#输出为float类型。

3.8 tf.image.resize_area(images, size, align_corners=None, name=None)

通过面积插值法将 images大小调整至size,输出为float类型。

参数:

- images: 可以为一下类型的4维 [batch, height, width, channels] tensor, uint8, int8, int16, int32, int64, half, float32, float64.
- size: 只含两个值的1维张量new height, new width, 图片的新尺寸。

3.9 tf.image.resize_bicubic(images, size, align_corners=None, name=None)

通过双三次插值法将 images大小调整至size,输出为float类型。

参数:

- images: 可以为一下类型的4维 [batch, height, width, channels] tensor, uint8, int16, int32, int64, half, float32, float64.
- size: 只含两个值的1维张量new height, new width, 图片的新尺寸。

3.10 tf.image.resize_bilinear(images, size, align_corners=None,

name=None)

通过双线性插值法将 images大小调整至size,输出为float类型。

参数:

- images: 可以为一下类型的4维 [batch, height, width, channels] tensor, uint8, int8, int16, int32, int64, half, float32, float64.
- size: 只含两个值的1维张量new height, new width, 图片的新尺寸。

3.11 tf.image.resize_nearest_neighbor(images, size, align_corners=None, name=None)

通过临近插值法将 images大小调整至size,输出为float类型。

参数:

- images: 可以为一下类型的4维 [batch, height, width, channels] tensor, uint8, int8, int16, int32, int64, half, float32, float64.
- size: 只含两个值的1维张量new height, new width, 图片的新尺寸。

3.12 tf.image.resize_image_with_crop_or_pad(image, target_height, target_width)

裁剪或扩充图片尺寸至目标宽度以及高度。

如果图片的width或height大于target_width或target_height,该函数会沿着对应的尺度进行中心裁剪。如果图片的width或height小于target_width或target_height,该函数会沿着对应的尺度进行中心扩充。

参数:

- image: 3维[height, width, channels]tensor。
- target_height: 目标高度。
- target width: 目标宽度。

示例:

resize images5=tf.image.resize image with crop or pad(image decoded,300,300)

3.13 tf.image.central_crop(image, central_fraction)

对图片进行中心裁剪。

保留图片每个尺度的中心区域,对外部进行裁剪。如果我们配置central_fraction为0.5,该函数只会返回下图标识X的数据。

参数:

- image: 3维 [height, width, depth]tensor。
- central_fraction: float (0, 1], 裁剪比例。

示例:

3.14 tf.image.pad_to_bounding_box(image, offset_height, offset_width, target_height, target_width)

扩展 image 到指定的 height 和width, 扩展的部分填充0。

在图片的上部填充offset_height行0元素和在图片的左边填充offset_width列0元素后,将图片沿着下部行填充和右部列填充扩展至指定的高、宽。

参数:

- image: 3维 [height, width, channels]tensor。
- offset height: 上部增加0元素的行数。
- offset width: 左部增加0元素的行数。
- target height: 输出图片的高度。
- target width: 输出图片的宽度。

示例:

pad to=tf.image.pad to bounding box(image decoded, 100, 100, 2000, 2000)

3.15 tf.image.crop_to_bounding_box(image, offset_height, offset_width, target_height, target_width)

图片指定的范围裁剪,保留指定范围内的数据。

该函数从image中裁剪出一个长方形的区域。长方形左上角在图片中的坐标为offset_height, offset_width 那么它的右下角在图片中的坐标为offset height + target height, offset width + target width。

参数:

- image: 3维 [height, width, channels]tensor。
- offset height: 左上角坐标的高度值。
- offset width: 左上角坐标的宽度值。
- target height: 输出图片的高度。
- target width: 输出图片的宽度。

示例:

crop_to=tf.image.crop_to_bounding_box(image_decoded,100,100,400,400)

3.16 tf.image.extract_glimpse(input, size, offsets, centered=None, normalized=None, uniform_noise=None, name=None)

与crop_to_bounding_box功能类似。不同之处在于,input是一组4维张量 [batch_size, height, width, channels],存有batch_size张图片。该函数对每张图片截取相同大小不同位置的数据。截取后的tensor为 [batch_size, glimpse height, glimpse width, channels]。

- 若坐标不是标准化和中心指定的, 0.0 and 1.0对应最小和最大的高度或宽度。
- 若坐标是标准化和中心指定的,坐标 (-1.0, -1.0) 对应左上角,右下角对应坐标(1.0, 1.0)。
- 若坐标不是标准化,则应使用像素坐标值。

- input: 4维[batch size, height, width, channels]tensor。
- size: 1维int32型,表示截取窗口大小,[glimpse_height,glimpse_width]。
- offsets: 每个截取窗口中心位置的坐标,float32型[batch_size,2]。
- centered: bool型,默认为True,表明offset为窗口中心位置坐标;若为False,则表示窗口左上角坐标。
- normalized: bool型,默认为 True,表示偏移坐标是标准化的。
- uniform noise: bool型,默认为 True,表示截取是产生噪声。

示例:

```
size=tf.Variable([200,200])
offsets=tf.constant([[64,64],[159,155],[400,600]],dtype=tf.float32)
extract_glimpse=tf.image.extract_glimpse(images,size,offsets,centered=False,normalized=False,uniform_noise=False)
```

3.17 tf.image.crop_and_resize(image, boxes, box_ind, crop_size, method=None, extrapolation_value=None, name=None)

类似于crop_to_bounding_box,不同之处在于,本函数在裁剪后将所有图片重新调整为指定尺寸,指定尺寸由参数crop_size获取。

参数:

- image:4维[batch, image height, image width, depth]tensor。
- boxes: 2维[num_boxes, 4] float32类型tensor。第'i'行为标准化坐标[y1, x1, y2, x2],标准化坐标值y对应图片坐标y * (image_height 1),因此,[0,1]对应图片`[0, image_height 1]。通常,要求y2>y1,x2>x1。
- box ind: 1维[num boxes]int32型tensor, 取值范围[0, batch)`。该值指定box对应第几张图片。
- **crop_size**: 1维size = [crop_height, crop_width] ``int32型**tensor**, 所有裁剪后的图片尺寸将全部改变为该值。
- method: 调整图片大小的方法,默认为 bilinear,目前也只支持这种方法。

3.18 tf.image.flip_up_down(image)

将图片上下翻转。即翻转坐标为height。

参数:

• image: 3维[height, width, channels]tensor。

3.19 tf.image.random_flip_up_down(image, seed=None)

随机将图片进行上下翻转,翻转概率为50%。

参数:

- image: 3维[height, width, channels]tensor。
- seed: 随机种子,用法在constant ops中有介绍。

3.20 tf.image.flip_left_right(image)

将图片左右翻转。即翻转坐标为width。

• image: 3维[height, width, channels]tensor。

示例:

flip_left_right=tf.image.flip_left_right(image_decoded)

3.21 tf.image.random_flip_left_right(image, seed=None)

随机将图片进行左右翻转,翻转概率为50%。

参数:

- image: 3维[height, width, channels]tensor。
- seed: 随机种子,用法在constant ops中有介绍。

3.22 tf.image.transpose_image(image)

对图片第一第二维度进行转置操作。

参数:

• image:3维[height, width, channels]tensor。完成为3维[width,height, channels]tensor。

示例:

transpose_image=tf.image.transpose_image(image_decoded)

3.23 tf.image.rot90(image, k=1, name=None)

将图片逆时针旋转,步长为90度。

参数:

- image:3维[height, width, channels]tensor。
- k:旋转倍率,默认为1。图片旋转角度为k*90。

示例:

rot180=tf.image.rot90(image_decoded, k=2)

3.24 tf.image.rgb to grayscale(images, name=None)

将一个或多个图片由RGB模式转化为灰度模式。

参数:

• images: RGB tensor, 最末维度必须为3,对应RGB三个通道。

3.25 tf.image.grayscale_to_rgb(images, name=None)

将一个或多个图片由灰度模式转化为RGB模式。

参数:

• images: 灰度 tensor, 最末维度必须为1。

3.26 tf.image.hsv to rgb(images, name=None)

将一个或多个图片由HSV模式转化为RGB模式。

参数:

• images: 最后一个维度必须为3。

3.27 tf.image.rgb_to_hsv(images, name=None)

将一个或多个图片由RGB模式转化为HSV模式。

参数:

• images: 最后一个维度必须为3。

3.28 `tf.image.convert_image_dtype(image, dtype, saturate=False, name=None)

转化图片数据类型至dtype。并将数据归一为[0,1)。

参数:

- image: 图片
- dtype: 将要转化成的数据类型。
- saturate: 如果 True,在转化前裁剪越限的值

示例:

image_decoded=tf.image.decode_png(tf.read_file('871002.png'),channels=1)
max1=tf.reduce_max(image_decoded) #max1=215
convert=tf.image.convert_image_dtype(image_decoded,tf.float32)
max=tf.reduce_max(convert) #max=0.843137(215/255)

3.29 tf.image.adjust brightness(image, delta)

调整RGB或灰度图的明暗度。

在运算前,image和delta都先转换为float类型,运算完成后再返回初始类型。delta取值范围为[0,1)。

参数:

- image: tensor.
- delta: image_out=image*delta.

示例:

adjust_brightness=tf.image.adjust_brightness(image_decoded,0.4)

3.30 tf.image.random_brightness(image, max_delta, seed=None)

随机调整RGB或灰度图的明暗度。随机值范围 [-max delta, max delta)。

参数:

- image:image.
- max delta: float, 必须为非负。
- seed: 种子。

3.31 tf.image.adjust contrast(images, contrast factor)

调整RGB或灰度图的对比度。

在运算前,image和delta都先转换为float类型,运算完成后再返回初始类型。

对图片而言,每个通道的对比度调节是独立的。该函数先计算该通道像素平均值mean,而后对每个值进行运算

```
(x - mean) * contrast factor + mean.
```

参数:

- images: Images, 至少为 3维。
- contrast factor: 调整因子。

示例:

adjust contrast=tf.image.adjust contrast(image decoded, 0.4)

3.32 tf.image.random_contrast(image, lower, upper, seed=None)

随机调整RGB或灰度图的对比度。对比于adjust contrast, contrast factor从[lower,upper]中随机取值。

参数:

- image: Images, 至少为 3维。
- lower: float. 随机调整因子的最低值。
- upper: float. 随机调整因子的最高值。
- seed:种子。

3.33 tf.image.adjust_hue(image, delta, name=None)

调节RGB图像的色彩。

该函数将图片先转换为float类型,之而转换为HSV模式,对HSV模式中的hue通道进行运算,完成后再转回 RGB模式,乃至原始数据类型。

参数:

- image: RGB格式图片,最末尺度必须为3。
- delta: float. 添加到hue通道的值,必须在[-1,1]之间。

示例:

adjust_hue=tf.image.adjust_hue(image_decoded,delta=0.4)

3.34 tf.image.random_hue(image, max_delta, seed=None)

随机调节RGB图像的色彩。随机delta值,范围为[-max_delta, max_delta].

参数:

- image: RGB格式图片,最末尺度必须为3。
- max delta: float. 最大delta。
- seed: 种子。

3.35 tf.image.adjust_gamma(image, gamma=1, gain=1)

进行灰度矫正。Out = In*gamma。

若gamma>1,图片将变暗;若gamma<1,图片将变亮;

- image : A Tensor.
- gamma: A scalar. 非负实数。
- gain : A scalar. The constant multiplier.

3.36 tf.image.adjust_saturation(image, saturation_factor, name=None)

调节RGB图像的饱和度。

该函数将图片先转换为float类型,之而转换为HSV模式,对HSV模式中的saturation通道进行运算,完成后再转回RGB模式,乃至原始数据类型。

参数:

- image: RGB格式图片,最末尺度必须为3。
- saturation factor: float. 饱和因子。

示例:

adjust saturation=tf.image.adjust saturation(image decoded, 0.4)

3.37 tf.image.random_saturation(image, lower, upper, seed=None)

随机调节RGB图像的饱和度。saturation factor随机在[lower,upper]中取值。

参数:

- image: RGB image or images. Size of the last dimension must be 3.
- lower: float. 饱和因子最小值。
- upper: float. 饱和因子最大值。
- seed: 种子。

3.38 tf.image.per image standardization(image)

将图片标准化, out=(x - mean) / adjusted stddev。

其中,mean是图片所有值的平均值。

adjusted_stddev = max(stddev, 1.0/sqrt(image.NumElements())).

stddev 是图片所有值的标准方差。

参数:

• image: 3维 [height, width, channels]tensor。

3.39 tf.image.draw_bounding_boxes(images, boxes, name=None)

给一批图片绘制方框。

每张图片绘制相同数量的方框,方框在图片中的坐标定义为[y_min, x_min, y_max, x_max],取值都在[0.0, 1.0]之间。

例如,一幅为 100×200 像素的图像,绘制的方框坐标为[0.1, 0.2, 0.5, 0.9], 那么它的左下角及右上角的像素点位置为(10, 40) to (50, 180)。

参数:

- images: 4维 [batch, height, width, depth] tensor。
- boxes: 3维 [batch, num bounding boxes, 4] 包含需绘制的方框的信息。

示例:

#images中batch为3。

draw_bounding_boxes=tf.image.draw_bounding_boxes(images,boxes)