tensorflow接口研读math ops(一)

math ops函数使用,本篇为算术函数和基本数学函数。 1.1 tf.add(x, y, name=None) 功能:对应位置元素的加法运算。 输入: x,y具有相同尺寸的tensor,可以为`half`, `float32`, `float64`, `uint8`, `int8`, `int16`, `int32`, `int64`, `complex64`, `complex128`, `string`类型。 例: x=tf.constant(1.0)y=tf.constant(2.0)z=tf.add(x,y)z = > (3.0)1.2 tf. subtract(x, y, name=None) 功能:对应位置元素的减法运算。 输入: x,y具有相同尺寸的tensor,可以为`half`, `float32`, `float64`, `int32`, `int64`, `complex64`, `complex128`, `string\类型。 例: x=tf.constant([[1.0,-1.0]],tf.float64) y=tf.constant([[2.2,2.3]],tf.float64) z=tf.subtract(x,y)z = > [[-1.2, -3.3]]1.3 tf.multiply(x, y, name=None) 功能:对应位置元素的乘法运算。 输入: x,y具有相同尺寸的tensor,可以为`half`, `float32`, `float64`, `uint8`, `int8`, `uint16`, `int16`, `int32`, `int64`, `complex64`, `complex128`, `string`类型。 x=tf.constant([[1.0,-1.0]],tf.float64) y=tf.constant([[2.2,2.3]],tf.float64) z=tf.multiply(x,y)z = > [[2.2, -2.3]]1.4 tf.scalar_mul(scalar,x) 功能: 固定倍率缩放。 输入: scalar必须为0维元素, x为tensor。 例: scalar=2.2 x=tf.constant([[1.2,-1.0]],tf.float64) z=tf.scalar_mul(scalar,x) z = > [[2.64, -2.2]]1.5 tf.div(x, y, name=None)[推荐使用tf.divide(x, y)] 功能:对应位置元素的除法运算(使用python2.7除法算法,如果x,y有一个为浮点数,结果为浮点数;否则为整数,

但使用该函数会报错)。

```
输入: x,y具有相同尺寸的tensor, x为被除数,y为除数。
例:
x=tf.constant([[1,4,8]],tf.int32)
y=tf.constant([[2,3,3]],tf.int32)
z=tf.div(x,y)
z==>[[0,1,2]]
x=tf.constant([[1,4,8]],tf.int64)
y=tf.constant([[2,3,3]],tf.int64)
z=tf.divide(x,y)
z==>[[0.5, 1.33333333, 2.66666667]]
x=tf.constant([[1,4,8]],tf.float64)
y=tf.constant([[2,3,3]],tf.float64)
z=tf.div(x,y)
z = > [[0.5, 1.33333333, 2.66666667]]
1.6 tf. truediv (x, y, name=None)
功能:对应位置元素的除法运算。(使用python3除法算法,又叫真除,结果为浮点数,推荐使用tf.divide)
输入: x,y具有相同尺寸的tensor, x为被除数,y为除数。
1.7 tf. floordiv(x, y, name=None)
功能:对应位置元素的地板除法运算。返回不大于结果的最大整数
输入: x,y具有相同尺寸的tensor, x为被除数,y为除数。
例:
x=tf.constant([[2,4,-1]],tf.int64) #float类型运行结果一致,只是类型为浮点型
y=tf.constant([[3,3,3]],tf.int64)
z=tf.floordiv(x,y)
z==>[[0,1,-1]]
1.8 tf.realdiv(x, y, name=None)
功能:对应位置元素的实数除法运算。实际情况不非官方描述,与divide结果没区别,
输入: x,y具有相同尺寸的tensor,可以为`half`, `float32`, `float64`, `uint8`, `int8`,
`int16`, `int32`, `int64`,
`complex64`, `complex128`, `string\类型。
例:
x=tf.constant([[2+1j,4+2j,-1+3j]],tf.complex64)
y=tf.constant([[3+3j,3+1j,3+2j]],tf.complex64)
z=tf.realdiv(x,y)
z=>[[0.50000000-0.16666667j 1.39999998+0.2j 0.23076922+0.84615386j]]
1.9 tf. truncatediv(x, y, name=None)
功能:对应位置元素的截断除法运算,获取整数部分。(和手册功能描述不符,符号位并不能转为0)
输入: x,y具有相同尺寸的tensor,可以为`uint8`, `int8`, `int16`, `int32`, `int64`,类型。(只能
为整型,浮点型等并未注册,和手册不符)
例:
x=tf.constant([[2,4,-7]],tf.int64)
y=tf.constant([[3,3,3]],tf.int64)
```

输入: inputs: 一组tensor, 必须是相同类型和维度。

x=tf.constant([[1,2,-3]],tf.float64)

例:

```
z=tf.constant([[1,4,3]],tf.float64)
xyz = [x, y, z]
z=tf.add_n(xyz)
z==>[[4.9.4.]]
1.16 tf.abs(x, name=None)
功能: 求x的绝对值。
输入: x为张量或稀疏张量,可以为`float32`, `float64`, `int32`, `int64`类型。
x=tf.constant([[1.1,2,-3]],tf.float64)
z=tf.abs(x)
z==>[[1.1 2. 3.]]
1.17 tf.negative(x, name=None)
功能: 求x的负数。
输入: x为张量或稀疏张量,可以为`half`,`float32`, `float64`, `int32`,
`int64`,`complex64`,`complex128`类型。
例:
x=tf.constant([[1.1,2,-3]],tf.float64)
z=tf.negative(x)
z==>[[-1.1. -2. 3.]]
1.18 tf.sign(x,name=None)
功能: 求x的符号, x>0,则y=1;x<0则y=-1;x=0则y=0。
输入: x,为张量,可以为`half`,`float32`, `float64`, `int32`,
`int64`,`complex64`,`complex128`类型。
x=tf.constant([[1.1,0,-3]],tf.float64)
z=tf.sign(x)
z = > [[1. 0. -1.]]
1.19 tf.reciprocal(x, name=None)
功能: 求x的倒数。
输入: x为张量,可以为`half`,`float32`, `float64`, `int32`,
`int64`,`complex64`,`complex128`类型。
例:
x=tf.constant([[2,0,-3]],tf.float64)
z=tf.reciprocal(x)
z==>[[0.5 inf -0.33333333]]
1.20 tf. square(x, name=None)
功能: 计算x各元素的平方。
输入: x为张量或稀疏张量,可以为`half`,`float32`, `float64`, `int32`,
`int64`,`complex64`,`complex128`类型。
例:
x=tf.constant([[2,0,-3]],tf.float64)
z=tf.square(x)
```

y=tf.constant([[2,3,4]],tf.float64)

```
z = > [[4.0.9.]]
1.21 tf.round(x, name=None)
功能: 计算x各元素的距离其最近的整数,若在中间,则取偶数值。
输入: x为张量,可以为`float32`, `float64`类型。
x=tf.constant([[0.9,1.1,1.5,-4.1,-4.5,-4.9]],tf.float64)
z=tf.round(x)
z==>[[1. 1. 2. -4. -4. -5.]]
1.22 tf.sqrt(x,name=None)
功能: 计算x各元素的平方。
输入: x为张量,可以为`half`,`float32`, `float64`,`complex64`,`complex128`类型。
x=tf.constant([[2,3,-5]],tf.float64)
z=tf.sqrt(x)
z==>[[1.41421356 1.73205081 nan]]
1.23 tf.rsqrt(x, name=None)
功能: 计算x各元素的平方根的倒数。
输入: x为张量或稀疏张量,可以为`half`,`float32`, `float64`,`complex64`,`complex128`类型。
例:
x=tf.constant([[2,3,5]],tf.float64)
z=tf.rsqrt(x)
z = > [[0.70710678 \ 0.57735027 \ 0.4472136]]
1.24 tf.pow(x, y, name=None)
功能: 计算x各元素的y次方。
输入: x, y为张量,可以为`float32`, `float64`, `int32`, `int64`,`complex64`,`complex128`类
型。
例:
x=tf.constant([[2,3,5]],tf.float64)
y=tf.constant([[2,3,4]],tf.float64)
z=tf.pow(x,y)
z==>[[4. 27. 625.]]
1.25 tf.exp(x, name=None)
功能: 计算x各元素的自然指数,即e^x。
输入: x为张量,可以为`half`,`float32`, `float64`,`complex64`,`complex128`类型。
例:
x=tf.constant([[0,1,-1]],tf.float64)
z=tf.exp(x)
z==>[[1. 2.71828183 0.36787944]]
1.26 tf.expm1(x,name=None)
功能: 计算x各元素的自然指数减1,即e^x-1。
输入: x为张量,可以为`half`,`float32`, `float64`,`complex64`,`complex128`类型。
例:
x=tf.constant([[0,1,-1]],tf.float64)
z=tf.expm1(x)
```

```
z = > [[0. 1.71828183 - 0.63212056]]
1.27 tf.log(x, name=None)
功能: 计算x各元素的自然对数。
输入: x为张量,可以为`half`,`float32`, `float64`,`complex64`,`complex128`类型。
x=tf.constant([[1,2.71828183,10]],tf.float64)
z=tf.log(x)
z==>[[0.1.2.30258509]]
1.28 tf.log1p(x,name=None)
功能: 计算x各元素加1后的自然对数。
输入: x为张量,可以为`half`,`float32`, `float64`,`complex64`,`complex128`类型。
x=tf.constant([[0,1.71828183,9]],tf.float64)
z=tf.log1p(x)
z==>[[0.1.2.30258509]]
1.29 tf.ceil(x,name=None)
功能: 计算x各元素比x大的最小整数。
输入: x为张量,可以为`half`,`float32`, `float64`类型。
例:
x=tf.constant([[0.2, 0.8, -0.7]], tf.float64)
z=tf.ceil(x)
z = > [[1. 1. -0.]]
1.30 tf.floor(x, name=None)
功能: 计算x各元素比其小的最大整数。
输入: x为张量,可以为`half`,`float32`, `float64`类型。
例:
x=tf.constant([[0.2, 0.8, -0.7]], tf.float64)
z=tf.floor(x)
z = > [[0.0.-1.]]
1.31 tf.maximum(x,y,name=None)
功能: 计算x,y对应位置元素较大的值。
输入: x, y为张量,可以为`half`,`float32`, `float64`, `int32`, `int64`类型。
x=tf.constant([[0.2,0.8,-0.7]],tf.float64)
y=tf.constant([[0.2,0.5,-0.3]],tf.float64)
z=tf.maximum(x,y)
z==>[[0.2 0.8 -0.3]]
1.32 tf.minimum(x, y, name=None)
功能: 计算x,y对应位置元素较小的值。
输入: x, y为张量, 可以为`half`,`float32`, `float64`, `int32`, `int64`类型。
例:
x=tf.constant([[0.2,0.8,-0.7]],tf.float64)
y=tf.constant([[0.2,0.5,-0.3]],tf.float64)
```

```
z==>[[0.2 \ 0.5 \ -0.7]]
1.33 tf.cos(x, name=None)
功能: 计算x的余弦值。
输入: x为张量,可以为`half`,`float32`, `float64`, `complex64`, `complex128`类型。
x=tf.constant([[0,3.1415926]],tf.float64)
z=tf.cos(x)
z==>[[1. -1.]]
1.34 tf. sin(x, name=None)
功能: 计算x的正弦值。
输入: x为张量,可以为`half`,`float32`, `float64`, `complex64`, `complex128`类型。
例:
x=tf.constant([[0,1.5707963]],tf.float64)
z=tf.sin(x)
z==>[[0.1.]]
1.35 tf. lbeta(x, name=None)
功能: 计算`ln(|Beta(x)|)`,并以最末尺度进行归纳。
          最末尺度z = [z_0,...,z_{K-1}],则Beta(z) = \prod_j Gamma(z_j) /
Gamma(\sum j z j)
输入: x为秩为n+1的张量,可以为'float','double'类型。
例:
x=tf.constant([[4,3,3],[2,3,2]],tf.float64)
z=tf.lbeta(x)
z = > [-9.62377365 - 5.88610403]
\#\ln(\text{gamma}(4) * \text{gamma}(3) * \text{gamma}(3) / \text{gamma}(4+3+3)) = \ln(6*2*2/362880) = -9.62377365
\#\ln(\text{gamma}(2) * \text{gamma}(3) * \text{gamma}(2) / \text{gamma}(2+3+2)) = \ln(2/720) = -5.88610403
1.36 tf. tan(x, name=None)
功能: 计算tan(x)。
输入: x为张量,可以为`half`,`float32`, `float64`, `int32`, `int64`,`complex64`,
`complex128`类型。
例:
x=tf.constant([[0,0.785398163]],tf.float64)
z=tf.tan(x)
z = > [[0.1.]]
1.37 tf.acos(x,name=None)
功能: 计算acos(x)。
输入: x为张量,可以为`half`,`float32`, `float64`, `int32`, `int64`,`complex64`,
`complex128`类型。
x=tf.constant([[0,1,-1]],tf.float64)
z=tf.acos(x)
```

z=tf.maximum(x,y)

z==>[[1.57079633 0. 3.14159265]]

```
1.38 tf.asin(x, name=None)
功能: 计算asin(x)。
输入: x为张量,可以为`half`,`float32`, `float64`, `int32`, `int64`,`complex64`,
`complex128`类型。
例:
x=tf.constant([[0,1,-1]],tf.float64)
z=tf.asin(x)
z==>[[0. 1.57079633 -1.57079633]]
1.39 tf.atan(x, name=None)
功能: 计算atan(x)。
输入: x为张量,可以为`half`,`float32`, `float64`, `int32`, `int64`,`complex64`,
`complex128`类型。
例:
x=tf.constant([[0,1,-1]],tf.float64)
z=tf.atan(x)
z = > [[0. 0.78539816 - 0.78539816]]
1.40 tf.lgamma(x, name=None)
功能: 计算ln(gamma(x))。
输入: x为张量,可以为`half`,`float32`, `float64`类型。
x=tf.constant([[1,2,3]],tf.float64)
z=tf.lgamma(x)
z==>[[0. 0. 0.69314718]]
1.41 tf.digamma(x,name=None)
功能: 计算lgamma的导数,即gamma \/gamma。
输入: x, y为张量,可以为`half`,`float32`, `float64`类型。
x=tf.constant([[1,2,3]],tf.float64)
z=tf.digamma(x)
z = > [[-0.57721566 \ 0.42278434 \ 0.92278434]]
1.42 tf.erf(x, name=None)
功能: 计算x的高斯误差。
输入: x为张量或稀疏张量,可以为`half`,`float32`, `float64`类型。
x=tf.constant([[-1,0,1,2,3]],tf.float64)
z=tf.erf(x)
z==>[[-0.84270079 \ 0.0.84270079 \ 0.99532227 \ 0.99997791]]
1.43 tf.erfc(x, name=None)
功能: 计算x高斯互补误差。
输入: x为张量,可以为`half`,`float32`, `float64`类型。
例:
x=tf.constant([[-1,0,1,2,3]],tf.float64)
z=tf.erfc(x)
```

```
z=>[[1.84270079 \ 1.000000000 \ 0.15729920 \ 4.67773498e-03 \ 2.20904970e-05]]
1.44 tf. squared difference(x, y, name=None)
功能: 计算(x-y)(x-y)。
输入: x为张量,可以为`half`,`float32`, `float64`类型。
x=tf.constant([[-1,0,2]],tf.float64)
y=tf.constant([[2,3,4,]],tf.float64)
z=tf.squared difference(x,y)
z==>[[9.9.4.]]
1.45 tf. igamma(a, x, name=None)
功能: 计算gamma(a,x)/gamma(a),gamma(a,x)=\intergral_from_0_to_x t^{(a-1)}exp^(-t)dt。
输入: x为张量,可以为`float32`, `float64`类型。
例:
a=tf.constant(1,tf.float64)
x=tf.constant([[1,2,3,4]],tf.float64)
z=tf.igamma(a,x)
z=>[[0.63212056 \ 0.86466472 \ 0.95021293 \ 0.98168436]]
1.46 tf. igammac (a, x, name=None)
功能: 计算gamma(a,x)/gamma(a),gamma(a,x)=\intergral_from_x_to_inf t^(a-1)*exp^(-t)dt。
输入: x为张量,可以为`float32`, `float64`类型。
x=tf.constant([[-1,0,1,2,3]],tf.float64)
z=tf.erf(x)
z==>[[-0.84270079 \ 0.0.84270079 \ 0.99532227 \ 0.99997791]]
1.47 tf.zeta(x,q,name=None)
功能: 计算Hurwitz zeta函数。
输入: x为张量或稀疏张量,可以为`float32`, `float64`类型。
例:
a=tf.constant(1,tf.float64)
x=tf.constant([[1,2,3,4]],tf.float64)
z=tf.zeta(x,a)
z==>[[inf 1.64493407 1.2020569 1.08232323]]
1.48 tf.polygamma(a, x, name=None)
功能: 计算psi^{(a)}(x),psi^{(a)}(x) = ({d^a}/{dx^a})*psi(x),psi即为polygamma。
输入: x为张量,可以为`float32`, `float64`类型。a=tf.constant(1,tf.float64)
x=tf.constant([[1,2,3,4]],tf.float64)z=tf.polygamma(a,x)
z=>[[1.64493407 0.64493407 0.39493407 0.28382296]]
1.49 tf.betainc(a, b, x, name=None)
功能: 计算I_x(a, b) \circ I_x(a, b) = \{B(x; a, b)\}/\{B(a, b)\}。
                    B(x; a, b) = \inf from 0 to x t^{a-1} (1 - t)^{b-1} dt
                    B(a, b) = \inf_{0 \le a-1} from_0 to_1 t^{a-1} (1 - t)^{b-1} dt.
beta函数。
```

输入: x为张量,可以为`float32`, `float64`类型。a,b与x同类型。例:
a=tf.constant(1,tf.float64)b=tf.constant(1,tf.float64)x=tf.constant([[0,0.5,1]],tf.float64)

z==>[[0. 0.5 1.]]
1.50 tf.rint(x,name=None)
功能: 计算离x最近的整数,若为中间值,取偶数值。
输入: x为张量,可以为`half`,`float32`, `float64`类型。
例:
x=tf.constant([[-1.7,-1.5,-1.1,0.1,0.5,0.4,1.5]],tf.float64)
z=tf.rint(x)

z==>[[-2. -2. -1. 0. 0. 0. 2.]]