# lab4 实验报告: 进程切换

姓名: 王志邦 学号: 161220131 日期: 2018.05.27

#### 实验目的

本实验通过实现一个简单的生产者消费者程序,介绍基于信号量的进程同步机制

# 实验任务

1. 内核:提供基于信号量的进程同步机制,并提供系统调用 sem\_init 、 sem\_post 、 sem\_wait 、 sem\_destory

2. 库:对上述系统调用进行封装
 3. 用户:对上述系统调用进行测试

### 实验流程

本实验基于lab3进行的,所以,加载内核至内存的部分,IDT、GDT、TSS、串口、8259a的初始化任务,加载用户程序至内存的步骤,以及进程切换的任务都已经完成了。

● 用户程序的功能为测试 sem\_init 、 sem\_post 、 sem\_wait 、 sem\_destory 等系统调用,是否能够通过信号量完成 对进程的同步控制,所以需要将用户进程更改为:

```
#include "lib.h"
#include "sem.h"
#include "types.h"
int uEntry(void) {
    int i = 4;
    int ret = 0;
    int value = 2;
    sem t sem;
    printf("Father Process: Semaphore Initializing.\n");
    ret = sem_init(&sem, value);
    if (ret == -1) {
    printf("Father Process: Semaphore Initializing Failed.\n");
        exit();
    }
    ret = fork();
    if (ret == 0) {
        while(i'!=0) {
             i --:
             printf("Child Process: Semaphore Waiting.\n");
             sem_wait(&sem);
             printf("Child Process: In Critical Area.\n");
        printf("Child Process: Semaphore Destroying.\n");
        sem_destroy(&sem);
        exit();
    else if (ret != -1) {
        while( i != 0) {
             i --
             printf("Father Process: Sleeping.\n");
             sleep(128);
             printf("Father Process: Semaphore Posting.\n");
```

```
sem_post(&sem);
}
printf("Father Process: Semaphore Destroying.\n");
sem_destroy(&sem);
exit();
}
return 0;
}
```

- 进程同步机制的实现依靠的是信号量 semaphore ,所以内核中需要维护一个 struct Semaphore 结构体:
  - 其结构为:

```
struct Semaphore {
   int value;
   int waiting;
};
```

- value 是信号量的值,用于控制通过 P , v 操作,控制进程的同步
- waiting 是用于记录由于资源占用而等待的进程的 pid
- 由于,该程序仅实现简单的单信号量的进程同步,所以在我仅维护了一个信号量: struct Semaphore semaphore;
- 系统调用 sem\_init 、 sem\_post 、 sem\_wait 、 sem\_destory 的实现
  - sem\_init
    - sem\_init 系统调用用于初始化信号量,其中参数 value 用于指定信号量的初始值,初始化成功则返回 0 , 指针 sem 指向初始化成功的信号量,否则返回 -1
    - sem\_init 系统调用过程:
      - 1. 由用户程序调用 sem\_init 函数, sem\_init 的系统调用号为规定的 **100**,调用函数时,需要将指针 sem 的地址与信号量的初始值 value 作为传入参数

```
int sem_init(int32_t *sem, int value){
    return syscall(100, (uint32_t)sem, value);
}
```

2. 通过 int 0x80 陷入中断,调用 sys\_sem\_init

```
void sys_sem_init(struct TrapFrame *tf){
    tf->ebx += (current * (1 << 16));
    sem_t *sem = (sem_t*)tf->ebx;
    semaphore.value = tf->ecx;
    *sem = 0;
    tf->eax = 0;
}
```

- 3. 由于分段机制与进程的共同作用,对指针 sem 的地址加上偏移量 1<<16 ,并对该信号量做上标记,由于我的实现中仅有一个信号量,所以,天然的 \*sem=0 ,返回值 0 压入 tf->eax
- sem\_post
  - sem\_post 系统调用对应信号量的 V 操作,其使得 sem 指向的信号量的 value 增一,若 value 取值不大于 o ,则释放一个阻塞在该信号量上进程(即将该进程设置为就绪态)
  - sem\_post 系统调用过程:
    - 1. 由用户程序调用 sem\_post 函数, sem\_post 的系统调用号为规定的 **102**,调用函数时,需要将指针 sem 的地址作为传入参数

```
void sem_post(int32_t *sem){
         syscall(102, (uint32_t)sem, 0);
}
```

2. 通过 int 0x80 陷入中断,调用 sys\_sem\_post

```
void sys_sem_post(struct TrapFrame *tf){
    if(++semaphore.value == 0){
        int wake = semaphore.waiting;
        assert(wake == 1);
        pcb[wake].state = RUNNABLE;
        pcb[wake].timeCount = 16;
        pcb[current].state = RUNNABLE;
        //pcb[current].timeCount = 16;
        schedule();
    }
}
```

3. 由于仅有一个信号量,不需要根据信号量的索引号,去寻找此次操作的信号量,仅要对 semaphore.value 进行自增操作,判断 semaphore.value 为 0 时,将 semaphore.waiting 进程唤醒,修改其 state 为 RUNNABLE ,进行进程调度

#### sem\_wait

- sem\_wait 系统调用对应信号量的 P 操作,其使得 sem 指向的信号量的 value 减一,若 value 取值小于 0 ,则阻塞自身,否则进程继续执行
- sem\_wait 系统调用过程:
  - 1. 由用户程序调用 sem\_wait 函数, sem\_wait 的系统调用号为规定的 **101**,调用函数时,需要将指针 sem 的地址作为传入参数

```
void sem_wait(int32_t *sem){
        syscall(101, (uint32_t)sem, 0);
}
```

2. 通过 int 0x80 陷入中断,调用 sys\_sem\_wait

```
void sys_sem_wait(struct TrapFrame *tf){
    if(--semaphore.value < 0){
        pcb[current].state = BLOCKED;
        semaphore.waiting = current;
        current = -1;
        schedule();
    }
}</pre>
```

- 3. 由于仅有一个信号量,不需要根据信号量的索引号,去寻找此次操作的信号量,仅要对 semaphore.value 进行自减操作,判断 semaphore.value 小于 0 时,将当前进程状态修改为 BLOCKED ,并将当前进程的 pid 存入 semaphore.waiting ,进行进程调度
- sem\_destory
  - sem\_destory 系统调用用于销毁 sem 指向的信号量,若当前进程为子进程,则尚有进程阻塞在该信号量上,不可销毁
  - 1. 由用户程序调用 sem\_destory 函数, sem\_destory 的系统调用号为规定的 **103**,调用函数时,需要将 指针 sem 的地址作为传入参数

```
void sem_destroy(int32_t *sem){
        syscall(103, (uint32_t)sem, 0);
}
```

2. 通过 int 0x80 陷入中断,调用 sys\_sem\_destory

```
void sys_sem_destory(struct TrapFrame *tf){
    if(pcb[current].pid == 521)
        return;
    else if(pcb[current].pid == 520){
        tf->ebx += (current * (1 << 16));
        sem_t *sem = (sem_t*)tf->ebx;
        *sem = -1;
}
```

}

由于程序十分简单,运行过程中,几个系统调用并不会产生失败的结果,所以,我将几个函数从int型有返回值的函数,更改为了void型无返回值的函数

#### 运行结果

```
Father Process: Semaphore Initializing.
ather Process: Sleeping.
Child Process: Semaphore Waiting.
Child Process: In Critical Area.980 PCI2
Child Process: Semaphore Waiting.
Child Process: In Critical Area.
Child Process: Semaphore Waiting.
ather Process: Semaphore Posting.
Child Process: In Critical Area.
Father Process: Sleeping.
ather Process: Semaphore Posting.
Child Process: In Critical Area.
Child Process: Semaphore Destroying.
Father Process: Sleeping.
Tather Process: Semaphore Posting.
ather Process: Sleeping.
ather Process: Semaphore Posting.
Father Process: Semaphore Destroying.
```

# 实验过程中遇到的一些问题

由于,开始的时候,没有在结构体中记录被阻塞的进程识别号,在进程被 sem\_wait 阻塞以后,无法知道应该使哪个进程开始运行,在将信号量结构中加入 waiting ,这样就可以在 P 操作之后,恢复被阻塞的进程

在 destory 函数的实现上,由于没有考虑到,父子进程全部依赖信号量 semaphore ,在 sem\_destory 时,直接在第一次直接将该信号量销毁,导致,程序在 Child Process: Semaphore Destorying 之后停止运行,在将程序中加入对子进程的判断后: if(pcb[current].pid == 521) return; 程序可以正常进行了