延迟绑定

这是一个简化的教程

接下来的内容是以下面这段代码为例:

```
#include<stdio.h>
void main(){
  puts("Hello World!");
}
```

首先我们先看一下这个程序的GOT表中的内容:

```
objdump -R hello
```

```
# liqingyuan @ ubuntu in ~/Desktop [15:39:09]
$ objdump -R hello

hello: file format elf32-i386

DYNAMIC RELOCATION RECORDS

OFFSET TYPE VALUE

08049ffc R_386_GLOB_DAT __gmon_start__

0804a00c R_386_JUMP_SLOT puts

0804a010 R_386_JUMP_SLOT __gmon_start__

0804a014 R_386_JUMP_SLOT __libc_start_main
```

我们可以看到 puts 对应的 地址为 0x0804a00c

现在我们看一下在执行到puts函数之前这个0x0804a00c地址中的内容是什么。

```
db-peda$ disassemble main
Dump of assembler code for function main:
                  the push 16
  0x0804841d <+0>:
                              ebp
  0x0804841e <+1>:
                              ebp, esp
                      mov
  0x08048420 < +3>: and esp,0xfffffff0
                             esp,0x10
  0x08048423 <+6>:
                      sub
  0x08048426 <+9>: mov
                             DWORD PTR [esp], 0x80484d0
                    call
leave
  0x0804842d <+16>:
                             0x80482f0 <puts@plt>
  0x08048432 <+21>:
  0x08048433 <+22>:
                      ret
End of assembler dump.
```

我们在调用puts函数前 下一个断点 b * 0x0804842d 执行

此时我们看一下刚才GOT表中地址 0x0804a00c的内容是什么。

x/wx 0x0804a00c

```
gdb-peda$ x/wx 0x0804a00c
0x804a00c <puts@got.plt>: 0x080482f6
gdb-peda$
```

然后 我们 在执行完puts函数之后再看一下 这个地址中的内容

```
gdb-peda$ x/wx 0x0804a00c
0x804a00c <puts@got.plt>: 0xb7e797e0
```

由上面两张图片可知 GOT表中的地址中的内容发生了变化

那变化后的内容是什么呢?

我们现在 反汇编一下puts函数

```
gdb-peda$ disassemble puts
Dump of assembler code for function _IO_puts:
                              ebp
  0xb7e797e0 <+0>:
                       push
  0xb7e797e1 <+1>:
                       push
                              edi
  0xb7e797e2 <+2>:
                       push
                              esi
  0xb7e797e3 <+3>:
                              ebx
                       push
  0xb7e797e4 <+4>:
                       sub
                              esp,0x1c
  0xb7e797e7 <+7>:
                       call
                              0xb7f3cc6b <__x86.get_pc_thunk.bx>
  0xb7e797ec <+12>:
                              ebx,0x147814
                       add
  0xb7e797f2 <+18>:
                              eax, DWORD PTR [esp+0x30]
                       mov
  0xb7e797f6 <+22>:
                              DWORD PTR [esp], eax
                       mov
```

由此我们看到 变化后的内容就是 puts函数的起始地址。

这就是直观的延迟绑定。

用于快速回忆 延迟绑定 的内容。

详细内容可以参看长亭系统安全ppt第一章。