



# algoritmi per la planarità di grafi








# (tutti) i grafi non planari kuratowsky (1930): un grafo non planare contiene al suo interno un sottografo "riconducibile" ad un $K_5$ o ad un $K_{3,3}$ cosa vuol dire "riconducibile"?







le intersezioni generano equivoci

#### perché ci piacciono i grafi planari (2)

eulero: se un grafo con n nodi ed m archi è planare, allora  $m \le 3n-6$ 

se il grafo è planare, fare una operazione su ogni arco costa\* quanto fare una operazione su ogni nodo

\* = in termini di complessità asintotica

esempi di operazioni che vorremmo poter eseguire sugli archi:

- · etichettare ogni arco con un valore
- percorrere ogni arco
- memorizzare tutti gli archi in una lista
- ,

### problemi sulla planarità

- (1) test di planarità: dato un grafo, dire se è planare
- (2) disegno planare: dato un grafo, trovare (ammesso che esista) un suo disegno planare

ovviamente risolvere (2) equivale ad aver trovato una risposta anche ad (1)

vorremmo poter risolvere questi problemi economizzando le risorse di calcolo

#### un po' di storia del test di planarità

- auslander e parter (1961): algoritmo quadratico
- hopcroft tarjan (1974): primo algoritmo a complessità lineare
- lempel, even e cederbaum (1966) + booth e luecker (1976): algoritmo complessivamente lineare, usa delle strutture dati dette pq-trees
- de fraisseix e rosenstiehl (mai pubblicato): costruttivo basato sulla visita in profondità del grafo (dfs)
- shih e hsu (1993): costruttivo, lineare, basato sulla dfs
- boyer e myrvold (1999): costruttivo, lineare basato sulla dfs

#### side effects


- primi lavori fondamentali sulla complessità computazionale asintotica
- strutture di dati
- vari problemi fondamentali risolti:
  - √ connettività
  - ✓ 2-connettività
  - √ 3-connettività


# algoritmo di auslander e parter


```
problema:
    planarità


istanza:
    grafo G


predicato:
    G è planare?
```


















































#### algoritmo complessivo

- 1) decomporre un grafo arbitrario nelle sue componenti biconnesse (possiamo farlo in tempo lineare, come?)
- 2) planarizzare ogni componente biconnessa

# algoritmo di boyer e myrvold

un metodo per trovare (se esiste) un disegno planare di un grafo in tempo lineare


che cosa significa praticamente "tempo lineare"?


significa che posso compiere operazioni sugli oggetti in input (nodi ed archi) un numero limitato di volte (1,2,3,...,k)

intuitivamente: quando ho già considerato un oggetto non posso più tornare sui miei passi

# ci basta un "embedding"

è facile trovare un disegno planare di un grafo una volta noto l'ordine circolare di incidenza degli archi sui nodi (detto "embedding")





embedding


1: a, b, d 2: b, c 3: d, e 4: c, f


5: f, a, e


# ingredienti


dfs = depth first search = visita in profondità del grafo ci aiuterà a dare una struttura al grafo


struttura dati efficiente per rappresentare componenti biconnesse (ed i loro embedding)




















































# problemi

- determinare (in tempo costante) se un nodo sia "attivo", cioè debba rimanere sul bordo esterno della componente biconnessa (pena la perdita della planarità)
- trovare il modo di ribaltare una componente biconnessa in tempo costante



#### interpretazione intuitiva del lowpoint



lowpoint(v) =
 min {h(v), lowpoint figli}

#### nodi attivi


supponiamo di aggiungere al disegno le fronde che entrano nel nodo w

quali sono i nodi attivi?


- 1) i nodi che hanno una fronda diretta ad un antenato di w (come faccio a capirlo? non posso controllare tutte le fronde uscenti dal nodo)
- 2) i nodi a cui si attaccherà una componente biconnessa, il cui primo nodo ha lowpoint minore di w (come faccio a capirlo in tempo costante?)

#### ribaltamento inefficiente

supponiamo di avere l'ordinamento circolare di incidenza degli archi sui nodi



- 1: b, d, a
- 2: a, c
- 3: b, e
- 4: c, f
- 5: f, d, e



- 1: a, d, b
- 2: c, a
- 3: e, b
- 4: f, c
- 5: e, d, f

