
# CHƯƠNG IV TÙ TRƯỜNG

- §1. Các đặc trưng của dòng điện
- §2. Từ trường và cảm ứng từ
- §3. Từ thông Định lý O G
- §4. Lưu số vector cường độ từ trường
- §5. Lực từ trường
- §6. Công của từ lực

### 1. Cường độ dòng điện

- a. Dòng điện: Dòng chuyển dời có hướng của các điện tích.
- \* Điều kiện để có dòng điện: Có q, U



b. Cường độ dòng điện: Đại lượng có trị số bằng điện lượng chuyển qua một tiết diện trong môi trường dẫn điện trong một đơn vị thời gian.

$$I = \frac{dq}{dt}$$

- Trường hợp vật dẫn có 2 loại điện tích chuyển động:  $I = \frac{dq_1}{dt} + \frac{dq_2}{dt}$
- Ton vi: A (Ampere)
- Pịnh nghĩa đơn vị điện tích
  - Từ đ/n cường độ dòng điện, có:  $q = \int_{0}^{t} dq = \int_{0}^{t} I dt$

### c. Định nghĩa đơn vị điện tích

- Nếu  $I = \text{const} \Rightarrow q = It$
- ♦ Coulomb là điện lượng tải qua tiết diện một vật dẫn trong thời gian 1 giây bởi 1 dòng điện không đổi có cường độ bằng 1 Ampere.

### 2. Mật độ dòng điện


- $^{\text{T}}$  Xét các điện tích +q, CĐ với vận tốc  $\overline{v}$  đi qua một tiết diện  $S_n$  của dây dẫn,
- Trong khoảng thời gian dt, số điện tích nằm trong thể tích dV của dây:

$$dQ = q.dn = n_0.q.dV =$$

$$= q.n_0.S_n.\overline{v}.dt$$

◆ Theo đ/n cường độ dòng điện có: adn

$$I = \frac{qdn}{dt} = q.n_0.\overline{v}.S_n$$



### 2. Mật độ dòng điện

Ta có:  $J = \frac{I}{S_n} = n_0.q.\overline{v}$  (Dòng điện đi qua một đơn vị điện tích tiết diện)

#### Vector mật độ dòng điện


- Gốc: đặt tại một điểm nào đó trên một tiết diện vuông góc chiều dòng điện
- Phương, chiều: theo hướng chuyển động của các điện tích (+)


$$\mathbf{\mathfrak{P}} \hat{\mathbf{p}} \hat{\mathbf{o}} \mathbf{l\acute{o}n} : \quad J = \frac{I}{S_n}$$

Cường độ và mật độ dòng điện

Từ đ/n mật độ dòng điện  $\Rightarrow$  Nếu J= const trên toàn bộ  $S_n,$  có:  $I=J.S_n$ 

$$Arr Mặt S bất kỳ: dI = JdS_n = JdS\cos\alpha = J_n dS = \vec{J}.d\vec{S} \Rightarrow I = \int_S \vec{J}.d\vec{S}$$






### 3. Định luật Ohm (Georg Ohm)

### a. Dạng thông thường:

- Thực nghiệm:  $V_1 V_2 = RI$ , với:  $R = \rho \frac{l}{S}$ 
  - $I = \frac{V_1 V_2}{R} = \frac{U}{R}$




#### b. Dạng vi phân:

- - ♦ Từ định luật Ohm thông thường, có:


$$dI = \frac{V - (V + dV)}{R} = -\frac{dV}{R} = -\frac{1}{\rho} \frac{dV}{dl} dS = \frac{EdS}{\rho}$$


- $J = \frac{dI}{dS} = \frac{E}{\rho} = \sigma.E$  với:  $\sigma = \frac{1}{\rho}$  là độ dẫn điện
- Hay:  $\vec{J} = \sigma \cdot \vec{E}$  (phương trình cơ bản của điện động lực)



## 4. Nguồn điện

- P Nguồn trường lực có khả năng đưa các điện tích (+) từ nơi có điện thế thấp đến nơi có điện thế cao, ngược chiều điện trường thông thường
- ♦ Trường lực có khả năng đưa các điện tích (+) từ nơi có điện thế thấp đến nơi có điện thế cao ⇒ trường lạ.
- Năng lượng tạo ra nguồn điện:
- ♦ Hóa năng: ắc qui dùng chất điện phân
- ♦ Cơ năng: Tua bin gió, Tua bin nước,...
- ♦ Quang năng: Pin mặt trời
- ♦ Nhiệt năng: Than, dầu mỏ, khí đốt





#### 5. Sức điện động (electromotive force - emf)

Công trên một đơn vị điện tích mà nguồn điện thực hiện để dịch chuyển điện tích đó từ cực có điện thế thấp đến cực có điện thế cao.


$$E = \frac{dA}{dq}$$
 hay  $E = \frac{A}{q}$ 

♦ Luôn có sự cản trở bên trong đối với chuyển động của điện tích từ cực này đến cực kia  $\Rightarrow$  điện trở trong của nguồn điện (r)  $\Rightarrow$  hiệu điện thế nội:

$$u=I.r$$

♦ Hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn điện

$$U = E - I.r$$



### 5. Sức điện động (electromotive force - emf)


- ♦ Công điện trường tổng hợp thực hiện để di chuyển điện tích trong mạch:

$$A = \oint_{(C)} q(\vec{E} + \vec{E}^*) d\vec{l}$$


• 
$$E = \frac{A}{q} = \oint_{(C)} (\vec{E} + \vec{E}^*) d\vec{l} = \oint_{(C)} \vec{E} d\vec{l} + \oint_{(C)} \vec{E}^* d\vec{l}$$

Do: 
$$\oint_{(C)} \vec{E} d\vec{l} = 0$$


$$\bullet E = \oint_{(C)} \vec{E}^* d\vec{l}$$




 $E_{r}$ 



### 1. Hiện tượng tự nhiên








2. Tương tác từ của các dòng điện

#### Dong dien voi kim la ban






Hans Christian Oersted


### 2. Tương tác từ của các dòng điện

Nam châm với dòng điện




#### 2. Tương tác từ của các dòng điện

#### Hai dòng điện cùng chiều



Hai dòng điện ngược chiều






**Andre Marie Ampere** 

### 3. Định luật Ampere

- a. Phần tử dòng điện cơ sở
- Dòng điện: Dòng chuyển dời có hướng của các điện tích.
- The Point Tenne P



- ${}^{\circ}$  Phần tử dòng: Tích cường độ dòng điện I và vector vi phân độ dài  $d\vec{l}$ 
  - b. Định luật Ampere
  - Hai điện tích đứng yên cách nhau khoảng  $r\Rightarrow$  tương tác tĩnh điện (Coulomb) ~ độ lớn các điện tích và khoảng cách  $\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$
  - Figure Hai dòng điện tạo thành bởi sự chuyển dời (vận tốc v) của các điện tích đặt cách nhau khoảng  $r \Rightarrow$  tương tác ~ điện tích + vận tốc (hay Idl) và khoảng cách?

3. Định luật Ampere

#### b. Định luật Ampere

 $\mathcal{F}$  Xét 2 dây dẫn đặt trong chân không có dòng điện  $I, I_0$  chạy qua.


• Xét 2 phần tử dòng điện  $I_0 d\vec{l}_0$  và  $Id\vec{l}$  trên mỗi dây.

•  $Id\vec{l} \in \text{mặt phẳng } P$ 

- $ightharpoonup \vec{n}$ : pháp tuyến của P tại M
- $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$ : Khoảng cách giữa 2 gốc vector phần tử dòng điện
- $\theta_1$ : góc giữa  $Id\vec{l}$  và  $\vec{r}$ ,  $\theta_2$ : góc giữa  $I_0d\vec{l}_0$  và  $\vec{n}$

3. Định luật Ampere

b. Định luật Ampere



 $^{\circ}$  Lực do phần tử dòng  $Id\vec{l}$  tác dụng lên  $I_0d\vec{l}_0$  là vector  $d\vec{F}_0$  (lực Ampere)

+ Phương:  $\perp$  mf chứa phần tử  $Idl_0$  và pháp tuyến  $\overrightarrow{n}$ 

+ Chiều: 
$$I_0 d\vec{l_0}$$
  $\vec{r}$  và  $d\vec{F_0}$  (theo thứ tự) thành tam diện thuận + Độ lớn: 
$$dF_0 = k. \frac{Idl \sin \theta_1 . I_0 dl_0 \sin \theta_2}{r^2}$$

### 3. Định luật Ampere

#### b. Định luật Ampere

Với: 
$$\begin{cases} k = \frac{\mu_0}{4\pi} \\ \mu_0 \text{ là độ từ thẩm trong chân không, có giá trị:} \quad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{H}{m} \end{cases}$$

$$\Rightarrow dF_0 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta_1 I_0 dl_0 \sin \theta_2}{r^2}$$

Biểu thức vector của lực Ampere:

$$d\vec{F}_0 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_0 dl_0 \wedge (Idl \wedge \vec{r})}{r^3}$$

Trong môi trường đồng chất bất kỳ:  $d\vec{F} = \frac{\mu\mu_0}{4\pi} \frac{I_0 d\vec{l}_0 \wedge (Id\vec{l} \wedge \vec{r})}{r^3}$ 

### 1. Khái niệm từ trường

- Thuyết tác dụng xa:
  - $\top$ + Tương tác giữa các dòng điện được truyền đi tức thời ( $v \sim \infty$ ),
  - + Tương tác thực hiện không có sự tham gia của vật chất trung gian,
  - + Khi chỉ có 1 dòng điện ⇒ tính chất vật lý của khoảng không gian bao quanh không bị biến đổi.
    - ♦ Không phù hợp thực tiễn!
- Thuyết tác dụng gần:
  - + Tương tác giữa các dòng điện được truyền đi không tức thời mà được truyền với v hữu hạn trong không gian,

  - + Tương tác được thực hiện thông qua vật chất trung gian,
    + Khi chỉ có 1 dòng điện ⇒ tính chất vật lý của khoảng không gian bao quanh bị biến đổi ⇒ tạo ra trường xung quanh.
  - ☞ Đ/n: Khoảng không gian bao quanh các dòng điện và nam châm, thông qua đó có tương tác (lực) từ gọi là  $Từ Trường \Rightarrow$  trường vector.

### 2. Cảm ứng từ

#### Định luật Biot-Savart-Laplace

(J. Baptiste Biot – Felix Savart – P. Samon Lapalce)


Tại lượng vật lý do phần tử dòng điện tạo ra tại một vị trí trong không gian bao quanh, đặc trưng cho ảnh hưởng của từ trường gây bởi phần tử dòng điện, có độ lớn:

$$dB = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

Vector cảm ứng từ do phần tử dòng  $Idl \sinh ra tại điểm P,$ 

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{Idl \wedge \vec{r}}{r^3}$$

Testla [T]





### 2. Cảm ứng từ


Nguyên lý chồng chất từ trường

Vector cảm ứng từ  $\vec{B}$  của dòng điện bất kỳ gây ra tại một điểm bằng tổng các vector cảm ứng từ  $d\vec{B}$  do tất cả các phần tử dòng Idl gây ra tại điểm đó.

$$ec{B}=\int dec{B}$$
theo ca dòng đien







### 2. Cảm ứng từ

Nguyên lý chồng chất từ trường

 $^{\circ\circ}$  Vector cảm ứng từ  $\vec{B}$  gây bởi nhiều dòng điện bằng tổng các vector cảm ứng từ  $\vec{B}_i$  do từng dòng điện gây ra.

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + ... + \vec{B}_n = \sum_{k=1}^{n} \vec{B}_k$$

### 3. Cường độ từ trường

Vector cường độ từ trường  $\vec{H}$  tại một điểm trong trường bằng tỉ số của vector cảm ứng từ với tích  $\mu_0\mu$ 

$$\vec{H} = \frac{B}{\mu_0 \mu}$$

 $^{\circ}$  **Bon vi : Oersted** [A/m]

A

## 4. Từ trường gây bởi dòng điện thẳng

- $\ \ \,$  Đoạn dây AB, mang dòng điện  $I \Rightarrow$  xác định từ trường  $\vec{B}$  do AB gây ra tại M.
- Idl Chia dây AB thành những phần tử nhỏ có chiều dài  $dl \Rightarrow \text{Vector}$   $d\vec{B}$  do phần tử K dòng  $Id\vec{l}$  gây ra tại M, có độ lớn:


$$dB = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

 $dB = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$ Theo nguyên lý chồng chập, $\vec{B}$ đoạn dây AB, gây ra tại M:

$$\vec{B} = \int_{AB} d\vec{B}$$

• Do các  $d\vec{B}$  cùng chiều nên:

$$B = \int_{AB} dB = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi} \int_{AB} \frac{\sin \theta dl}{r^2}$$



### 4. Từ trường gây bởi dòng điện thẳng

♦ Theo hình vẽ:

$$\frac{l}{a} = tg\varphi$$


$$\frac{l}{a} = tg\varphi$$

$$\frac{a}{r} = \cos\varphi \Rightarrow r = \frac{a}{\cos\varphi}$$

$$\bullet B = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi} \int_{-\varphi_1}^{+\varphi_2} \frac{\cos\varphi d\varphi}{a} =$$

$$= \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi a} \left( \sin\varphi_2 + \sin\varphi_1 \right) =$$

$$= \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi a} \left( \cos\theta_1 - \cos\theta_2 \right)$$




## 4. Từ trường gây bởi dòng điện thẳng

Cường độ từ trường


$$H = \frac{B}{\mu_0 \mu} = \frac{I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

Mếu dây dài vô hạn (dòng điện thẳng dài vô hạn), có:

$$\begin{cases}
B = \frac{\mu_0 \mu I}{2\pi a} \\
H = \frac{I}{2\pi a}
\end{cases}$$



♦ A/m là cường độ từ trường gây ra trong chân không bởi 1 dòng điện có cường độ 1 A chạy qua 1 dây dẫn thẳng dài vô hạn, tiết diện tròn, tại các điểm của 1 đường tròn có trục nằm trên dây đó và có chu vi bằng 1 m.




### 5.Từ trường gây bởi dòng điện tròn

- The property of the property
  - Toi dây điện tròn là do các phần tử độ dài *dl* tạo thành
  - ♦ Áp dụng đ/l Biot-Savart-Laplace ⇒ từ trường do mỗi phần tử dòng *Idl* sinh ra tại M có độ lớn:

$$dB_i = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

•  $\theta$  là góc giữa  $d\vec{l}$  và  $\vec{r} \Rightarrow \theta = \pi/2$  ( $d\vec{l} \perp \mathbf{R}$  và h)

Vì vậy: 
$$dB_i = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{Idl}{r^2}$$



### 5. Từ trường gây bởi dòng điện tròn

• Mỗi vector  $d\vec{B}_i$  có 2 thành phần  $dB_{ix}$  và  $dB_{iy}$ , theo đó,

$$dB_{iy} = dB_i \cos \beta = \frac{R}{r} dB_i$$

F Áp dụng nguyên lý chồng chất  $\Rightarrow$  tổng các  $dB_{ix} = 0$  do tính đối xứng, chỉ còn lại thành phần  $dB_v$  tổng cộng.

$$dB_{y} = \frac{\mu_{0}\mu}{4\pi} \frac{IRdl}{r^{3}}$$

© Cảm ứng từ B do cả dòng điện tròn gây ra tại M:


/**trong đó:**  $S = \pi R^2 \text{ và } r = (R^2 + h^2)^{1/2}$ 

$$B = \int dB_{y} = \frac{\mu_{0}\mu}{4\pi} \frac{IR}{r^{3}} \int_{ca\ dong\ dien} dl = \frac{\mu_{0}\mu}{4\pi} \frac{IR}{r^{3}} 2\pi R = \frac{\mu_{0}\mu}{2\pi} \frac{IS}{\left(R^{2} + h^{2}\right)^{3/2}}$$


 $d\vec{B}_1 + d\vec{B}_2$  $d\vec{B}_1$  $dB_{1x}$ h 0 R

#### Moment từ (Magnetic moment)

Moment (lưỡng cực) điện – Electric (dipole) moment



Moment (lưỡng cực) từ – Magnetic (dipole) moment




S: diện tích mặt kín

© Cảm ứng từ B do cả dòng điện tròn gây ra tại 1 điểm nằm trên đường trung trực *mf* dây:

$$B = \frac{\mu_0 \mu}{2\pi} \frac{IS}{\left(R^2 + h^2\right)^{3/2}} = \frac{\mu_0 \mu}{2\pi} \frac{p_m}{\left(R^2 + h^2\right)^{3/2}}$$

 $\ \ \,$  Cảm ứng từ B của moment từ tại tâm của diện tích tròn (bao quanh bởi dòng điện tích) bán kính R:

$$B = \frac{\mu_0 \mu}{2\pi} \frac{p_m}{R^3}$$



### Từ trường gây bởi hạt điện tích chuyển động

- $\checkmark$  Xét điện tích q > 0 CĐ với vận tốc v $\Rightarrow$  tạo ra phần tử dòng điện *Idl*.
- Số điện tích chứa trong thể tích có chiều dài dl và tiết diện  $S_n$  của phần tử dòng điện sẽ là:  $dn = n_0 S_n dl$
- cảm ứng từ dB do phần tử dòng Idl (có dn điện tích) gây ra tại M, cách một đoạn r:  $d\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu}{4} \frac{Idl \wedge \vec{r}}{3}$ 
  - Cảm ứng từ do một hạt điện tích q CĐ gây ra:  $\vec{B}_q = \frac{dB}{dn} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{I}{n_0 S_r} \frac{dl}{dl} \wedge \frac{\vec{r}}{r^3}$


Do 
$$I = JS_n = n_0 |q| v.S_n$$
 và  $v \frac{d\vec{l}}{dl} = \vec{v} \implies \vec{B}_q = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{q\vec{v} \wedge \vec{r}}{r^3}$ 

 $\vec{B}_q, \vec{v}, \vec{r}$  theo thứ tự lập thành một tam diện thuận  $\Rightarrow$  độ lớn của  $\vec{B}_q$ :  $B_q = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{q v r \sin \theta}{r^3} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{q v \sin \theta}{r^2}$ 


$$B_{q} = \frac{\mu_{0}\mu}{4\pi} \frac{qvr\sin\theta}{r^{3}} = \frac{\mu_{0}\mu}{4\pi} \frac{qv\sin\theta}{r^{2}}$$


### 1. Đường sức từ trường


- Dường cong hình học mô tả từ trường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó trùng với phương của vector cảm ứng từ tại điểm đó.
- Chiều đường sức từ trường là chiều vector cảm ứng từ.



Từ phổ: tập hợp các đường sức từ trường








### 1. Đường sức từ trường

Xác định chiều đường sức từ trường bằng qui tắc nắm bàn tay phải



### 2. Thông lượng vector cảm ứng từ - Từ thông

#### Định nghĩa

Thông lượng vector cảm ứng từ gửi qua một thiết diện có trị số tỉ lệ với số đường sức cắt vuông góc thiết diện đó.


$$\Phi = B.S_n$$




Tiết diện (S) tạo với  $S_n$  góc  $\alpha$ trong đó  $S_n = S.\cos\alpha$ 

$$\Phi = B.S_n = B.S.\cos\alpha = B_n.S = \vec{B}.\vec{S}$$

 $B_n$  là hình chiếu của  $\overrightarrow{B}$  lên pháp tuyến  $\overrightarrow{n}$ 





### 2. Thông lượng vector cảm ứng từ - Từ thông

Từ trường thay đổi và S lớn

$$d\Phi = B_n . dS = B . dS_n$$

Từ thông gửi qua S:  $\Phi = \int_{(S)} d\Phi = \int_{(S)} B_n dS = \int_{(S)} \vec{B} . d\vec{S}$ 

Arr Nếu mặt S phẳng, nằm trong từ trường đều (B= const) và vuông góc với đường sức từ ( $\alpha=0$ )

$$\Phi = \int_{(S)} BdS = B \int_{(S)} dS = B.S$$


• Để tính từ thông gửi qua S bất kỳ  $\Rightarrow$  chia S thành những phần tử diện tích vô cùng nhỏ dS, sao cho có thể coi vector cảm ứng từ B không đổi trên mỗi phần tử đó.

(S)

**Don vị từ thông:** Webe (Wb)  $\Rightarrow$  1 T = 1 Wb/m<sup>2</sup>

### 2. Thông lượng vector cảm ứng từ - Từ thông

Mặt cong kín




## 3. Định lý O - G đối với từ trường


- <sup>©</sup> Qui ước: Chiều dương của pháp tuyến đối với mặt cong kín hướng ra ngoài mặt đó.
- ♦ Từ thông âm ⇒ đường sức đi vào,
- ♦ Từ thông dương ⇒ đường sức đi ra.
- Pinh lý Gaus:

Từ thông toàn phần gửi qua một mặt kín (S) bất kỳ bằng không,  $\Phi = \oint_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ 

$$\oint_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{(V)} di v \vec{B} \cdot dV$$

•  $\int div \vec{B} . dV = 0$  hay:  $div \vec{B} = 0$  $\Rightarrow$  **Từ trường có tính chất xoáy** 






# §5. Định lý Ampere về dòng điện toàn phần

### 1. Lưu số vector cường độ từ trường

- TXét:
- ♦ Đường kín (C) bất kỳ  $\in$  từ trường  $\vec{H}$  bất kỳ.
- $d\vec{l}$ : Vector chuyển dời ứng với đoạn MM' trên (C).
- \*\* Lưu số của vector cường độ từ trường:
  Đại lượng có giá trị bằng tích phân của
  lấy theo một đường kín đó.

$$\oint_{(C)} \vec{H} d\vec{l} = \oint_{(C)} H.dl.\cos(\vec{H}, d\vec{l})$$



# §5. Định lý Ampere về dòng điện toàn phần

Đường kín tạo thành bởi các phần tử độ dài *dl* 

### 2. Định lý Ampere về dòng điện toàn phần

 $+ \vec{B}, \vec{H} \quad \text{gây bởi dòng điện thẳng vô} \\ \quad \text{hạn, cường độ } I \\ + \quad \text{Đường cong kín (C) bao} \\ \quad \text{quanh & } \in \text{mf} \perp I. \\ + \quad \text{Chiều của } d\vec{l} \text{ là chiều dương}$ 

Theo đ/n lưu số vector cường độ H:

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_{(C)} H \cdot dl \cdot \cos(\vec{H}, d\vec{l})$$

Từ trường gây bởi dòng điện thẳng:

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

$$\Rightarrow \oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \frac{I}{2\pi} \oint_{(C)} \frac{dl \cdot \cos(\vec{H}, d\vec{l})}{r}$$

Trong 
$$MKM'$$
:  $dl.\cos(\vec{H},d\vec{l}) \approx MK \approx rd\phi \Rightarrow \oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \frac{I}{2\pi} \oint_{(C)} d\phi$ 

### 2. Định lý Ampere về dòng điện toàn phần

$$c\acute{o}: \oint_{(C)} \vec{H}. \, d\vec{l} = \frac{I}{2\pi} \oint_{(C)} d\varphi$$


#### $\mathfrak{F}(C)$ bao quanh dòng điện:

Có: 
$$\oint_{(C)} d\varphi = 2\pi \Rightarrow \oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$$

- (C) không bao quanh dòng điện
  - ♦ Coi (C) tạo bởi 2 đoạn 1a2 và 2b1

$$c\acute{o}: \oint_{(C)} d\varphi = \oint_{(1a2)} d\varphi + \oint_{(2b1)} d\varphi = \Delta\varphi + (-\Delta\varphi) = 0$$

$$\Rightarrow \oint_{(C)} \vec{H}. \, d\vec{l} = 0$$




2. Định lý Ampere về dòng điện toàn phần

lacksquare Từ trường gây bởi nhiều dòng điện I

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{k=1}^{n} I_k$$

- ♦ Lưu số của vector cường độ từ trường dọc theo một đường kín bất kỳ bằng tổng đại số cường độ của các dòng xuyên qua diện tích giới hạn bởi đường kín đó.
- 🕶 Ý nghĩa của định lý Ampere:
- ♦ Từ trường có nguồn gốc từ dòng điện;
- ♦ Từ trường  $\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{k=1}^{n} I_k \neq 0$  trường khép kín (xoáy), không phải là trường thế.

(Điện trường:  $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \Rightarrow$  trường không khép kín và là trường thế do A = 0)



### 3. Xác định từ trường áp dụng định lý Ampere

Từ trường gây bởi dòng điện của cuộn dây hình xuyên

The part  $\mathbf{\hat{g}}$  Dặc điểm: Cuộn dây có n vòng dây  $\Rightarrow n$ dòng điện I, cuộn thành vòng tròn tâm O, với  $R_1$ &  $R_2$  là BK trong và ngoài của cuộn dây.

$$O = R_1$$


Sample Xét đường kín 
$$C_1$$
: 
$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{i=1}^{n} I_{k}$$

$$\oint_{(C_1)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{k=1}^{n} I_k$$

lacktriangle  $C_1$  bao quanh các cặp dòng điện ngược chiều nhau có cùng độ lớn  $\Rightarrow$  tổng đại số các dòng điện ở VP = 0nên  $VT = 0 \Rightarrow ko$  có từ trường ở phía ngoài cuộn dây.

Set đường kín 
$$C_2$$
, có:  $\oint_{(C_2)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{k=1}^{n} I_k$ 


- $C_2$  ko bao quanh dòng điện nào  $\Rightarrow$  tổng đại số các dòng điện ở VP = 0 nên  $VT = 0 \Rightarrow ko$  có từ trường ở phía trong cùng cuộn dây.
- The Xét đường kín C, có:  $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{i=1}^{n} I_{k}$
- $VT = H.2\pi R$ ,  $VP = nI \Rightarrow H = \frac{nI}{2\pi R} \Rightarrow$  từ trường đều và chỉ ở giữa cuộn dây.




### 3. Xác định từ trường áp dụng định lý Ampere

Từ trường gây bởi dòng điện trong ống dây thẳng vô hạn

- Đặc điểm
- Ông dây có n vòng dây  $\Rightarrow n$  dòng điện I;
- Từ trường bên ngoài ống dây B = 0 do mỗi vòng dây cạnh nhau tạo ra từ trường có chiều ngược nhau;



Bên ngoài ống dây, đường sức từ trường ở 2 vòng dây lân cận ngược chiều nhau



• Từ trường chỉ tập trung bên trong ống dây và có độ lớn B = const.

### 3. Xác định từ trường áp dụng định lý Ampere

Từ trường gây bởi dòng điện trong ống dây thẳng vô hạn

Tét một đường kín (C) hình chữ nhật bao quanh các dòng điện, có cạnh ab và cb // B (độ dài L), cạnh bc và  $da \perp B$ .

♦ Theo d/l Ampere có: 
$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = nI$$

$$VT = \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_{ab} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{bc} \vec{H} \cdot d\vec{l}$$

$$+ \iint_{cd} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l}$$

$$+ \iint_{cd} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{cd} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{cd} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{cd} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$

$$= nI + \iint_{da} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$


$$= nI + \iint_{da} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l} + \iint_{da} \cdot d\vec{l}$$


$$= nI + \iint_{da} \cdot d\vec{l} + \iint_{da$$

Thững ống dây có độ dài  $\geq 10$  lần đường kính  $\Rightarrow$  coi là ống dây dài vô hạn.

### 4. Mạch từ

- Tập hợp các vật liệu hoặc các miền không gian trong đó đường sức từ trường có tính liên tục.
- TXét cuộn dây có dòng điện I chạy qua, lồng quanh lõi dẫn từ có độ dài l, bề dày w và độ rộng d.
- ♦ Lưu số vector cường độ từ trường dọc theo cả mạch dẫn từ:





$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = H \oint dl = H \cdot l$$


$$\downarrow^{(C)} \qquad \downarrow^{(C)} \qquad H = \frac{nI}{l} \quad \text{và} \quad B = \frac{\mu_0 \mu \cdot nI}{l}$$

$$\uparrow \text{ Theo d/l Ampere có: } \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = nI$$

#### 4. Mạch từ

Từ thông qua 1 đơn vị thiết diện:

$$\Phi_{m} = B.S = \frac{\mu_{0} \mu n I.S}{l}$$
hay
$$\Phi_{m} = \frac{nI}{\frac{1}{\mu_{0} \mu} \frac{l}{S}} = \frac{E_{m}}{R_{m}}$$



 $\Phi_{m}$ 


<sup>☞</sup> Từ thông xuyên trong vật liệu ⇔ dòng điện chạy trong vật dẫn ⇒ có sự cản trở của môi trường dẫn từ ⇒ từ trở:

$$\mathfrak{R}_{\scriptscriptstyle m} = \frac{l}{\mu_{\scriptscriptstyle 0}\mu.S}$$

- ♦ E<sub>m</sub> là sức từ động (magnetomotive force mmf)
- ♦ Định luật Ohm cho mạch từ  $E = \Re \phi = NI$


#### 4. Mạch từ

Mạch từ nối tiếp



#### 4. Mạch từ


#### Mach từ song song



$$R_m = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_{mi}}$$

#### 4. Mạch từ

Ứng dụng mạch từ trong kỹ thuật: thiết bị ghi âm trên băng từ






#### Mạch từ

Ứng dụng mạch từ trong kỹ thuật: Bếp từ

- 1. Cuộn dây tạo trường điện từ tần số cao;
- 2. Từ trường xuyên qua đáy nổi làm bằng vật liệu từ (sắt từ) ⇒ đóng kín mạch từ ⇒ hình thành dòng điện xoáy, nguồn gốc tạo ra nhiệt;





- 3. Nhiệt sinh ra từ đáy nồi được truyền cho thức ăn đựng trong nồi.
- 4. Ngoài ra, nhiệt còn được sinh ra do các tổn hao từ trễ trong vật liệu có độ từ thẩm  $\mu_r$  lớn dùng để chế tạo xoong, nồi, chảo...).

### 1. Tác dụng của từ trường lên dòng điện

Tác dụng lên phần tử dòng điện

F Khi đặt 1 phần tử dòng  $Id\vec{l}$  trong từ trường  $\vec{B} \Rightarrow$  chịu tác dụng 1 lực Ampere:

$$d\vec{F} = I.d\vec{l} \wedge \vec{B}$$

♦ 3 vector  $d\vec{F}$ ,  $I.d\vec{l}$ ,  $\vec{B}$  ⇒ tam diện thuận


Tác dụng lên dòng điện thẳng


F Lực Ampere tác dụng lên 1 dòng điện thẳng có độ dài *l*:

$$\vec{F} = I.\vec{l} \wedge \vec{B}$$

Hay:  $F = I.lBsin\theta$ 

 $\vec{F}$  được xác định bằng qui tắc bàn tay trái.






- 2. Tương tác giữa 2 dòng điện thắng song song dài vô hạn
- Theo đ/l Biot-Savart-Laplace, xuất hiện  $B_1$  gây bởi  $I_1$  trên  $I_2$

$$\mathbf{B}_1 = \frac{\mu_0 \mu}{2\pi} \frac{\mathbf{I}_1}{\mathbf{d}}$$

•  $B_1$  tác dụng lên 1 đoạn dây trên  $I_2$  lực:

$$\vec{F}_2 = I_2 . \vec{l} \wedge \vec{B}_1$$

$$F_2 = \frac{\mu_0 \mu}{2\pi} \frac{I_1 I_2}{d} . l \quad \text{hw\'ong về } I_1$$




- $I_2$  cũng tác động một lực  $F_1$  có cùng độ lớn hướng về  $I_2 \Rightarrow 2$  dòng điện song song cùng chiều hút nhau
  - Tương tự  $\Rightarrow$  2 dòng điện song song ngược chiều đẩy nhau
- Ampere là cường độ của 1 dòng điện không đối theo thời gian, khi chạy qua 2 dây dẫn thẳng song song, dài vô hạn, có tiết diện nhỏ không đáng kế, đặt trong chân không cách nhau 1 mét thì gây trên mỗi mét dài của mỗi dây dẫn 1 lực bằng 2.10<sup>-7</sup> N.

### 3. Tác dụng của từ trường đều lên khung dây (mạch điện kín)

## The state of t

Áp dụng qui tắc bàn tay trái

♦ Hai cạnh b: chịu tác dụng của cặp lực  $F_b$  ngược chiều nhau theo phương  $y \Rightarrow$  kéo dãn khung  $\Rightarrow$  bị triệt tiêu bởi phản lực đàn hồi của khung.



### Tác dụng của từ trường đều lên khung dây (mạch điện kín)

♦ Hai cạnh a: chịu tác dụng của cặp lực  $F_a = I.a.B$  ngược chiều nhau theo phương  $x \Rightarrow$  tạo ra ngẫu lực làm khung quay xung quanh trục y đến khi mf khung  $\bot B$  (

$$\vec{n} \equiv \vec{B}$$

**The Moment ngẫu lực:**  $\vec{M} = \vec{F}_a \times \vec{d}$ 


$$\mathcal{M} = F_a.d = F_a.b.\sin\alpha =$$

$$= I.a.B.b.\sin\alpha =$$

$$= I.a.b.B.\sin\alpha =$$

$$= I.S.B.\sin\alpha = P_m.B.\sin\alpha$$

$$\bullet \vec{M} = \vec{p}_m \wedge \vec{B}$$



3. Tác dụng của từ trường đều lên khung dây (mạch điện kín)

$$dA = -M.d\alpha = -p_m.B.\sin\alpha.d\alpha$$


/dấu (-) vì hướng quay của khung ngược chiều góc  $\alpha$ /

 $m{\mathcal{F}}$  Công ngẫu lực thực hiện quay khung từ vị trí  $\vec{p}_m$  nghiêng 1 góc  $\alpha$  so với  $\vec{B}$  đến khi  $\vec{p}_m \equiv \vec{B}$ 

$$A = \int_{\alpha}^{0} -p_{m}.B.sin\alpha.d\alpha =$$

$$= (-p_{m}.B.cos\alpha) - (-p_{m}.B.cos0) =$$

$$= W_{m}(\alpha) - W_{m}(0)$$



Thế năng khung dây:  $W_m(\alpha) = -p_m \cdot B \cdot \cos \alpha \ hay: W_m(\alpha) = -\vec{p}_m \cdot \vec{B}$ 

### 4. Tác dụng của từ trường lên hạt tích điện chuyển động


- Thạt tích điện q chuyển động với vận tốc  $\vec{v}$  trong từ trường  $\vec{B}$ 
  - ullet CĐ của  $q \Leftrightarrow$  hình thành phần tử dòng  $Id\vec{l}$
  - vì:  $I = J.S = n_0.q.v.S \Rightarrow Idl = n_0.S.dl.q.v = dn.q.v$ (trong đó,  $dn = n_0.dV$  là số điện tích có trong một đơn vị thể tích dV = S.dl của phần tử dòng Idl)
  - Trong từ trường  $\vec{B}$ , phần tử dòng Idl (có dn điên tích) chịu tác dung của lực Ampere:


$$d\vec{F} = Id\vec{l} \wedge \vec{B}$$
 hay:  $dF = Idl.B.sin\alpha$ 

♦ Từ lực tác dụng lên số dn điện tích:  $dF = dn.q.v.B.sin \alpha$ 



• Biểu thức vector:  $\vec{F}_L = q\vec{v} \wedge \vec{B} \implies \vec{F}_L \perp \vec{v}, \vec{B}$ 






### 4. Tác dụng của từ trường lên hạt tích điện chuyển động

- The Xét q > 0 chuyển động với vận tốc  $\vec{v}$  vào trong từ trường đều  $\vec{B}$ :
- lacktriangledow q chiu tác dụng của lực Lorentz  $F_L$
- $lacktriangleright F_L$  không sinh công khi q CĐ do  $\vec{F}_L \perp \vec{v}$
- lacktriangle Động năng của q,  $W_d$  = const trong quá trình  $CD \Rightarrow \vec{v}$  không thay đổi độ lớn  $\Rightarrow$  chỉ thay đổi hướng.

$$F_{L} = q.v.B.sin\alpha = \frac{mv^{2}}{R}$$




### 4. Tác dụng của từ trường lên hạt tích điện chuyển động

- **Trưởng hợp,**  $\vec{v} \perp \vec{B} \implies q.v.B = \frac{mv^2}{R}$ 
  - ♦ q CĐ theo quĩ đạo tròn:

+ **Bán kính:** 
$$R = \frac{mv}{qB}$$
  
+ **Chu kỳ:**  $T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$   
+ **Tần số:**  $\omega = \frac{qB}{m}$ 

Trường họp tổng quát,  $(\vec{v}, \vec{B}) = \alpha$   $\Rightarrow \vec{v} = \vec{v}_{\perp} + \vec{v}_{\prime\prime}$ 



- $v_{\perp}$  làm điện tích CĐ theo quĩ đạo tròn có bán kính:  $R = \frac{mv_{\perp}}{aR}$
- $lackbrack v_{/\!/}$  làm điện tích CĐ theo phương B có bước lặp quĩ đạo tròn:  $m{l} = m{v}_{/\!/} m{T}$
- → q CĐ theo quĩ đạo hình xoáy ốc.

## § 7. Công của từ lực

#### **☞** Xét:

+ Thanh kim loại (*CD*) độ dài L trượt trên hai dây dẫn song song có dòng điện I $+\vec{B}\perp$  mặt phẳng của 2 dây dẫn

♦ Thanh chịu tác dụng của lực Amper

$$F = I.L.B$$

lacktriangleright F thực hiện công dA để thanh kim loại dịch chuyển 1 đoạn dx:

$$dA = F.dx = I.L.B.dx$$

$$+ dS = L.dx$$
: diện tích quét bởi  $CD$  khi di chuyển  $+ d\Phi_m = B.dS$ 


$$dA = I.d\Phi_m$$

$$dA = I.d\Phi_m$$

## § 7. Công của từ lực

Txét đoạn di chuyển từ 1 đến 2, có:

$$A = \int_{1}^{2} dA = \int_{1}^{2} I.d\Phi_{m} = I \int_{1}^{2} d\Phi_{m} = I(\Phi_{m2} - \Phi_{m1}) = I.\Delta\Phi_{m}$$



- ♦ Thỏa mãn cho mọi mạch điện bất kỳ
- ♦ Công của từ lực khi dịch chuyển một mạch điện bất kỳ trong từ trường bằng tích giữa cường độ dòng điện trong mạch và độ biến thiên của từ thông qua diện tích của mạch đó